📌DAPC / **Quiz M03A02** Introducción al software Revit - Parámetros generales, niveles y esquema

Módulo 3: Metodología de modelado de información para la construcción (BIM) con REVIT
3.2. Herramientas para la aplicación de la metodología BIM. Introducción al software Revit

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada: DAPC_PlantillaInformeTecnico.docx
- Datos base: todos los elementos para la construcción de la bodega del proyecto son dibujados por el estudiante a partir de las dimensiones definidas en el archivo DAPC_ProyectoBIM.xlsx que dependen de su código de alumno
- Se presenta individual
- Se permite la apertura de la guía de clase
- Este quiz solo será válido si se observa su código de alumno en todas las capturas de pantalla

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 📑 **B. INFORME TÉCNICO QUIZ** *

🔥 Atención: cada respuesta debe ser soportada con una o múltiples capturas de pantalla donde se visualice su código de alumno

1. Especificaciones de proyecto individual BIM

Instrucciones:

- A partir de su código de alumno y con el libro de Microsoft Excel *DAPC_ProyectoBIM.xlsx*, obtenga las dimensiones de su bodega industrial que será utilizada para el almacenamiento y distribución de transformadores eléctricos
- Tenga en cuenta que los quices individuales del Módulo 3 correspondiente a BIM, solo serán válidos si ha aplicado o utilizado las dimensiones específicas obtenidas para su código de alumno

En el cuadro de respuesta registre todos los valores de diseño obtenidos relacionados con el lote o predio y la estructura:

- Ancho (m):
- Largo (m):
- Aislamiento frontal (m):
- Aislamiento posterior (m):
- Separación entrepisos (m):
- Columna ancho (m):
- Columna largo (m):
- Separación máxima (m):
- # de ejes horizontales (1,2,3...):
- # de ejes verticales (A,B,C...):
- Separación horizontal ejes (m):
- Separación vertical ejes (m):
- Viga ancho, b (m):
- Viga alto, h (m):

4. 2. Utilizando la plantilla *c:/ProgramData/Autodesk/RVT 2026/Templates/Spanish_INTL/Default-Multi-Discipline_MetricESP.rte* o su equivalente en idioma inglés /English/*Default-Multi-Discipline_Metric.rte,* cree un proyecto multidisciplina y guarde como */cad/DAPC_ProyectoBIM_sucodigodealumno.rvt* * 1 point

Instrucciones:

- Desde *Manage / Settings / Project Units* o con el comando **UN,** configure las unidades de proyecto
- Distance: metros con dos decimales mostrando símbolo (m)
- Length: metros con dos decimales mostrando símbolo (m)
- En la vista *Project Browser / Views / Architectural / L1 - Arquitectónico*, seleccione el eje central vertical y con la herramienta *Modify / Modify / Pin Tool* o el comando **PN**, bloquee su posición para prevenir desplazamiento o eliminación. Repita el mismo procedimiento para el eje horizontal y el recuadro de rejilla exterior (utilice el comando **UP** para desbloquear elementos)
- Indique si creo o no el archivo de proyecto y configuró las unidades solicitadas


Tick all that apply.

- [ ] Sí
- [ ] (No resuelto)

5. 3. Creación de nivel arquitectónico L3 * 2 points

Instrucciones:

- En la vista *Project Browser / Views / Elevations / Sur - Arquitectónico*, de clic en el rótulo de valor del nivel L2 y ajuste a 3.00 m, luego, desde seleccione la línea de nivel y desde el menú *Modify* o con el comando **CO** copie el nivel L2 para crear el nivel L3 a 6 metros
- Desde la barra de estado localizada en la parte inferior, ajuste la escala de visualización, p. ej., a 1:200 para que los rótulos sean legibles
- Agregue la vista arquitectónica L3 al árbol del *Project Browser* desde el menú *View / Create / Plan Views / Floor Plan,* renombre cómo *L3 - Arquitectónico* solo en el nombre de vista
- Desde el menú *View / Create / 3D View / Defaul 3D view*, o desde la cinta de opciones superior de Revit, abra la vista 3D del proyecto y consulte la separación entre ejes. Utilice los comandos **WT** y **TW** para cambiar entre vistas acopladas de ventanas y vistas independientes. Para rotar la vista 3D utilice la tecla **Shift** y la rueda del Mouse
- Seleccione el nivel creado y con el comando **PP**, consulte sus propiedades
- En la captura de pantalla incluya la visualización de la vista arquitectónica de planta L1, la vista sur y la vista 3D con el nivel L3 seleccionado. Asegurese de que los rótulos son legibles
- Imagen de referencia de la vista Sur en: Quiz_M03A02_0.jpg




Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

6. 4. Cree las líneas perimetrales del lote y las líneas de los aislamientos. Centre en el espacio de trabajo arquitectónico y dimensione * 5 points

Instrucciones:

- Recuerde que a cada estudiante se le han asignado dimensiones específicas para la construcción de la bodega que se calculan con el archivo *DAPC_ProyectoBIM.xlsx*
- En la vista L1 - Architectural, utilice la herramienta *Architecture / Model / Model Line* o el comando **LI** para el trazado de las líneas perimetrales y de borde de fachadas. Primero dibuje las líneas de contorno del lote, luego las líneas diagonales con las cuales obtenemos el centroide y por último con el comando **CO** cree las líneas de los aislamientos a partir de la selección y copia de la línea frontal y posterior. El patio posterior debe ser ubicado en la parte superior y el acceso frontal en la parte inferior
- Con la herramienta *Modify / Move* o el comando **MV**, desplace los objetos al centro del espacio de trabajo
- Con la herramienta *Modify / Modify / Pin Tool* o el comando **PN**, bloquee la posición de todas las líneas para prevenir su desplacamiento o eliminación
- Con la herramienta *Annotate / Dimension* o el comando **DI**, dimensione las líneas trazadas. Desde las propiedades de una de las dimensiones y con *Edit Type*, ajuste las unidades primarias de medida a metros con dos decimales y mostrando el rótulo de unidad (m)
- En la captura de pantalla incluya la visualización de la vista arquitectónica de planta L1 y la vista 3D. Utilice los comandos **WT** y **TW** para cambiar entre vistas acopladas de ventanas y vistas independientes. Asegurese de que los rótulos y dimensiones son legibles
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A02_1.jpg




Mark only one oval.

- [ ] Sí
- [ ] (No resuelto)

7. 5. En el nivel arquitectónico L1, cree líneas de referencia para ejes internos y dimensione * 5 points

Instrucciones:

- Utilizando la herramienta de modificación *Copy* o **CO**, cree copias de las líneas horizontales y verticales en las localizaciones específicas de los ejes. En las propiedades de la línea establezca *Line Style* como *Hidden Lines*. Para seleccionar múltiples líneas utilice la tecla **Ctrl**
- Tenga en cuenta que las líneas de referencia externas deberán ser localizadas a 15 cm del borde del lote y de la bodega. Lo anterior debido a que las columnas son de 30 x 30 cm
- En el borde frontal del lote ubicado en la parte inferior, no es necesario colocar líneas de referencia de ejes, solo se ubican en el patio posterior para su cerramiento
- A partir de las líneas de ejes de referencia perimetrales, cree copias de los ejes internos utilizando las separaciones específicas de su proyecto
- Con la herramienta *Annotate / Dimension* o el comando **DI**, dimensione la separación entre las líneas trazadas de ejes
- Seleccione todas las líneas esquemáticas y rótulos creados y con la herramienta *Pin Tool* o el comando **PN** bloquee su posición
- Desde el menu *Annotate / Text* o con el comando **TX**, agregue los textos descriptivos *Acceso Principal*, *Patio Posterior* e incluya su nombre completo
- En la captura de pantalla incluya la visualización de la vista arquitectónica de planta L1 y la vista 3D. Utilice los comandos **WT** y **TW** para cambiar entre vistas acopladas de ventanas y vistas independientes. Asegurese de que los rótulos y dimensiones son legibles
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A02_2.jpg



Mark only one oval.

- [ ] Sí
- [ ] (No resuelto)

8. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- [ ] Sí

9. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único (Taller y Quiz) justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***M03A02_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- [ ] Sí enviado
- [ ] No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms