```
.fo off
.pa
                     1 1
                           I NACHFUELL I
IPHARMOS I Copy-Book-Beschreibung
        I Schnittst elle : Host --> PC I
                          I IOVK91 I
I P H A R M O S I Froh zu sein bedarf es I Ausg.: 1 W ink I
I 8510 Fuerth 2 I P H A R M O S I Vom : 13.12.99I
                    I Wink :29:10.02I
I 0911-9300-695 I
Dateiname: PH326591 OPUS
Satzlaenge: Bytes
:h6.IOVK91Schnittstelle Host->PC
.sp 2
.fo off
.tr * 40
.cm FELD-BESCHREIB UNG IOVK91
.pi /Bereich/IOV K91
.bx 2 9 27 31 38 42
                                        &$II
Stufe Feldname Typ Laenge Tab Kommentar
                       S chnittstelle nbereich
  03 IO91-AREA
                           Host --> PC
  05 IO91-TRANID C 4
                            Transakt ionscode (VK91)
  05 IO91-FUNKID C 2
                             Funktio nscode
  05 IO91-EBENE N 1
                             La gerebene
  05 IO91-DATE N-A REA
                                Struktur fuer Wannen daten
                           4 Wannen daten
  10 IO91-WANNE
  15 IO91-SA C 1 SATZART 1 = VOR AB, 2 = LA
15 IO91-FIL N 2 Filiale
  15 IO91-L1RRN N 9 Re. Satznr. L1-Satz = LA-Nr
15 IO91-VZEIT N 11 Vorlaufzeit in SEK
  15 IO91-VZEII ... 2 Wa
15 IO91-IPUNKT-WNR N 7 Wa
                                 Wann ennr vom I-Punkt
  15 IO91-WANREST C 6 Filler
15 IO91-POSTAB 40 Tabelle der Positionen
   20 IO91-KANAL N 8 Kanalnummer
  R20 IO91-KA NAL-C C 8 LA GERO RT
20 IO91-MEN GE N 2 Menge
   20 IO91-MENGE N 2 Me
20 IO91-S-REST C 1 Filler
10 IO91-REST C 9 REST
  10 IO91-REST
.bx
 ROS IO 91-FEH LER-AREA
                               Struktur fuer Fehlermeldung
  10 IO91-FEHLMELD C 80
                                Meld ungstext
                              Strukturf uer Fe hlermeld ung
 R10 IO 91-FEH LERM ELDR
  15 IO91-FEHLMELD2 C 20
                                 Meldungstext
  15 IO91-FEHLNR N 5 L1-Nummer usw.
  15 filler C 1
  15 IO91-FEHLNR2 N 5
                              L 1-Num mer u sw.
  15 filler C 49
  10 IO91-REST2 C 1831
                              R EST
.bx
 R05 IO 91-ein zel
                            Struktur fuer Fehlermeldung
  10 IO91-E-L1R RN N 5 Taktnummer
10 IO91-E-stp1 N 2 Platznummer im takt
  10 IO91-REST3 C 1906
                              R EST
box
 ROS IO 91-STATION-AREA
                                STRUKTUR FUER FEHLERMELDUNG
  10 IO91-STTAB 40 TABELLE DER STATIONEN
  15 IO91-VSTATION N 2 STATION VOR AUTOMAT
.bx
.bx off
.cm ENDE-FELDER
Copy-Book der Anwenderfelder in Commarea des GMO-Online-Rahmens
.tr * *
fo on
.kp off
```