

Activité 3

Les méthodes de procréations médicalement assistées

Couple	Problème d’infertilité rencontré par le couple	Méthode de PMA	Indications thérapeutiques de la méthode	Principe de la méthode (description)	Exemples de problèmes d'éthiques soulevés
X	Madame X : Obstruction de la trompe droite, certainement lié à l’endométriose	Fécondation in vitro et transfert d’embryon (FIVETE)	- Technique utilisée en cas de stérilité par obturation des trompes mais l’utérus est toujours fonctionnel	- Après avoir provoqué l’ovulation par injection d’hormones, on prélève les ovocytes et on les place en culture avec des spermatozoïdes. On surveille la fécondation au microscope et après 2 ou 3 jours on réintroduit l’embryon dans l’utérus et la grossesses démarre	- Que faire des 70.000 embryons surnuméraires conçus chaque année (problème de la réduction embryonnaire) ? - Doivent-ils être conservés pour une implantation ultérieure ou détruits ou donnés à un couple stérile ? - A-t-on le droit d’effectuer des recherches et des expériences sur les embryons ?
	Monsieur X : Spermogramme du patient correspondant aux valeurs de référence par de problème de sperme				
Y	Madame Y : Dosage d’œstrogènes ne correspondant pas aux valeurs notamment au jour 10 et 13 moment de l’ovulation. Il y a donc un problème d’hormones.	Injection d’hormones	- En cas d’absence d’ovulation chez une femme - En cas d’absence de spermatozoïdes dans le sperme chez un homme	- Injection d’hormones de synthèse (œstrogènes chez les femmes et testostérone chez les hommes), qui permet la stimulation des gamètes. Lors de ce traitement il y a pluri-ovulation (ovulation de plusieurs ovocytes) augmentant la probabilité de fécondation en cas de rapport sexuel non protégé	- Pas de problème soulevé
	Monsieur Y : Spermatozoïdes normaux et mobiles dans la norme, pas de problème de sperme				
Z	Madame Z : Dosage d’œstrogènes correspondant aux valeurs de référence durant toute la période du cycle, radiographie normale	ICSI (Injection intracytoplasmique d’un spermatozoïde) ou Insémination artificielle ?	- Situations où l’homme n’a pas assez de spermatozoïdes fécondants	- Un spermatozoïde est choisi, puis injecté dans le cytoplasme d’un ovule pour qu’il y ait fécondation (ICSI). Puis FIVETE (dépôt de l’embryon dans l’utérus).	- Même chose que la FIVETE
	Monsieur Z : Sperme présentant de nombreux spermatozoïdes anormaux, ce qui a pour conséquences que les spermatozoïdes sont incapables de se déplacer jusqu’à l’ovocyte à féconder car trop endommagés (10% de mobilité après 4h).				