

Manual do Usuário — Kyly Picking (Coletor)

1) Conceito

O sistema simula um aplicativo nativo de picking industrial no coletor (PWA). A leitura do scanner acontece via “keyboard wedge”: o coletor digita o código e envia ENTER.

Regras importantes do fluxo:

- O “laser” (bipagem) só fica habilitado quando você pressiona “Bipar”.
- Após cada leitura, o sistema desabilita a bipagem automaticamente. Para ler novamente, pressione “Bipar” de novo.
- Feedback obrigatório:
 - Verde: sucesso
 - Vermelho: erro (com modal)
 - Azul: informação
 - Laranja: atenção/alerta
 - Sons industriais e vibração (podem ser desligados em Configurações)

2) Tela 1 — Login do Coletor

1. Pressione **Bipar**
2. Leia o **código do supervisor**
3. Pressione **Bipar**
4. Leia o **crachá do colaborador**
5. Com status “Identificação concluída”, pressione **Entrar**

Se ocorrer erro:

- O sistema exibirá modal e feedback vermelho
- Refaça a bipagem (ou use **Limpar**)

3) Tela 2 — Menu Principal

Opções:

- **Iniciar Picking**: abrir uma nova caixa pela papeleta
- **Reabrir Caixa Aberta**: retomar um picking em andamento
- **Histórico**: caixas abertas/parciais/finalizadas
- **Configurações**: ligar/desligar sons e vibração
- **Sair**: encerra a sessão no coletor

Perfis:

- Supervisor: vê a tela de produtividade (demo)
- Admin: vê cadastros (demo)

4) Tela 3 — Abrir Caixa

1. Pressione **Bipar**
2. Leia a **papeleta** (ex.: CX - 2026 - 000189)
3. Após o carregamento, pressione **Iniciar Coleta**

O sistema mostra:

- número da caixa
- pedido
- peças totais
- progresso atual

5) Tela 4 — Picking (principal)

O sistema mostra sempre o item atual em destaque:

- ENDEREÇO
- REFERÊNCIA (SKU)
- COR
- TAMANHO
- QUANTIDADE (coletado / requerido)

5.1 Bipagem de peça

1. Pressione **Bipar**
2. Leia a etiqueta da peça

O sistema reage automaticamente:

- **Peça correta (quantidade parcial):**
 - pisca verde
 - 1 bip curto
 - vibração curta
 - atualiza contador parcial
- **SKU concluída:**
 - pisca verde forte

- 2 bipes
- vibração curta (dupla)
- carrega automaticamente o próximo endereço
- **Erros** (modal obrigatório):
 - “SKU não pertence à caixa”
 - “Peça sem saldo”
 - “Peça já utilizada”
 - feedback vermelho, som contínuo ~2s e vibração longa
 - pressione **Continuar** para retomar

5.2 Item em falta

Use o botão **Retirar Item em Falta** quando não encontrar a peça no endereço.

O sistema pergunta:

- “Deseja visualizar outros endereços?”
 - **SIM**: mostra tabela de localizações alternativas (endereço + saldo)
 - **NÃO**: marca como “em falta” e segue o fluxo

6) Tela 5 — Finalização

Cenários:

- **CAIXA FINALIZADA** (100% coletado):
 - som de finalização
 - feedback verde
 - pressione **Confirmar**
- **CAIXA COM PICKING PARCIAL**:
 - feedback laranja
 - opções:
 - **Salvar Parcial**: encerra a caixa como parcial
 - **Continuar depois**: sai sem encerrar (você poderá reabrir pelo menu)

7) Tela 6 — Reabrir Caixa

1. Pressione **Bipar**
2. Leia a papeleta
3. Se status estiver ABERTA, pressione **Retomar Coleta**

8) Configurações

- Sons: liga/desliga beeps
- Vibração: liga/desliga vibração