


1.) MEMBUAT TOPOLOGI PC1-PC3 Dan Menghubungkan ke switchnya.




2.) MENGATUR IP STATIS DAN SUBNET MASK SETIAP PC.




T MASK SETIAP PC.



Cisco Packet Tracer
PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.10.12
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::201:43FF:FE10:83B3
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
Username
Password
Top
Logical
Physical
Realtime
Simulation
Copper Straight-Through
Type here to search


Cisco Packet Tracer
PC2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.10.13
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::20C:CFFF:FE4E:8633
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
Username
Password
Top
Logical
Physical
Realtime
Simulation
Copper Straight-Through
Type here to search

3.) MENGUJI PC1 KE PC DAN PC1 KE PC3.



4.)MENGUBAH IP PC 3 MENJADI 192.168.20.13 LALU PING DARI PC1 KE PC3 HASILNYA AKAN EROR KARENA IP TELAH DIRUBAH DAN TIDAK SESUAI DENGAN YANG DI MINTA OLEH ROUTER, SETELAH MENGUBAH KEMBALI IP PC 3 MENJADI 192.168.10.13 MAKA AKAN TERHUBUNG KEMBALI.



5.)MENGIRIM PING PC 1 KE PC 2 MENGGUNAKAN ADD SIMPLE PDU DALAM MODE SIMULATION.

Dalam Cisco Packet Tracer, **Simulation Mode** dirancang khusus untuk memvisualisasikan lalu lintas data langkah demi langkah. Fungsi ARP dalam mode ini menjadi sangat krusial karena ARP

berfungsi sebagai visualisator proses pencarian alamat fisik (MAC Address) yang biasanya tidak terlihat pada mode Realtime

