# OCR Offline Tesseract

Módulo para extraer texto de una imagen

*Read this in other languages: English, Português, Español*




## Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: *_init_*.py, package.json, docs, example y libs. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

## Modos de segmentación de página (psm)

0. Orientation and script detection (OSD) only.
1. Automatic page segmentation with OSD.
2. Automatic page segmentation, but no OSD, or OCR. (not implemented)
3. Fully automatic page segmentation, but no OSD. (Default)
4. Assume a single column of text of variable sizes.
5. Assume a single uniform block of vertically aligned text.
6. Assume a single uniform block of text.
7. Treat the image as a single text line.
8. Treat the image as a single word.
9. Treat the image as a single word in a circle.
10. Treat the image as a single character.

11. Sparse text. Find as much text as possible in no particular order.
12. Sparse text with OSD.
13. Raw line. Treat the image as a single text line, bypassing hacks that are Tesseract-specific.

# Descripción de los comandos

## Convertir imagen a texto

Extrae texto de una imagen

| **Parámetros** | **Descripción** | **ejemplo** |
|---|---|---|
| Imagen | | Image.jpg |
| Modo de segmentación de página (psm) | | 3 |
| Asignar rsultado a variable | | Variable |

## Obtener cajas de caracteres

Obtiene las cajas de caracteres de una imagen

| **Parámetros** | **Descripción** | **ejemplo** |
|---|---|---|
| Imagen | | Image.jpg |
| Asignar rsultado a variable | | Variable |