

Assets_NOC

Módulo para obtener asset de Rocketbot NOC

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

How to use

We must have enabled the use of the orchestrator as well as the e-mail, password, URL of the server.

Descripción de los comandos

Login NOC

Inicie sesión en NOC utilizando e-mail o contraseña, clave API y archivo noc.ini.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL Servidor	URL del servidor a donde se conecta	https://roc.myrb.io/

Parámetros	Descripción	ejemplo
Seleccione un metodo para conectarse al Orquestador	Opciones para iniciar sesión en R.O.C, se puede usar las credenciales del usuario, API Key o seleccionando archivo noc.ini	
Ignorar SSL	Marcar si desea ignorar la verificación del certificado SSL	
Asignar resultado a Variable	Variable donde se almacenara el estado de la conexion, devuelve True si es exitosa o False en el caso contrario	Variable

Obtener Asset Específico

Obtiene el asset especifico que se le indique

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de Asset	Nombre del asset a obtener	Test
Token del proceso	Token del proceso. Si se especifica, hay que tambien especificar la key de instancia.	27FEXKIXFRFDUNVD
Key de Instancia	Key de instancia del proceso	6241c3a1dd96f8f92f
Obtener datos adicionales	Marca para obtener datos extra de los Assets	True
Obtener assets globales	Marca para obtener assets globales, sin instancia. Solo necesario si se hace el Login mediante el archivo.ini	True
Asignar resultado a Variable	Variable donde se guardara el resultado. Nombre de variable sin llaves {}	Variable

Obtener Todos los Assets

Obtiene todos los Assets y los asigna a la variable correspondiente

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a Variable	Variable donde se guardara el resultado. Nombre de variable sin llaves {}	Variable
Obtener datos adicionales	Marca para obtener datos extra de los Assets	True

Agregar Asset

Agrega un Asset a tu Orquestador

Parámetros	Descripción	ejemplo
------------	-------------	---------

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de Asset	Nombre del Asset a agregar	NuevoAsset
Token del proceso	Token del proceso al que se le agregara el Asset	27FEXKIXFRFDUNVD
Key de Instancia	Key de la instancia al que se le agregara el Asset	6241c3a1dd96f8f92f
Mail de usuarios	Lista de mails de usuarios a los que se le agregara el Asset	[usuario1@mail.com, usuario2@mail.com, ...]
Tipo del Asset	Tipo del Asset a agregar	General
Valor del Asset	Valor del Asset a agregar	Un valor
Asignar resultado a Variable	Variable donde se guardara el resultado. Nombre de variable sin llaves {}	Variable

Modificar Asset

Modifica el asset especifico que se le indique

Parámetros	Descripción	ejemplo
Id del Asset	Id del Asset a modificar	Id_Asset
Nuevo nombre de Asset	Nuevo nombre del Asset modificado. Si existe otro Asset con el mismo nombre, no se podra modificar el asset sin cambiar tambien el nombre	NuevoAsset
Nuevo token del proceso	Token del proceso que tendrá el Asset	27FEXKIXFRFDUNVD
Nueva key de la instancia	Key de la instancia que tendrá el Asset	6241c3a1dd96f8f92f
Nuevos mails de usuarios	Lista de Mails de usuarios que tendrán el Asset	[MailUsuario1, MailUsuario2, ...]
Nuevo tipo del Asset	Nuevo tipo del Asset a modificar	General
Nuevo valor del Asset	Nuevo valor del Asset a modificar	Un valor
Asignar resultado a Variable	Variable donde se guardara el resultado. Nombre de variable sin llaves {}	Variable