Clash for linux 教程

创建并进入程序目录

打开linux命令行, 依次执行下列命令

```
mkdir ~/.config/
mkdir ~/.config/mihomo/
cd ~/.config/mihomo/
```

下载clash

本站下载: clash-linux.tar.gz

注意,请下载到~/.config/mihomo/目录,如果下载到其它目录,请务必移动到~/.config/mihomo/目录。

解压

```
tar xvf clash-linux.tar.gz
```

授权可执行权限

```
chmod +x clash-linux
```

下载 clash 配置文件(更新订阅更新节点)

此处将显示您的V2free机场的Clash订阅链接,请注意为登录状态:

Clash订阅链接【任选一个,哪个好用用哪个】 全部节点:

```
https://v1.v2ai.top/link/i0UlcjyXPoBqteFo?clash=2
```

不含高倍率节点:

```
https://v1.v2ai.top/link/i0UlcjyXPoBqteFo?clash=2&rate=false
```

全部节点:

https://w1.v2ai.top/link/i0UlcjyXPoBqteFo?clash=2

不含高倍率节点:

https://w1.v2ai.top/link/i0UlcjyXPoBqteFo?clash=2&rate=false

这个 订阅链接 相当于你的账号密码,跟你的账号是绑定的,你应当把它当做密码一样妥善保管。

安全提示:本站 Clash订阅 已默认实现国内外流量分流,一般国内网站不走代理。

用wget下载clash配置文件(**重复执行就是更新订阅更新节点**),替换默认的配置文件。**当然,你也可以用浏览器打开订阅链接,下载后拷贝或移动到~/.config/mihomo/目录替换覆盖config.yaml文件。**

下载配置文件【任选一个,哪个好用用哪个】:

wget -U "Mozilla/6.0" -O ~/.config/mihomo/config.yaml
"https://v1.v2ai.top/link/i0UlcjyXPoBqteFo?clash=2"
wget -U "Mozilla/6.0" -O ~/.config/mihomo/config.yaml
"https://w1.v2ai.top/link/i0UlcjyXPoBqteFo?clash=2"

然后,启动clash【切记:不要加 sudo】

./clash-linux

提示:机场节点信息可能会不定时更新,若出现大面积节点不可用现象,或者从免费用户升级为VIP用户,请手工更新订阅更新节点。

注意:充值完成后,请到套餐购买页面用充值的余额购买套餐后才能开始使用VIP!!!购买套餐后,免费节点将不可用,请更新为VIP节点;如果您之前已经使用了免费订阅链接,购买套餐后订阅链接不变,您只需要通过更新订阅来更新节点即可;更新节点后把APP中的节点跟网站 节点列表 对照看看(对比节点名称,网站节点列表明确列出了免费节点和VIP付费节点),确保VIP节点已更新成功。

更新节点注意事项:如果开启系统代理,确保选择可用的节点,如果当前没有可用节点,先关闭系统代理再更新。如果关闭系统代理更新不了,请从用户中心或教程里重新拷贝新的订阅链接试试。

配置Linux 或者 浏览器使用Clash代理,以 ubunutu 为例

安全提示:本站 Clash订阅 已默认实现国内外流量分流,一般国内网站不走代理。

同時启用 HTTP 代理和 Socks5 代理。

clash 默认 http 和 socks5 端口都默认监听 7890

打开设置 -> 网络 -> 网络代理

配置 HTTP 代理和 socket 代理 分别为上面的端口号(**注意: Linux命令行的程序或shell脚本不一定遵循此处代理设置,设置命令行的代理请看后文**)



Linux命令行设置代理

Linux命令行的程序或shell脚本不一定遵循上述代理设置,因此需要单独设置命令行的代理。

注意,ping 不支持代理,命令行测试外网网址请使用 curl 测试。

clash启动已占用的终端窗口无法再输入命令,请新开一个终端窗口执行下列命令。

下列命令只对当前终端窗口有效,如果希望永久性的设置代理,可以将以上命令添加到.bashrc文件中。

在Linux命令行中设置代理,可以通过设置环境变量http_proxy和https_proxy来实现:

```
export http_proxy="http://127.0.0.1:7890"
export https_proxy="http://127.0.0.1:7890"
```

输入 echo \$http_proxy 和 echo \$https_proxy 命令,然后回车查看,以确保代理已经正确设置。

如果需要取消代理,可以使用以下命令:

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

选择节点

请使用 Clash Web 管理

从官方网站下载其它版本

注意,本网站提供的clash下载是 linux-amd64 版本,如果你启动不了,可能是不适合你的系统,你可以从官网下载其它的版本。

https://github.com/MetaCubeX/mihomo/releases

 Clash-freebsd-amd64-v1.4.1.gz Clash-linux-386-v1.4.1.gz Clash-linux-amd64-v1.4.1.gz Clash-linux-armv5-v1.4.1.gz Clash-linux-armv6-v1.4.1.gz Clash-linux-armv7-v1.4.1.gz Clash-linux-armv8-v1.4.1.gz 	(A) Clasii-ii.eenan-200-AT'4'T'85
 ☆ clash-linux-amd64-v1.4.1.gz ☆ clash-linux-armv5-v1.4.1.gz ☆ clash-linux-armv6-v1.4.1.gz ☆ clash-linux-armv7-v1.4.1.gz 	clash-freebsd-amd64-v1.4.1.gz
 ☆ clash-linux-armv5-v1.4.1.gz ☆ clash-linux-armv6-v1.4.1.gz ☆ clash-linux-armv7-v1.4.1.gz 	

根据你的Linux版本选择相应的下载。