

WhatsApp API Backend

Descripción General

Servicio REST para crear sesiones de WhatsApp, obtener QR, consultar estado, enviar mensajes y archivos.

Base URL <http://46.225.27.129:3000>

<https://api.service.net.pe> (actual)

Autenticación

Authorization: Bearer super_token_seguro

Crear Sesión POST

[/api/whatsapp/init-session](#)

Body:

```
{ "companyId": "empresa_demo" }
```

Obtener QR

GET [/api/whatsapp/{companyId}/qr](#)

Consultar Estado

GET [/api/whatsapp/{companyId}/status](#)

Enviar Texto

POST [/api/whatsapp/{companyId}/send](#)

Body:

```
{
```

```
"numbers": ["51999999999","5199999999"],  
"text": "Ejemplo"  
}
```

Enviar Archivo POST /api/whatsapp/{companyId}/send

Body:

```
{  
  "numbers": ["51999999999","5199999999"],  
  "file": "...",  
  "fileName": "400",  
  "text": "Envio de archivos e imagenes funcionando"  
}
```

Cerrar Sesión POST /api/whatsapp/demo/logout

Body:

```
{  
  "companyId": "demo"  
}
```

Flujo:

1. Crear sesión
2. Obtener QR
3. Escanear
4. Validar CONNECTED
5. Enviar mensajes

Estados posibles de una sesión:

Estados de conexión activa

Estado	Significado	¿Envío permitido?
CONNECTED	Sesión conectada y lista	☒ Sí
inChat	Usuario está en el chat (conectado)	☒ Sí
isLogged	Usuario ha iniciado sesión	☒ Sí
NORMAL	Estado normal de operación	☒ Sí
MAIN	Interfaz principal cargada	☒ Sí

Estados de autenticación pendiente

Estado	Significado	¿Envío permitido?
QRCODE	Esperando escaneo de QR	☒ No
SCAN_PENDING	QR generado, esperando escaneo	☒ No
notLogged	No hay sesión iniciada	☒ No
PENDING_QR	Normalizado desde notLogged/SCAN_PENDING	☒ No
PHONECODE	Esperando código por teléfono	☒ No

Estados de inicialización

Estado	Significado	¿Envío permitido?
INITIALIZING	Cliente está iniciándose	☒ No
STARTING	Motor está arrancando	☒ No
SYNCING	Sincronizando datos con WhatsApp	☒ No

Estados de error/desconexión

Estado	Significado	¿Envío permitido?
DISCONNECTED	Desconectado de WhatsApp	✗ No
CLOSED	Sesión cerrada	✗ No
browserClose	Navegador se cerró	✗ No
UNPAIRED	Teléfono desvinculado	✗ No
FAILED	Error en la sesión	✗ No
ERROR	Error general	✗ No
NO_SESSION	No existe sesión para este companyId	✗ No
RECONNECT_FAILED	Reintentos agotados	✗ No

Estados menos comunes

Estado	Significado
TIMEOUT	Timeout en la conexión
CONFLICT	Conflicto con otra sesión
UNLAUNCHED	No iniciado
UNPAIRED_IDLE	Desvinculado por inactividad
OPENING	Abriendo conexión
PAIRING	Proceso de vinculación