GUIA RÁPIDO · PRÁTICA SABORES

Como receber pagamento no crédito, no débito e no Pix

Sua loja online já está pronta. Falta só ligar o recebimento na **sua conta** do Mercado Pago. Leva uns 10 minutos e é grátis para criar.

Seu painel: https://loja-digital.onrender.com/l/pratica-sabores/admin
Senha: pratica123
Seu site: https://loja-digital.onrender.com/l/pratica-sabores

O que o cliente vai poder escolher

FORMA	COMO FUNCIONA	O DINHEIRO CAI
Crédito	O cliente paga na hora, no site, com cartão (à vista ou parcelado)	na sua conta Mercado Pago
Débito	Débito Virtual CAIXA na página do Mercado Pago — é o único débito que existe em pagamento online	na sua conta Mercado Pago
Pix	Paga na hora e o pedido é confirmado automaticamente	na sua conta Mercado Pago
Cartão na entrega	Igual iFood: você leva a maquininha e passa **crédito ou débito** na porta do cliente	direto na sua maquininha
Dinheiro	Cliente escolhe se precisa de troco e para quanto	na entrega

Passo a passo (10 minutos)

1 Tenha uma conta Mercado Pago no seu nome

Se ainda não tem, baixe o app **Mercado Pago** e crie com o seu CPF (ou CNPJ, se a loja é registrada). Conta grátis, sem mensalidade.

É **essa conta** que vai receber as vendas — o dinheiro não passa por terceiros.

2 Pegue o Access Token (credencial de produção)

No computador, entre em `mercadopago.com.br` e faça login:

- **Seu negócio → Configurações**
- Menu da esquerda: **Gestão e administração → Credenciais**
- Confira se está em **Credenciais de produção** (não use as "de teste" para receber de verdade)
- Clique em **Ver detalhes** e copie o **Access Token** (começa com `APP_USR-`)

Seu negócio | Configurações | Credenciais

Credenciais de integração
Public Key: **APP_USR-xxxx-xxxx**
Access Token: **APP_USR-1234… [Ver detalhes] [Copiar]**

3 Cole no seu painel

- Abra `https://loja-digital.onrender.com/l/pratica-sabores/admin` e entre com a senha **pratica123**
- Vá em **Configurações** → seção **Mercado Pago**
- Cole o **Access Token** no campo indicado e salve
- O **Public Key** é opcional: só serve para o cliente digitar o cartão dentro do site, sem sair para a página do Mercado Pago
- Clique em **Testar conexão** — tem de aparecer "conexão ok"

Pronto. A partir daqui o botão **"💳 Pagar no Mercado Pago"** aparece para os seus clientes no site.

4 Faça um pedido de teste

- Abra o seu site: `https://loja-digital.onrender.com/l/pratica-sabores`
- Coloque um item no carrinho e finalize escolhendo **Cartão**
- Vai abrir a página do Mercado Pago para você pagar (crédito, débito ou Pix)
- Depois de pagar, o pedido aparece como **PAGO** no painel
- Confira o **comprovante**: botão "🧾 Comprovante" em cada pedido

Na dúvida, comece com um pedido de valor baixo e depois devolva o valor para você mesmo.

5 Deixe o cartão na entrega ligado

Em **Configurações → Pagamentos**, no item do cartão, mantenha marcado **“Aceita crédito no local”** e **“Aceita débito no local”**. É assim que o cliente que preferir pagar na porta recebe a maquininha, como no iFood.

No pedido, o cliente vê a forma escolhida e o detalhe (“débito na entrega”, “crédito na entrega”, “troco para R$ 100”).

Segurança — leia com atenção

O Access Token é a chave do seu dinheiro. Quem tem esse código consegue criar cobranças e estornos na sua conta.

- Cole o token **apenas dentro do seu painel**. Nunca mande por WhatsApp, print ou e-mail.
- Ative a **verificação em duas etapas** no Mercado Pago (app → Segurança).
- Use uma senha forte e só sua no painel da loja.
- Se desconfiar de algo, vá no Mercado Pago e **gere um novo Access Token** — o antigo para de funcionar na hora. Depois cole o novo no painel.

Perguntas que todo lojista faz

PERGUNTA	RESPOSTA
Quanto custa?	Criar a conta e usar o painel é grátis. O Mercado Pago cobra só por venda aprovada (Pix a partir de ~0,99%; crédito a partir de ~3,99% — confira a tabela da sua conta).
Quando o dinheiro cai?	Pix e cartão caindo na conta Mercado Pago; o prazo de saque para o seu banco você define no app (na hora ou em alguns dias).
Preciso de máquina?	Não para vender online. A maquininha só é necessária para o cliente que escolher pagar **na entrega**.
O cliente precisa de conta no Mercado Pago?	Não. Ele paga como convidado, com cartão ou Pix, sem instalar nada.
Dá para parcelar?	Sim, no crédito. O limite de parcelas e quem paga os juros é configurado na sua conta.
E o comprovante?	Cada pedido tem um comprovante com número, itens, forma de pagamento e situação. Você pode enviar o link para o cliente pelo botão “Enviar comprovante” no painel.
Posso usar outro banco/maquininha?	Pode. Em cada forma de pagamento existe o campo **Link de pagamento** (InfinitePay, PagBank, Stone, Asaas…): cole o seu link e o cliente paga por ele.

Se algo não funcionar

1. **O botão de pagar não aparece no site:** o Access Token não foi salvo ou a conexão falhou. Volte em Configurações → Mercado Pago e clique em “Testar conexão”.
2. **Paguei e o pedido continua pendente:** pode levar 1 ou 2 minutos. Se não atualizar, confira se o pagamento aparece na sua conta Mercado Pago.

3. **Quero desligar o pagamento online:** desmarque “ativo” no Mercado Pago do painel — o cartão na entrega e o Pix continuam funcionando.

Guia de ativação · Prática Sabores · WhatsApp da loja (55) 99702-3507
Dúvidas sobre o sistema: fale com o Rodrigo no WhatsApp (48) 98854-5558.