## به نام خدا

## گزارش آزمایش ۲

## برنامهنويسي واحدهاى هسته لينوكس

تارىخ: ۱۴۰۰/۷/۲۸

استاد درس: سرکارخانم علیزاده

تهیه کننده:روژینا کاشفی

## بخش اول

هدف این آزمایش ساختن یک ماژول کرنل هست و بتوانیم آن را در هسته سیستم عامل قرار دهیم. 1. ابتدا اگر دستور Ismod را بزنیم تمامی ماژول های موجود در هسته را نشان میدهد.

این فرمان، ماژولهاي فعلی هسته را در سه ستون فهرست میکند که عبارتند از نام، اندازه .و جایی که ماژول استفاده میشود

2. سپس یک فایل با پسوند c. درست میکنیم و سپس و کاری که می خواهیم ماژول ما انجام دهد را مشخص

تابع simple\_init، نقطه ورود ماژول است که معرف تابعی است که موقع بارگذاري ماژول در هسته احضار میشود. تابع نقطه ورود ماژول باید یک مقدار صحیح برگرداند، صفر معرف موفقیتآمیز بودن عملیات و مقادیر

برعرداند. حصر معرف مود دیگر معرف خطا است.

1 #include <linux/intt.h>
2 #include <linux/kernel.h>
3 #include <linux/module.h>
4 \* this function is called when the module is loaded\*/
5 int simple\_intt(void)
6 {
7 printk(KERN\_INFO "Loading Module\n");
8 return 0;
9 }
10 /\* this function is called when the module is removed\*/
11 void simple\_exit(void)
12 {
13 printk(KERN\_INFO "Removing Module\n");
14 }
15 /\* Macros for registering module entry and exit points.\*/
16 module\_init(simple\_exit);
18 MODULE\_LICTENSE("pof");
19 MODULE\_DESCRIPTION("simple module");

20 MODULE\_AUTHOR("SGG");

به طور مشابه تابع simple\_exit نقطه خروج ماژول است که موقع حذف ماژول از هسته فراخوانی میشود.تابع نقطه خروج ماژول، void برمیگرداند.به هیچ یک از نقاط ورود یا خروج ماژول پارامتری ارسال نمیشود.


دو ماكروي زير براي ثبت نقاط ورود و خروج ماژول در هسته استفاده ميشوند:

module init() module exit()

میکنیم.

3. قدم بعدی درست کردن فایل Makefile است که به دستور make نشان میدهد در کجا ماژول را بارگزاری کند و چگونه فایل هایی که درست کرده است را پاک کند.

4. سپس دستور make را اجرا میکنیم و باعث ساختن فایل های کمکی زیادی میشود و اگر فولدر تشکیل شده را ببینیم، مشاهده می کنیم:



5. مرحله بعدي، درج این ماژول را که در هسته لینوکس روشن میسازد و با استفاده دستور insmod اتفاق می

```
rojina@ubuntu: ~/Desktop/az2
ip_tables
x_tables
autofs4
                                                        49152
45056
                                                                       0
0
2 usbhid,hid_generic
 nid_generic
usbhid
                                                        16384
 hid
crc32_pclmul
                                                        16384
24576
45056
 nptspi
nptscsih
                                                                        1 mptspi
 smouse
ptbase
1000
                                                     155648
                                                     98304
143360
                                                                       2 mptspi,mptscsih
                                                                        0
1 mptspi
  csi transport spi
                                                        32768
                                                        40960
36864
 i2c_piix4
pata_acpi
                                                        28672
  loppy 86016 0
gina@ubuntu:-/Desktop/az25 make
ake -C /lib/modules/5.11.0-38-generic/build M=/home/rojina/Desktop/az2 modules
ake[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.11.0-38-generic'
CC [M] /home/rojina/Desktop/az2/ffle.mod.o
MODPOST /home/rojina/Desktop/az2/ffle.mod.o
LD [M] /home/rojina/Desktop/az2/ffle.ko
ake[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.11.0-38-generic'
ShowApplications for rojina:
  Show Applications for rojina:
```

6. نقطه ورود ماژول در موقع درج ماژول در هسته احضار میشود. برای بررسی محتوی این پیغام در بافر سابقه هسته، فرمان dmesg استفاده میشود.

```
119.856915] audit: type=1400 audit(1634701815.036:63): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/etc/PackageKit/Vendor.conf" pid=1903 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0

123.549848] systemd-rc-local-generator[2271]: /etc/rc.local is not marked executable, skipping.

124.283694] systemd-rc-local-generator[2310]: /etc/rc.local is not marked executable, skipping.

329.880507] hrtimer: interrupt took 21239344 ns

574.622038] file: loading out-of-tree module taints kernel.

574.622080] file: module verification failed: signature and/or required key nissing - tainting kernel

574.622602] Loading Module optina@ubuntu:-/Desktop/az25
```

7. به منظور برداشتن ماژول هسته، فرمان sudo rmmod fileاستفاده میشود:

```
missing - tainting kernel

[ 574.622038] file: loading out-of-tree of [ 574.622602] Loading Module

missing - tainting kernel

[ 574.622602] Loading Module

[ 703.532054] Removing Module

[ 703.532054] Removing Module

[ 703.622602] Loading Module

[ 703.532054] Removing Module

[ 703.532054] Removing Module

[ 703.622602] Loading Module

[ 703.532054] Removing Module
```

برای مشاهده محتوا از demsg استفاده میکنیم .

- .. چون بافر سابقه هسته میتواند به سرعت پر شود، بهتر است که به تناوب بافر را خالی شود.این کار میتواند به صورت sudo dmesg -c انجام میشود و پس از آن محتوا بافر خالی میشود و اگر دستور dmesg بزنیم خالی میماند.
  - 9. حال در مرحله آخر اگر makeclean بزنیم همه فایل های کمکی ساخته شده پاک میشود.

```
574.622602] Loading Module
  703.532054] Removing Module
1007.674584] sched: RT throttling activated
                                                                                           با دستور زده شده محتوا
ojina@ubuntu:~/Desktop/az2$ sudo dmesg -c
ojina@ubuntu:~/Desktop/az2$ dmesg
                                                                                                      بافر پاک میشود
total 200
rw-rw-r-- 1 rojina rojina 521 Oct 19 01:09 file.c
rw-rw-r-- 1 rojina rojina 60632 Oct 19 20:55 file.dwo
rw-rw-r-- 1 rojina rojina 26424 Oct 19 20:55 file.ko
rw-rw-r-- 1 rojina rojina
                                     33 Oct 19 20:55 file.mod
rw-rw-r-- 1 rojina rojina
                                     769 Oct 19 20:55 file.mod.c
rw-rw-r-- 1 rojina rojina 60968 Oct 19 20:55 file.mod.dwo
rw-rw-r-- 1 rojina rojina 14304 Oct 19 20:55 file.mod.o
rw-rw-r-- 1 rojina rojina 14136 Oct 19 20:55 file.o
rw-rw-r-- 1 rojina rojina 183 Oct 19 01:24 Makefile
rw-rw-r-- 1 rojina rojina 33 Oct 19 20:55 modules.
                                     33 Oct 19 20:55 modules.order
                                      0 Oct 19 20:55 Module.symvers
rw-rw-r-- 1 rojina rojina
  jina@ubuntu:~/Desktop/az2$ make clean
nake -C /lib/modules/5.11.0-38-generic/build M=/home/rojina/Deskto
nake[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.11.0-38-gene
CLEAN /home/rojina/Desktop/az2/Module.symvers
                                                                                             فایل های جانبی موجود
Nake[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.11.0-38-gener
rojina@ubuntu:~/Desktop/az2$ ls -l
                                                                                                              حذف شد
total 8
rw-rw-r-- 1 rojina rojina 521 Oct 19 01:09 file.c
```