

Compte rendu configuration

Table des matières

1. Mise en place des adresses IP et des Gateway + des interfaces du routeur :.....	1
Pour commencer nous avons entré les adresses IP sur tout le matériel (PC , serveur) :.....	1
Ensuite nous nous sommes occupés des Gateway :.....	1
Enfin nous avons rentrés les interfaces du routeur :.....	2
2. Configuration du serveur DNS :.....	2

1. Mise en place des adresses IP et des Gateway + des interfaces du routeur :

Pour commencer nous avons entré les adresses IP sur tout le matériel (PC , serveur) :

<==>	IPv4 Address	172.18.0.1	PC salle des serveurs
	Subnet Mask	255.255.0.0	
<==>	IPv4 Address	172.18.0.20	Serveur WEB
	Subnet Mask	255.255.0.0	
<==>	IPv4 Address	192.168.20.1	PC n°1 du service DIR, DSI, RH
	Subnet Mask	255.255.255.0	
<==>	IPv4 Address	192.168.20.2	PC n°2 du service DIR, DSI, RH
	Subnet Mask	255.255.255.0	
<==>	IPv4 Address	172.18.0.30	Serveur DNS
	Subnet Mask	255.255.0.0	

Ensuite nous nous sommes occupés des Gateway :

Première interface du routeur : 172.18.255.254

<==> PC salle des serveurs	Default Gateway	172.18.255.254
	DNS Server	172.18.0.30
<==> Serveur Web	Default Gateway	172.18.255.254
	DNS Server	
<==> Serveur DNS	Default Gateway	172.18.255.254
	DNS Server	

Deuxième interface du routeur : 192.168.20.254

<==> PC n°1 du service	Default Gateway	192.168.20.254	DIR, DSI, RH
	DNS Server	172.18.0.30	
<==> PC n°2 du service	Default Gateway	192.168.20.254	DIR, DSI, RH
	DNS Server	172.18.0.30	

Enfin nous avons rentrés les interfaces du routeur :

172.18.255.254 pour la salle des serveurs :

IP Configuration	
IPv4 Address	172.18.255.254
Subnet Mask	255.255.0.0

192.168.20.254 pour le service DIR, DSI, RH :

IP Configuration	
IPv4 Address	192.168.20.254
Subnet Mask	255.255.255.0

Pour les interfaces nous avons rencontrés deux problèmes.

Nous avons oublié de faire un no shut ce qui fait qu'on a bloqué pendant quelques minutes.

Le deuxième était qu'on n'avait pas réussi à ping du PC de la salle des serveurs au PC n°1 du service DIR, DSI, RH. Par conséquent nous avons donc du vérifier toutes les gateway dans l'autre sens une à une ce qui nous a fait perdre du temps.

2. Configuration du serveur DNS :

Nous avons activé le serveur DNS sur le serveur Labannu dans la catégorie service. Nous avons rentré son nom (gsb.local) présent sur le serveur web à partir de l'adresse IP 172.18.0.20.

The screenshot shows a web-based configuration interface for DNS services. At the top, there are tabs: 'Services' (selected), 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. Below the tabs, the title 'DNS' is centered. The 'DNS Service' is currently set to 'On' (indicated by a blue radio button). Below this, there is a section for 'Resource Records'. It includes a 'Name' field, a 'Type' dropdown menu (set to 'A Record'), and an 'Address' field. Below these fields are three buttons: 'Add', 'Save', and 'Remove'. At the bottom, there is a table listing the configured records.

No.	Name	Type	Detail
0	gsb.local	A Record	172.18.0.20