



Manual de Usuario

Admin

Sistema Registro Producción Forestal

Versión documental: Agosto 2026


Manual de Usuario - Admin

Índice

1. Alcance, acceso y navegación
2. Inicio y dashboards
3. Centro administrativo y catálogos
4. Asignaciones operativas
5. Configuración de acceso
6. Carga manual, offline y Pendientes
7. Errores frecuentes y buenas prácticas

1. Alcance, acceso y navegación

El rol admin puede operar, consultar dashboards, administrar catálogos y configurar accesos administrativos. No permite quitarse el acceso admin a sí mismo desde [Configuración de acceso](#).




Para ingresar:

1. Abrió la aplicación.
2. Completá **DNI** y **Contraseña**.
3. Presioná **Sincronizar** si hubo cambios de usuarios, permisos o catálogos.
4. Presioná **Ingresar**.




En la navegación móvil están disponibles Inicio , Manuales , Administración , Operación , Combustible , Producción , Pendientes , Mis Registros , Configuración y Salir . Abrió el panel con Abrir navegacion y cerralo con Cerrar menu .

2. Inicio y dashboards



Inicio muestra el panel operativo general: estado de conexión, producción del período, registros, unidades con actividad, pendientes offline, actividad por unidad y últimos registros. Los accesos rápidos permiten abrir **Dashboard**, **Carga de Producción**, **Carga de Combustible**, **Pendientes** y **Panel Admin**.

Dashboard Producción



Entrá desde **Operación > Dashboard Producción** o desde el acceso rápido. Elegí un período con **Hoy**, **Últimos 7 días**, **Últimos 30 días** o **Este mes**, o definí **Desde** y **Hasta**. Presioná **Actualizar**.

El panel muestra producción total, toneladas, combustible, registros, unidades con actividad, operadores, equipos, comparativa con el período anterior, evolución diaria, ranking de unidades, procesos y últimos

registros. Si no hay datos, amplía el período o verificá que existan cargas en el rango.

Dashboard Operativo

Desde **Operación > Dashboard Operativo** consultá indicadores por unidad, tipo de proceso y máquina. En el teléfono el botón **Filtros** abre la zona de filtros. **Limpiar** quita las selecciones adicionales.

3. Centro administrativo y catálogos



Entrá desde **Administración**. El centro se organiza en **Personas y equipos**, **Configuración productiva** y **Seguridad**.

Personas y equipos

- **Personal**: usuarios, roles y relaciones operativas.
- **Móviles**: equipos, unidades y datos técnicos.
- **Asignaciones operativas**: vínculos entre choferes, móviles y procesos.

Las pantallas usan búsqueda, filtros, **Refrescar**, **Nuevo** cuando corresponde y acciones **Editar** y **Eliminar**. En móvil las tablas se muestran en tarjetas o requieren desplazamiento horizontal según la pantalla.

Configuración productiva

- **Unidades de negocio**: estructura operativa y **Relaciones**.
- **Tipos de proceso**: procesos, unidades habilitadas y requisitos de carga.
- **Lugares de carga**: puntos disponibles por unidad.
- **Predios**: predios disponibles para producción.
- **Rodales**: rodales y valores productivos.
- **Actas**: actas habilitadas para registrar producción.

En **Tipos de proceso**, **Nombre** es obligatorio. Las opciones **Requiere Acta**, **Requiere Predio** y **Requiere Rodal** determinan qué aparece y qué se exige en **Ubicación y Referencia**. La vinculación con unidades controla la lista visible en la carga y los dashboards.

En **Personal**, verificá nombre y al menos una unidad vinculada. Si editás una persona y dejás la contraseña vacía, la contraseña existente no cambia. En **Móviles**, **Patente** y **Detalle** son obligatorios.

4. Asignaciones operativas

Entrá desde **Administración > Asignaciones operativas**. En el panel rápido seleccioná:

1. **Unidad de Negocio**.
2. **Chofer**.
3. **Movil**.
4. **Tipo de Proceso**.
5. Presioná **Asignar**.

El sistema filtra los listados según la unidad. El chofer debe pertenecer a la unidad del móvil, el proceso debe estar habilitado para esa unidad y no se permite crear una asignación duplicada. Revisá la tabla para editar o eliminar una asignación existente.

5. Configuración de acceso

Registro Producción

Admin - Servidor disponible

CONFIGURACIÓN DE ACCESO

Desde aquí se puede habilitar o deshabilitar acceso admin a otros usuarios. No podés quitarte tu propio acceso.

Buscar por nombre o DNI

Escribi nombre o DNI

Refrescar

ID	Nombre	DNI	Activo	Encargado
101	OPERADOR DEMO	90000001	Si	No
102	ENCARGADO DEMO	90000002	Si	Si
103	ADMIN DEMO	90000003	Si	No

Mostrando 1-3 de 3 usuarios

Ver

5

 por página

Anterior

Página 1 / 1

Siguiente

Entrá desde Administración > Configuración de acceso .

1. Buscá por nombre o DNI.
2. Revisá Activo , Encargado y Acceso Admin .

3. Activá o desactivá el checkbox de **Acceso Admin** para otro usuario.

4. Esperá **Guardando...** y confirmá **Habilitado** o **Deshabilitado**.

El checkbox del usuario actual está deshabilitado. No intentes quitarte el acceso admin a vos mismo.

6. Carga manual, offline y Pendientes

Carga de Producción

Registro Producción
Admin - Servidor disponible

→

←

Carga de Producción

⋮

Paso 1 de 9

Contexto

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: Pendiente

Equipo: Pendiente

Proceso: Pendiente

CONTEXTO DE CARGA

Seleccioná el día correspondiente y la unidad de negocio para la que se cargará la producción.

Fecha

18/08/2026

📅

Si estás cargando una producción atrasada, modificá esta fecha.

Unidad de Negocio

✓ UNIDAD DEMO FORESTAL

[Cambiar](#)

Siguiente →

La carga manual del admin usa los mismos 9 pasos: Contexto , Operador , Equipo , Proceso , Tiempo , Producción , Consumos , Ubicación y Revisión .

Registro Producción
Admin - Servidor disponible

<

Carga de Producción

:

Paso 9 de 9

Revisión

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN

Revisá los datos principales antes de guardar el registro de producción.

FECHA

18/08/2026

UNIDAD DE NEGOCIO

UNIDAD DEMO FORESTAL

OPERADOR

OPERADOR DEMO

EQUIPO

MAQUINA DEMO 01

PROCESO

PROCESO DEMO

HORARIO

1350 a 1382

PRODUCCIÓN

12.5 TN

HS NO OPERATIVAS

-

MOTIVO (NO OP)

-

UBICACIÓN

Acta 1001 / PREDIO DEMO / R-01

< Anterior

Guardar Registro

En **Paso 2 - Operador**, el admin puede seleccionar el operador. En los pasos restantes confirmá equipo, proceso, horas, campos productivos dinámicos, combustible, remitos, ubicación y observaciones. Antes de **Guardar Registro**, verificá especialmente unidad, operador y equipo porque la carga impacta en reportes globales.

Si se registra combustible dentro del parte, completá **Litros de gasoil**, **KM / Horómetro al cargar**, **Remito 1** y **Lugar de Carga**. Ese parte ya genera el consumo; no lo repitas en **Carga de Combustible**.

Borradores y trabajo offline

Guardar borrador conserva la carga en el dispositivo, pero no confirma un registro. La primera autenticación necesita conexión; una sesión válida puede continuar offline durante el período configurado, actualmente hasta 14 días.



En `Producción > Pendientes`, el admin ve la cola local visible en ese dispositivo. Puede usar `Refrescar`, `Sincronizar`, `Reintentar`, `Ver detalle` y `Eliminar`.

La cola de Pendientes es local al dispositivo. El admin no ve automáticamente los pendientes guardados en otros teléfonos. **Eliminar** descarta la copia local y es una acción definitiva para esa cola.

Mis Registros

Producción > Mis Registros permite consultar la actividad cargada por el propio usuario admin. Para revisar la actividad global usá los dashboards.

7. Errores frecuentes y buenas prácticas

SITUACIÓN	QUÉ HACER
No aparece un catálogo	Usá Refrescar , revisá la unidad y confirmá la conexión.
No se puede guardar Personal	Completá Nombre y al menos una unidad vinculada.
No se puede guardar un Móvil	Completá Patente y Detalle .
Asignación rechazada	Revisá unidad del chofer, móvil y proceso; evitá duplicados.
Dashboard sin datos	Ampliá el período o quitá filtros.
Usuario sin acceso	Revisá estado Activo , rol Encargado y Acceso Admin .
Horas o producción inválidas	Corregí valores mayores a 0 y respetá las validaciones del formulario.
Pendiente fallido	Abrió Ver detalle , revisá el error y usá Reintentar .

Buenas prácticas:

- Configuraré primero unidades, procesos, móviles y personal; después creá asignaciones.
- Usá **Relaciones** en unidades para revisar la configuración.
- Revisá la carga completa antes de guardar.
- No dupliques combustible ni elimines pendientes sin confirmación.
- No cambies accesos admin sin validar la necesidad operativa.
- Cerrá sesión en dispositivos compartidos.