

Manual de Conectividad Wi-Fi y Red Corporativa

Código: MAN-TI-005 | Version 3.2 - Mayo 2026 | Clasificación: Uso Interno

1. Objetivo

Describir los procedimientos para que los colaboradores de NovaTech Solutions puedan conectarse a las redes inalámbricas corporativas disponibles en las instalaciones de la empresa, así como solucionar los problemas de conectividad más comunes.

2. Redes Wi-Fi Disponibles

Nombre de Red (SSID)	Uso	Quien puede conectarse
NOVATECH-CORP	Red principal corporativa. Acceso a todos los recursos de la empresa.	Solo equipos corporativos
NOVATECH-GUEST	Red para visitantes. Solo acceso a internet, sin recursos internos.	Visitantes y contratistas
NOVATECH-IOT	Red para dispositivos IoT (sensores, cámaras, control de acceso).	Solo dispositivos autorizados por TI

Importante: Nunca se conecte a la red NOVATECH-IOT. Esta red esta reservada exclusivamente para dispositivos de infraestructura y no tiene acceso a internet ni a recursos internos para usuarios.

3. Conexion a NOVATECH-CORP (Red Principal)

Paso 1: En Windows: haga clic en el icono de Wi-Fi en la barra de tareas (esquina inferior derecha). En macOS: haga clic en el icono de Wi-Fi en la barra de menus.

Paso 2: Seleccione la red **NOVATECH-CORP** de la lista de redes disponibles.

Paso 3: Se le solicitara autenticacion. Ingrese su correo corporativo completo como nombre de usuario y su contraseña corporativa.

Paso 4: Si aparece una ventana de certificado de seguridad, haga clic en **Conectar** o **Confiar**.

Paso 5: Espere a que el estado cambie a **Conectado**.

Paso 6: Verifique la conexion abriendo <https://intranet.novatech.com> en su navegador.

4. Red para Visitantes (NOVATECH-GUEST)

Si recibe visitantes que necesitan acceso a internet, proporcioneles las siguientes instrucciones:

Paso 1: Conectese a la red Wi-Fi **NOVATECH-GUEST** (no requiere contraseña inicial).

Paso 2: Abra un navegador. Será redirigido automáticamente al portal de acceso.

Paso 3: Ingrese el código de acceso del día. Este código cambia diariamente y está disponible en la pantalla de recepción del piso 1.

Paso 4: Acepte los términos de uso.

Paso 5: La sesión de internet tendrá una duración máxima de 8 horas.

5. Conexión por Cable de Red (Ethernet)

Si su puesto de trabajo cuenta con un puerto de red RJ-45, puede conectar un cable de red directamente. La conexión por cable es más estable y rápida que Wi-Fi. Simplemente conecte el cable y su equipo obtendrá una dirección IP automáticamente vía DHCP. No se requiere configuración adicional para equipos corporativos.

Si su equipo no tiene puerto Ethernet, puede solicitar un adaptador USB-C a Ethernet en la mesa de ayuda (sujeto a disponibilidad).

6. Solución de Problemas Comunes

Problema: No veo la red NOVATECH-CORP en la lista de redes disponibles

Solución: Asegúrese de que el Wi-Fi de su equipo esté activado. En Windows: presione la tecla de avión o vaya a **Configuración > Red e Internet > Wi-Fi** y actívelo. Si está activado pero la red no aparece, reinicie su equipo. En algunos pisos la señal puede ser débil; acerquese al pasillo principal del piso.

Problema: Me conecto pero dice 'Sin acceso a internet'

Solución: Desconectese del Wi-Fi. Abra una ventana de comandos (cmd) y ejecute los siguientes comandos en orden: **ipconfig /release**, luego **ipconfig /renew**, y finalmente **ipconfig /flushdns**. Vuelva a conectarse a la red.

Problema: La conexión se cae cada pocos minutos

Solución: Verifique si hay otros dispositivos conectados (celular personal, tablet). Desconecte los que no esté usando. Si persiste, olvide la red: en Windows vaya a **Configuración > Red > Wi-Fi > Administrar redes conocidas**, seleccione NOVATECH-CORP y haga clic en **Olvidar**. Luego conectese nuevamente desde cero.

Problema: Internet está muy lento

Solución: Pruebe la velocidad accediendo a **<https://speedtest.novatech.com>** (herramienta interna). Si la velocidad es menor a 5 Mbps, cambie a la red de cable Ethernet. Las horas pico de uso son entre 9:00 y 11:00 AM; considere programar descargas grandes fuera de ese horario.

Problema: No puedo conectarme despues de cambiar mi contrasena

Solucion: Debe actualizar las credenciales guardadas en el Wi-Fi. Olvide la red NOVATECH-CORP siguiendo el procedimiento del punto anterior y conectese nuevamente con su nueva contrasena.

CRITERIOS DE ESCALAMIENTO A NIVEL 2

Si el problema del usuario coincide con alguno de los siguientes escenarios, NO intente resolverlo. Registre el ticket como **ESCALADO** y derive al equipo de soporte de Nivel 2.

- Múltiples usuarios del mismo piso reportan caída simultánea del Wi-Fi (indica un problema del access point, no del equipo individual).
- El usuario necesita acceso a la red NOVATECH-IOT o a un segmento de red restringido.
- Se detecta un dispositivo no autorizado en la red corporativa.
- El usuario necesita configurar una IP fija en lugar de DHCP (requerido para algunos equipos de laboratorio o servidores locales).
- La velocidad de red es consistentemente inferior a 1 Mbps después de seguir todos los pasos de solución, lo cual indica un posible problema de infraestructura de red.