Samba en Ubuntu Desktop

Antes de comenzar, repasemos qué es Samba. Samba es una implementación libre del protocolo de red SMB (*Server Message Block*) utilizado por Windows para la compartición de recursos. Posteriormente el protocolo SMB fue renombrado como CFIS (*Common Internet File System*)

La implementación de Samba sobre un equipo Linux, hace que se muestre como un servidor para redes mixtas con clientes Linux o Windows.

Un servidor Samba ofrece los siguientes servicios.

- Compartir sistemas de ficheros.
- Compartir impresoras.
- Autenticar usuarios para el acceso a los recursos compartidos.
- Servidor de dominio

Para esta práctica necesitamos dos máquinas virtuales con Ubuntu Desktop. Una actuará como servidor del servicio Samba y otra como cliente.

Crear un recurso compartido de red local desde el entorno gráfico

En la máquina **smb1**:

1. Cree carpeta “Compartida” e intenta compartirla. Nos avisa que el servicio de compartición no está instalado.



Ubuntu nos muestra la siguiente información sobre el servicio:

Samba es una implementación del protocolo SMB/CIFS para sistemas UNIX, proporcionando la posibilidad de compartir archivos e impresoras entre plataformas como Microsoft Windows, OS X y otros sistemas UNIX. Samba también puede funcionar como un controlador de dominio como lo haría un NT4, y puede integrarse con dominios de NT4 y reinos de «Active Directory» como un miembro del servidor.

This package provides the components necessary to use Samba as a stand- alone file and print server or as an NT4 or Active Directory domain controller. For use in an NT4 domain or Active Directory realm, you will also need the winbind package.

Este paquete no es necesario para conectarse a los servidores de SMB/CIFS existentes (véase smbclient) o para montar sistemas de archivos remotos (véase cifs-utils).

2. Instale el servicio.

3. Realice la compartición de la carpeta permitiendo el acceso a invitados, y a otras personas crear y eliminar archivos en la carpeta.

4. Comprueba que Samba se ha instalado y el estado en que se encuentra el servicio.

Configuración de las máquinas **smb1 y smb2**:

5. Realiza la configuración IP de ambas máquinas seleccionando Red Interna en las opciones de red de VirtualBox.

Máquina **smb1**: ***192.168.número_de_puesto.100/24*** (pe. 192.168.12.100, para el puesto 12)
Máquina **smb2**: ***192.168.número_de_puesto.200/24***

6. Comprueba la conexión entre las dos máquinas.

7. Comprueba las condiciones de acceso al recurso compartido desde el cliente smb2.



8. Desde el entorno gráfico de la máquina smb2, cree las siguientes carpetas dentro de la carpeta Compartida de la máquina smb1.
   - "*deanonimo*", utilizando el acceso del usuario "Anónimo".
   - "deusuario", utilizando el usuario del cliente smb2 (bea, en el ejemplo)



9. Desde la terminal de ambas máquinas, compruebe los permisos y dueños del contenido de la carpeta Compartida.

10. Modifica las propiedades del recurso compartido no permitiendo el acceso de invitados. Explica los efectos del cambio.

11. ¿Hemos tenido que instalar algún servicio en la máquina smb2 para tener acceso a los recursos compartidos en smb1?

12. Configure smb1 para permitir el acceso al recurso compartido por parte de usuarios identificados.

```
ana@smb1: ~
ana@smb1:~$ sudo smbpasswd -a ana
[sudo] contraseña para ana:
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user ana.
ana@smb1:~$
```

13. Instalación del cliente samba para la terminal (**smbclient**):

```
$sudo apt install smbclient
```

14. Listar los recursos compartidos desde la terminal.

```
$smbclient -L //nombre_del_servidor_o_ip
```

15. Conexión como el usuario samba.

```
$smbclient //nombre_del_servidor_o_ip -U usuario_samba
```

```
bea@smb2: ~
bea@smb2:~$ smbclient -L //192.168.1.100
Enter WORKGROUP\bea's password:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        IPC$            IPC       IPC Service (smb1 server (Samba, Ubuntu))
        Compartida      Disk
SMB1 disabled -- no workgroup available
bea@smb2:~$ smbclient //192.168.1.100/Compartida -U ana
Enter WORKGROUP\ana's password:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
  .                                   D
  ..                                  D
  deanonimo                           D
  deana                               D

                19992176 blocks of size 1024. 11165224 blocks available
smb: \>
```