

실습 환경 준비



AI 헬피와 함께하는 MCP 실습



Helpy Zero

메시지를 입력하세요...




오늘 실습에서는 엘리스 플랫폼에서 동작하는 **챗봇 헬피**를 사용



AI 헬피와 함께하는 MCP 실습


AI 헬피 실행하기





AI 헬피와 함께하는 MCP 실습

AI 헬피 실행하기



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  1

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

○ elicer@e134dcbd8d61:~$ ./helpy.sh
```

```
elicer@e8fd0cf7b13d:~$ ./helpy.sh
2025-05-23 06:39:25 - Loaded .env file
>>>-----<<<
>>> Helpy 접속 주소 (Ctrl + 클릭 또는 Cmd + 클릭): https://djgqaqwwrrmwpmtty.tunnel.elice.io/absproxy/8000/ <<<
>>>-----<<<
2025-05-23 06:39:31 - Your app is available at http://localhost:8000/absproxy/8000
```




AI 헬피 실행하기

필수 API 키

i 이 앱을 사용하려면 다음 API 키가 필요합니다. 키는 사용자 기기의 로컬 스토리지에 저장됩니다.

API_KEY

Save

OpenAI API 키 입력



Helpy Zero

메시지를 입력하세요...





MCP 서버 추가하기



Helpy Zero

MCP 명령어



MCP 명령어

MCP 세팅 명령어

1. 채팅 입력 창 좌측 하단의 아이콘을 클릭하여 MCP 설정 창을 엽니다.
2. Name에는 표시될 이름을, Command에는 아래의 MCP 서버 실행 명령어를 입력하고, **확인** 을 클릭합니다.
3. 자동으로 MCP 서버가 실행 및 연결됩니다. 서버를 처음 실행할 때는 설치에 다소 시간이 걸립니다.

Filesys

로컬 파일 읽기, 수정 등이 가능한 MCP 서버

Raw code



```
npx -y @modelcontextprotocol/server-filesystem /home/elicer/filesys-test
```



MCP 서버 추가하기



Helpy Zero

메시지를 입력하세요...



MCP Servers

Connect an MCP

My MCPs

Name *

Example: Stripe

Type *

stdio ▼

Command *

Example: npx -y @stripe/mcp --tools=all --api-key=YOUR_STRIPE_SECRET_KEY

취소

확인