PROJET SH- PROJET SH-ONE

MISE EN PLACE DE L'ERP SAP

SONATRACH

MANUEL D'UTILISATEUR

Domaine : Gestion des Demandes Accès Utilisateurs (ARM) – Demandeur -

Module: GRC

Informations document	
Titre du document	*SH_UG_GRC_ARM01*
Objectif	Guider l'utilisateur pour soumettre et approuver/rejeter une demande d'accès.
Utilisateurs	Demandeur et Approbateur d'accès.
Système	SAP GRC AC

Responsable document	
Auteur	
Position / Responsibility	

Historiques de modifications			
N° Version	**D0ate Modification**	**Modifié par**	**Modification effectuée**
V1.0			

Table des matières

INFORMATIONS GENERALES **4**

INTRODUCTION **5**

GESTION DES DEMANDES D'ACCES **6**

1. Types des demandes d'accès 6
2. Processus des demandes d'accès 6
   - 2.1. Processus des demandes de type Créer / modifier utilisateur 6
   - 2.2. Bloquer / débloquer utilisateur 7
3. Les fonctionnalités de GRC AC ARM 8
4. Accès au système GP1 8
5. Etapes de soumission des demandes d'accès 9
   - 5.1. Type Création / modification 9
   - 5.2. Type blocage /déblocage utilisateur 12
6. Etapes de suivi des demandes 14
7. Etapes de copie des demandes 14
8. Etapes de création des comptes et attribution des rôles en masse 16
9. Recherche des demandes 18

INFORMATIONS GENERALES

Gestion Documentaire	
Système	**GRC – 12.0**
Domaine	**Gestion des demandes accès utilisateurs**
Module	**GRC**

INTRODUCTION

Le présent manuel a pour objectif de présenter et détailler les étapes de création des demandes d'accès aux utilisateurs. Il englobe les aspects suivants :

- Décrire les types de demandes d'accès
- Présenter les processus des demandes d'accès
- Lister les fonctionnalités de GRC AC ARM (Création des demandes d'accès, recherche des demandes, recherche des rôles, création des comptes utilisateurs en masse, copier une demande)
- Détailler les étapes des différentes fonctionnalités de GRC AC ARM

Gestion des demandes d'accès

1. Types des demandes d'accès

Il existe **4 types** de demandes

- **Créer utilisateur :** ce type de demande permet de créer un nouvel utilisateur dans le système en lui attribuant les rôles nécessaires
- **Modifier utilisateur :** ce type de demande permet de modifier un utilisateur déjà créé en lui modifiant les détails utilisateur, les rôles (affecter de nouveaux rôles / supprimer les rôles), modifier les paramètres, modifier les groupes, …
- **Bloquer utilisateur :** ce type de demande permet de bloquer un / plusieurs utilisateurs dans le système
- **Débloquer utilisateur :** ce type de demande permet de débloquer un / plusieurs utilisateurs dans le système


2. Processus des demandes d'accès

2.1. Processus des demandes de type Créer / modifier utilisateur

La demande de type Créer / Modifier utilisateur va être créée par les IT Locaux de chaque site afin de demander un accès utilisateurs au système de production.

Après la création de la demande ; cette dernière va passer par deux niveaux de validation (Role Owner et l'équipe sécurité)

L'accès sera octroyé automatiquement après la validation de la demande




Les acteurs de ce type de demandes sont :

- **Les demandeurs (IT Locaux) :** créent les demandes de type « création / modification » en introduisant l'utilisateur et les rôles à affecter
- **Les validateurs niveau 1 (Role Owner) :** ce validateur représente l'équipe BASIS SH One
- **Les validateurs niveau 2 (Security team) :** ce validateur représente l'équipe Sécurité SH One

2.2. Bloquer / débloquer utilisateur

La demande de type bloquer / débloquer utilisateur passe par un seul niveau de validation (Equipe Sécurité)



Les acteurs de ce type des demandes sont :

- **Les demandeurs (IT Locaux) :** créent les demandes de type « bloquer / débloquer » en introduisant l'utilisateur et le système
- **Les validateurs (Security team) :** ce validateur représente l'équipe Sécurité SH One

Ce document détaille les étapes de création des demandes d'accès avec les différentes fonctionnalités que le IT Local peut les effectuer

3. Les fonctionnalités de GRC AC ARM

- **Soumission des demandes d'accès** : Créer de différents types de demandes d'accès
- **Suivi des demandes d'accès** : Suivre le statut des demandes d'accès
- **Copie d'une demande** : créer une demande d'accès en copiant une demande d'accès déjà créée
- **Création des comptes et attribution des accès en masse** : Créer une demande multiple pour attribuer un accès à plusieurs utilisateurs en masse
- **Recherche des demandes** : Rechercher et filtrer des demandes en affichant le détail de la demande avec le journal d'Audit
- **Recherche des rôles** : Rechercher et afficher le détail des rôles

4. Accès au système GP1



La première étape consiste à accéder au système GRC depuis votre navigateur en cliquant sur le lien :




https://grcapprdv03.corp.sonatrach.dz:44302/nwbc/





Le système est accessible seulement à travers le réseau local de SONATRACH

5. Etapes de soumission des demandes d'accès

5.1. Type Création / modification




Création d'une demande d'accès		
N	**Action**	
1	Dans l'onglet « My Home », cliquez sur « **Demande Accès** » dans la section « **Mon profil** »	
2	Commencez par remplir le détail de la demande -Choisissez le type de la demande (création / modification) -Ajoutez l'utilisateur	
3	Dans la section « **Motif de la demande** », remplissez la description de la demande	





4	Dans la section « **Accès Utilisateur** », cliquez sur le bouton « **Ajouter** » et sélectionnez « **Rôle** »	
5	Dans la fenêtre qui s'affiche « **Sélectionner les rôles** », il y a trois sections : • **Section 1 : Recherche des Rôles** Dans cette section, entrez le processus de gestion adéquat au rôle recherché. Ensuite, cliquez sur « **Rechercher** ». • **Section 2 : Liste des rôles disponibles** Cette section affiche la liste des rôles recherchés. • **Section 3 : Liste des rôles sélectionnés** Cette section affiche la liste des rôles choisis à partir de la liste de la section 2 en cliquant sur la flèche. Enfin cliquez sur « **OK** »	
6	Après l'ajout du rôle, vous pouvez modifier **son action d'attribution** « Affecter / Supprimer / modifier la date » ainsi que **les dates début et fin de validité du rôle (cas d'intérim)**	
7	Dans la fenêtre « **Demande d'accès** », cliquez sur l'onglet « **Pièces jointes** ». Ensuite, cliquez sur le bouton « **Ajouter** ». Choisissez la pièce jointe (mail, doc , …) et cliquez sur « **Ok** ».	
8	Dans l'onglet « détail utilisateur », vous trouvez tous les détails des utilisateurs	

	▪ **Personnel** : contient les informations personnels (Nom, prénom) ▪ **Entreprise** : contient le nom de l'entreprise, fonction et département ▪ **Communication** : Contient l'adresse E-mail ▪ **Valeurs par défaut** : langage de connexion, Notation décimale, Format de la date ▪ **Connexion** : Type d'utilisateur ▪ **SNC** : Ce paramètre doit être sous la forme suivante: **p:CN=SONxxxx@corp.sonatrach.dz**	
9	Vous pouvez ajouter les paramètres du système en cliquant sur le bouton « Ajouter »	
10	Vous pouvez préciser aussi les groupes utilisateurs en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Ajoutez : - Le site - Le type de l'utilisateur - Stream	
11	Dans l'onglet « Détails Système Utilisateur » introduisez le site de l'utilisateur dans « Groupe utilisateur »	



12	Après le remplissage de la demande, cliquez sur le bouton « Envoyer ».	

5.2. Type blocage /déblocage utilisateur


Création d'une demande d'accès		
N	**Action**	
1	Cliquer sur le lien « **Demande Accès** » dans la section « **Mon profil** »	
2	Commencez par remplir le détail de la demande -Choisissez le type de la demande (Blocage / déblocage) -Ajoutez l'utilisateur	
3	Dans la section « **Motif de la demande** », remplissez la description de la demande	




4	Dans la section « **Accès Utilisateur** », cliquez sur le bouton « **Ajouter** » et sélectionnez « **Système** »	
5	Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionné le système et cliquez sur la flèche Ensuite, cliquez sur « **OK** » afin d'ajouter le système sélectionné à la demande.	
6	Dans la fenêtre « **Demande d'accès** », cliquez sur l'onglet « **Pièces jointes** ». Ensuite, cliquez sur le bouton « **Ajouter** ». Choisissez la pièce jointe (mail, doc , …) et cliquez sur « **Ok** ».	
7	Après le remplissage de la demande, cliquez sur le bouton « **Envoyer** ».	

6. Etapes de suivi des demandes

Suivi des demandes		
1	Dans la section « **Mon Profil** », cliquer sur le lien « **Statut de la demande** »	
2	Dans la liste des demandes qui s'affiche, sélectionner la demande et cliquez sur « **Ouvrir** ». 1. Nombre total des demandes 2. Nombre de demandes approuvés 3. Nombre de demandes en attente de validation 4. Nombre de demandes rejetées	



7. Etapes de copie des demandes





Suivi des demandes		
1	Dans l'onglet « **My Home**», allez à la section « **Mon Profil** » et cliquer sur le lien « **Demande de copie** »	

2	Dans la fenêtre « **Copier la demande »,** ajouter le numéro de la demande que vous voulez la copier et sélectionner les attributs à copiés	
3	Sélectionner un utilisateur Dans le cas d'un nouvel utilisateur, introduisez les informations de l'utilisateur	
4	Introduisez les détails de la demande. Vous pouvez la laisser comme vous pouvez ajouter d'autres rôles	

5	Cliquer sur le bouton « **Envoyer** » pour créer la demande	


8. Etapes de création des comptes et attribution des rôles en masse


Suivi des demandes		
1	Dans l'onglet « **My Home** », allez à la section « **Mon profil** » et cliquez sur le lien « **Demande d'accès** »	
2	Dans la fenêtre « **Demande d'accès »,** Choisissez « **Multiple** »	

3	Dans la section « **utilisateur** » Vous pouvez charger les utilisateurs à travers un Template 1. Cliquer sur « **Télécharger modèle** » 2. Remplir le Template: Une fois le formulaire téléchargé, remplissez les différents champs et sauvegardez le fichier. 3. Importer le Template : Une fois le formulaire rempli et sauvegardé, vous devez l'importer en cliquant sur le bouton « **Importer** ». Ensuite, vous choisissez le fichier et cliquez sur le bouton « **OK** »	  
4	Naviguez à la section « **Accès Utilisateur** » et ajouter les rôles	

5	Cliquez sur l'onglet « **Pièces jointes** ». Ensuite, cliquez sur le bouton « **Ajouter** ». Choisissez la pièce jointe (mail, doc , …) et cliquez sur « **Ok** ».	

9. Recherche des demandes

Recherche des demandes		
1	Dans l'onglet « **My Home** », allez à la section « **Administration des demandes d'accès** », cliquer sur le lien « **Demandes de recherche** »	

2	Dans la fenêtre « **Rechercher demande »,** en cliquant sur le bouton « **Rechercher** » Toute les demandes vont être affichées	
3	Il existe plusieurs critères de recherche qui aident à la recherche des demandes créées. Vous pouvez chercher les demandes par : Numéro de la demande ; Nom de demandeur ; Nom de l'utilisateur	