


画面設計図

ログイン画面



The diagram illustrates the login screen for 'Choco Palette'. It features a header bar with the app name, followed by input fields for email and password. Below these are three interactive elements: a login button, a link to the registration page, and a link for password recovery. Red annotations with arrows explain the flow: successful login leads to the home screen, failed login leads back to the login screen, and clicking the registration link shows the registration page, while clicking the password recovery link shows the password reset page.

Choco Palette

メールアドレス
test@test.com

パスワード
●●●●●●●●

ログイン

[アカウント登録](#)

[パスワードを忘れた方はこちら](#)

ログイン成功なら
ホーム画面を表示
ログイン失敗なら
ログイン画面を再表示

新規アカウント登録画面を表示

パスワード再設定画面を表示

新規アカウント登録画面

Choco Palette

新規アカウント登録


[画像をアップロード](#)

ニックネーム

メールアドレス

パスワード

(半角英数字を含む8文字以上)
パスワード再入力

登録

[ログイン画面へ戻る](#)

タップして画像を選択
(端末のフォルダから選択する)

登録完了
ホーム画面を表示する

登録失敗
新規アカウント登録画面に戻り、再
入力に戻る

パスワード再設定画面

Choco Palette

パスワードの再設定

パスワードをお忘れの方は、
パスワードの再設定
をお願いします。
ご登録のメールアドレスを入力して
送信を押してください。

メールアドレス

test@test.com

送信

ログイン画面を表示

[ログイン画面へ戻る](#)

メール送信後の完了画面

Choco Palette

パスワードの再設定

ご登録のメールアドレス宛に、
パスワード再設定用のリンク
を送信しました。

メールに記載されているリンクから
新しいパスワードを設定してください。

[ログイン画面へ戻る](#)

ログイン画面を表示



メール サンプル

件名 Choco Palette パスワード再設定のご案内

From: Choco Palette

To: ○○様

このメールは、パスワード再設定をリクエストされたお客様へ自動送信されています。

以下のURLをクリックし、24時間以内にパスワード再設定手続きを行ってください。

<https://.....>

※上記URLの有効期限は24時間です。期限を過ぎた場合は、再度お手続きをお願いいたします。

※このメールにお心当たりがない場合は、本メールを破棄していただきますようお願いいたします。

Choco Palette

新パスワード設定画面

再設定成功
「ログイン画面」に移動

Choco Palette

パスワードの再設定

新しいパスワード)

●●●●●●●●

※半角英数字を含む8文字以上

新しいパスワード(確認用)

●●●●●●●●

再設定

新パスワード設定画面

Choco Palette

パスワードの再設定完了

パスワードの変更が完了しました！
さっそく新しいパスワードで
ログインしましょう！

ログイン画面を表示



[ログイン画面へ戻る](#)

ホーム画面(一覧表示)ログイン時



ユーザープロフィール
表示画面へ遷移

非公開投稿は🔒表示
枠内の色を変えて
公開投稿と区別できるようにする

1ページ5件表示
並び替えや詳細な絞り込みは、
検索機能から条件を指定して行う。

ホーム画面(一覧表示)未ログイン時


検索ボタン
投稿検索・絞り込み画面へ遷移



未ログイン時は、公開投稿のみ表示

ログイン画面へ遷移

ユーザープロフィール表示画面



テイ스팅詳細画面

ホーム画面(一覧)へ戻る

Choco Palette



ログイン時のみ表示

アイコン画像タップで
プロフィール表示画面へ遷移



ニックネーム

画像1

1

2

3

4

5



商品名

ブランド：

カカオ：

日付：

お気に入り度：☆☆☆☆☆

味

甘味

香り

フローラル

ナッティ

テイ스팅コメント

非公開メモ

編集

削除



押下

トースト通知「お気に入りに保存されました」

マイページのお気に入り一覧へ保存される

画面遷移なし

もう一度押すと「お気に入りから解除されました」とトースト通知

未ログイン時はモーダル表示

投稿を削除しますか？

削除

キャンセル

モーダル表示

削除→ホーム画面一覧へ遷移

キャンセル→モーダルを閉じる

ログイン後に利用できます。

ログイン

キャンセル

自分の投稿には
「編集」「削除」ボタン表示
編集画面へ遷移



ホーム



登録



検索



マイページ

テイ스팅登録画面

 Choco Palette 

下書き一覧

写真をアップロード（最大10枚）

 写真を追加

商品名 必須

商品名を入力してください

ブランド名 必須

ブランド名を入力してください

公開範囲 必須

☐ 公開 ☐ 非公開

カカオ含有率 必須

不明な場合は空欄OK

テイ스팅日 必須

yyyy/mm/dd

お気に入り度
☆☆☆☆☆

   
ホーム 登録 検索 マイページ

最大100文字

必須項目が未入力だと
バリデーションチェック入る

ラジオボタンでどちらか選択

不明なときもあるので空白OK
未入力でもエラーにならず登録可能
にする

カレンダーUIを使用

選んだ数だけ色がつく

ホーム画面へ遷移

複数選択可能
選んだら色がつく

最大1000文字

トースト通知で
「下書きを保存しました！」
下書き一覧表示画面へ遷移

送信中...

送信中表示でボタン制御トースト通知で
「投稿完了しました！」
ホーム画面へ遷移

 Choco Palette 

味

甘味 酸味 苦味 渋味 その他

香り

フローラル スパイシー フルーティ

ナッツィ その他

テイ스팅コメント

プライベートメモ

自分用メモ（非公開）


下書き保存 投稿する

   
ホーム 登録 検索 マイページ

テイ스팅編集画面(投稿済・下書き共通)

 Choco Palette 

写真をアップロード(最大 10枚)



商品名 必須

商品名を入力してください

ブランド名 必須

ブランド名を入力してください

公開範囲 必須

☐ 公開 ☐ 非公開

カカオ含有率 必須

80

テイ스팅日 必須

2026/06/29

お気に入り度
★★★★☆☆

ホーム 登録 検索 マイページ

テイ스팅
画面へ遷移

詳細

画像の削除、並び替え、追加

日付も間違う可能性がある為、編集
可能とする
テイスティン日と投稿順序は 切り
離して考える

トースト通知で
「下書きを保存しました！」
下書き一覧表示画面へ遷移

送信中...

送信中表示でボタン制御トースト通知で
「投稿完了しました！」
ホーム画面へ遷移

 Choco Palette 

味

香り

テイ스팅コメント

プライベートメモ

自分用メモ(非公開)

送信中...

ホーム 登録 検索 マイページ

下書き一覧表示画面



テスト登録画面
へ戻る

押下でボタンラベルを
「削除を実行」に変更

チェックボックス
が表示され、
削除したい投稿に
チェックを入れる



押下でモーダル表示

削除→トースト通知
「削除しました！」
画面遷移なし
キャンセル→モーダル閉じる

テイasting投稿検索・絞り込み画面

キャンセル
ホーム画面へ戻る

Choco Palette

ログイン時のみ表示

キーワード
商品名・ブランド名を入力してください

公開範囲
☐ 公開 ☐ 非公開

未ログイン時は表示しない
非公開の絞り込みは自分の投稿のみ

数字で範囲指定

カカオ含有率 (%)
最小 ~ 最大

テイasting日
yyyy/mm/dd
yyyy/mm/dd

カレンダーUIを使用
範囲する

お気に入り度
☐ ★1 ☐ ★2 ☐ ★3 ☐ ★4 ☐ ★5

味
☐ 甘味 ☐ 酸味 ☐ 苦味 ☐ 渋味 ☐ その他

香り
☐ フローラル ☐ スパシー ☐ フルーティ
☐ ナッツィ ☐ その他

お気に入り度、味、香り
チェックボックス
複数選択可能

検索結果一覧画面へ遷移

検索

未ログイン時は
フッター非表示

ホーム 登録 検索 マイページ


検索結果一覧画面



ログイン時のみ表示

検索・絞り込み画面へ遷移
適用中の検索条件が入力され
た状態で戻る。


未ログイン時は
フッター非表示



ログイン時のみ表示

0件の場合表示

マイページ画面



プロフィール設定/編集画面

マイページ画面へ戻る



Choco Palette



[画像を編集する](#)

カメラロールから選択

ニックネーム

自己紹介

リンクを追加

SNSなどのURLを入力してください

編集する

登録ボタン押下

トースト通知

「プロフィールが更新されました」

マイページへ遷移



ホーム



登録



検索



マイページ

お気に入り一覧表示画面



マイページ画面へ戻る

管理タップで
チェックボックス
が表示される
複数の投稿を選択して
解除が可能



モーダル表示
解除→更新され一覧表示画面
トースト表示で
「お気に入りから解除されました」
キャンセル→モーダルを閉じる

お気に入りから
解除しますか？

解除

キャンセル

お気に入り一覧詳細画面

選択した他ユーザーの投稿の詳細を表示する

お気に入り一覧表示画面へ戻る

ユーザーのプロフィール画像、
ユーザーネーム表示

アイコン画像タップで
プロフィール表示画面へ遷移



お気に入りから
削除しますか？

削除

キャンセル

タップするとモーダル表示
削除→更新されモーダル閉じる
再び❤️ タップすると
トースト表示で
「お気に入りへ保存されました」
キャンセル→モーダルを閉じる

メールアドレス変更画面

マイページ画面へ戻る



Choco Palette

メールアドレス変更

現在のメールアドレス

now@example.com

新しいメールアドレス

new_mail@example.com

変更ボタン押下
マイページ画面に遷移され、
以下トースト通知
「メールアドレスを変更しました」

変更する



ホーム



登録



検索



マイページ

パスワード変更画面

マイページ画面へ戻る

 Choco Palette

パスワード変更

現在のパスワード

新しいパスワード

※半角英数字を含む8文字以上で入力してください

新しいパスワード(確認用)

変更する

 ホーム  登録  検索  マイページ

変更ボタン押下
マイページ画面に遷移され、
以下トースト通知
「パスワードを変更しました」

不備がある場合はエラーメッセージ
「パスワードが一致しません」を表示
画面遷移なし