elementslist=[["SW", "Free", [[-0.3267, 1, -0.031]]], ["NE", "Free", [[1, 0.3121, 0.0155]]], ["T1", "Free", [[0.3376, 1, 0.0266]]], ["T2", "Free", [[0.4988, 1, 0.0393]]], ["T3", "Free", [[1, 1, 0.025]]], ["T4", "Free", [[1, 0.875, 0.025]]], ["AX", "Free", [[1, 0.3333, 0.0222]]], ["P1", "Free", [[0.5744, 1, 0.0263]]], ["Q1", "Free", [[0.8494, 1, 0.0346]]]];

mpnumber=2;pr=[1];

mosnumber=0;osn=[];

realtime=0;axf=0;unit=2.5;axunit=1;

textlist=["",

"lim(x,0,!fr(x,sin(x)))=lim(x,0,!fr(1,(sp)fr(sin(x),x)(sp)))=fr(lim(x,0,1),lim(x,0,!fr(sin(x),x)))=fr(1,1)=1", "分母と分子を x で割る"];

碓氷久_群馬　昨日 20:49
KeTMath記法では
fr(a,b) と書くと b分のa
int(1,2,x^2,x) と書くと x^2 の1から2までの定積分
などが表示されます。

例えば、上の4行をコピーして、入力ワクか貼り付けワクに貼り付けると、
分数や定積分のところは、（普通に見る）見やすい数式で表示されます。
入力ワクに KeTMath記法で入力したものがT1のところに表示されますので、
入力ワク内のものを [Copy] でコピーして、チャットなどに貼り付けてくれれば、
こちらで数式を見ることができます。
記法に慣れれば、ただ、
int(1,2,x^2,x) を計算するときに、fr(1,3)x^3 が出てくるのはどうしてですか？
などと書いてくれればわかりますし、見やすい数式で見ることもできます。

その他の記法や使い方は、KeTMath記法.pdf と フリックKeTMath使い方.pdf を見てください。
入力ワクは普通に入力できますが、フリックKeTMathのキーで入力する場合は、
スマホなどの場合は、左下の [C or T] を押して、Touch に切り替えてください。

簡易表示

| 📄 KeTMath記法.pdf | ⋯ | 📄 フリックKeTMath使い方.pdf | ⋯ |

↩ 返信