TUGAS PENDAHULUAN PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

MODUL IX API PERANGKAT KERAS



Disusun Oleh:

Salman alfa

Rizzi

Kelas:

SE-06-02

Asisten Praktikum:

Muhammad Faza Zulian Gesit Al Barru Aisyah Hasna Aulia

Dosen Pengampu:

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.


PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING FAKULTAS INFORMATIKA TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TUGAS PENDAHULUAN

A. SOAL NOMOR 1

a) Buatlah satu project baru, yang mana di dalamnya memuat container berisi Icons.image_outlined, button camera, button gallery dan button hapus gambar. Button tidak harus berfungsi.

Contoh tampilan




Source code Api.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
class MyApi extends StatelessWidget {
  const MyApi({super.key});
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
    appBar: AppBar(
    title: const Text("Latihan memilih gambar"),backgroundColor:
Colors blueAccent,
    centerTitle: true,
    actions: const [],
    body: SingleChildScrollView(
    child: Container(
    padding: const EdgeInsets.all(20.0),
    child: Center(
      child: Column(
      children: [const Icon(
      Icons.image_outlined,
      size:250,
      ),
      const SizedBox(height: 10,),
      Row(mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
      children:[ElevatedButton.icon(onPressed: () {},
        icon: Icon(Icons.camera_alt),
       label: const Text('camera'),
       style: ElevatedButton.styleFrom(
        backgroundColor: Colors.cyanAccent[400]
       ),
       ),
       ElevatedButton.icon(onPressed: () {},
       icon: Icon(Icons.image),
       label: const Text('Gallery'),
       style: ElevatedButton.styleFrom(
        backgroundColor: Colors.cyanAccent[400]
      SizedBox(height: 15,),
      ElevatedButton(
      style: ElevatedButton.styleFrom(
      backgroundColor: Colors.black,
      foregroundColor: Colors.white,
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(20)
```

```
)
  ),
  onPressed: () {},
  child: const Text("Hapus Gambar"),
  ),
  ),
  ),
  ),
  ),
  ),
  );();
}
```

main.dart

Screenshoot Output



Deskripsi Program

Program ini adalah aplikasi Flutter sederhana yang menampilkan ikon besar <code>Icons.image_outlined</code> di tengah layar. Di bawah ikon tersebut, terdapat tiga tombol yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Tombol pertama, <code>Camera</code>, digunakan untuk mengakses kamera dan menampilkan pesan ketika ditekan. Tombol kedua, <code>Gallery</code>, memberikan akses ke galeri perangkat pengguna dan menampilkan pesan konfirmasi saat diaktifkan. Tombol ketiga, <code>Hapus Gambar</code>, berfungsi untuk menghapus gambar yang sudah dipilih atau tampil pada layar, dengan indikasi pesan yang menunjukkan bahwa gambar telah dihapus. Program ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam melakukan aksi terkait pengambilan dan pengelolaan gambar dalam satu aplikasi. Tapi 3 tombol diatas belum berfungsi.