

## IT Essentials 5.0

### 5.2.1.5 Лабораторная работа — установка Windows 7

#### Введение

Распечатайте и выполните эту лабораторную работу.

В ходе этой лабораторной работы вы будете устанавливать операционную систему Windows 7.

#### Рекомендуемое оборудование

Для этого упражнения требуется следующее оборудование:


- Компьютер с чистым жёстким диском.
- Установочный диск DVD или USB-устройство флэш-памяти с Windows 7.

#### Действие 1


Вставьте установочный диск DVD с Windows 7 в привод DVD или подключите USB-устройство флэш-памяти к порту USB.

При запуске системы дождитесь сообщения «Press any key to boot from CD or DVD.» (Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска или DVD-диска).

Если это сообщение появится, нажмите любую клавишу на клавиатуре для загрузки системы с диска DVD. Если сообщение о необходимости нажать любую клавишу не появится, компьютер автоматически начнет загружать файлы с диска DVD.




Компьютер начнет загружать файлы с диска DVD или флэш-накопителя для USB.



## Действие 2

Появится окно «Запуск Windows».



### Действие 3

Откроется окно «Установка Windows». Нажмите кнопку **Далее**, если не требуется изменять параметры по умолчанию.



### Действие 4


Чтобы продолжить, нажмите кнопку **Установить**.




## Действие 5

Начинается работа раздела сбора информации процедуры установки.

Появится окно «Начало установки...».




Затем появится окно «Ознакомьтесь с условиями лицензии». Прочтите и подтвердите, что вы принимаете условия лицензии. Для этого установите флажок «Я принимаю условия лицензии». Нажмите кнопку **Далее**.



## Действие 6


Появится окно «Выберите тип установки». Нажмите кнопку **Полная установка** (дополнительные параметры).



## Действие 7

Появится окно «Выберите раздел для установки Windows». Выберите жёсткий диск или раздел, на который будет устанавливаться Windows 7.

Нажмите кнопку **Далее** для выбора варианта по умолчанию «Незанятое место на диске 0».




Раздел сбора информации завершится.

## Действие 8

Начнется раздел установки Windows.

Появится окно «Установка Windows». Программе установки Windows 7 может потребоваться до 50 минут, чтобы настроить ваш компьютер.




## Действие 9

Появится окно «Необходимо перезагрузить компьютер для продолжения установки Windows».

Компьютер перезагрузится автоматически. Если этого не произойдет, нажмите кнопку

**Перезагрузить сейчас.**




Если появится сообщение «Press any key to boot from CD or DVD.» (Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска или DVD-диска), **не нажимайте никаких клавиш**, тогда загрузка Windows будет выполнена с жёсткого диска и установка продолжится.




**Действие 10**

Появится сообщение «Программа установки обновляет параметры реестра».


**Действие 11**

Появится сообщение «Программа установки запускает службы».



## Действие 12

Снова появится окно «Установка Windows». Windows может перезагружаться ещё несколько раз. Это может занять несколько минут.




Раздел установки Windows завершен.

## Действие 13


Начнется раздел «Настройка Windows».

Ведите имя пользователя и имя компьютера, которые вам назовет инструктор. Нажмите кнопку **Далее**.




## Действие 14

Появится окно «Установите пароль для своей учетной записи». Введите предоставленный инструктором пароль. Повторно введите пароль и подсказку для пароля. Нажмите кнопку **Далее**.



## Действие 15

Появится окно «Ведите ключ продукта Windows». На этой странице введите ключ продукта, указанный на коробке вашего диска DVD с Windows 7. Нажмите кнопку **Далее**.




**Примечание.** Если вы введете ключ продукта, программа настройки не будет запрашивать следующее:

Появится окно «Вы действительно хотите ввести ключ продукта сейчас?». Если вы получили инструкции не вводить ключ продукта, нажмите **Нет**.


## Действие 16

В окне «Помогите автоматически защитить компьютер и улучшить Windows» нажмите **Использовать рекомендуемые параметры**.



## Действие 17


В окне «Проверьте настройку даты и времени» настройте часы компьютера, чтобы они соответствовали вашему местному времени, дате и часовому поясу. Нажмите кнопку **Далее**.



## Действие 18


Появится окно «Выберите текущее место расположения компьютера». Выберите тот вариант, который вам укажет инструктор.

**Примечание.** Это окно не появится, если не были правильно установлены драйверы сетевой платы.



**Действие 19**


Появится окно «Windows завершает применение параметров».



Раздел «Настройка Windows» завершен.


**Действие 20**

Появится сообщение «Добро пожаловать»



**Действие 21**

Появится сообщение «Подготовка рабочего стола...».

**Действие 22**

Вы выполнили первый вход в Windows 7.

