I) La page principale

À l'ouverture du logiciel, nous arrivons sur la page principale.
Cette page contient en haut un menu avec différents boutons reliés à des actions.
Au centre de la page se trouve la liste des coureurs.
En bas se trouver une ligne contenant des informations sur la course sélectionnée partie XIV.

A) Le menu

Le menu contient différents boutons donnant accès à des sous-menus.
Le menu fichier contient 6 sous-menus.
Le sous-menu « Nouveau » qui permet d'ouvrir un nouveau fichier, en réinitialisant les données. Si des modifications ont été apportées, une modale proposera d'enregistrer ces modifications avant d'ouvrir le nouveau fichier. Suivant si nous travaillions dans un fichier ou non, l'enregistrement demanderait l'emplacement du fichier.
Le sous-menu « Ouvrir » qui permet d'ouvrir un fichier existant. Par défaut, le sélecteur de fichier qui s'ouvre propose l'extension «.sbcap » . Là aussi, si des modifications ont été apportées, le même fonctionnement est proposé.
Le sous-menu « Enregistrer » permet de sauvegarder les données actuelles. SI nous ne travaillons pas sur un fichier, ce sous-menu va agir comme le sous-menu suivant « Enregistrer-sous »
Le sous-menu « Enregistrer sous » permet de sauvegarder les données dans un nouveau fichier, en sélectionnant l'emplacement et l'extension.
Le sous-menu « Importer » permet d'importer des courses et des coureurs depuis un fichier csv ou sbcap. Les coureurs seront affectés à la course par défaut.
Le sous-menu « Exporter les résultats » permet d'exporter la liste des coureurs au format txt. Si au moins 2 courses sont paramétrées, les coureurs seront filtrés sur la course sélectionnée, voir partie XIV.

Le menu « Coureur » contient 2 sous-menus.
Le sous-menu « Nouveau » ouvre la modale de gestion d'un coureur en mode inscription (voir partie II.A)
Le sous-menu « Affectation des dossards » ouvre une modale permettent d'affecter automatiquement des numéros de dossards aux coureurs qui n'en ont pas. Les dossards seront affectés en suivant les paramètres définis partie VII, dans l'ordre alphabétique des coureurs par nom puis prénom.

Le menu « Correction » contient 3 sous-menus, qui ouvrent les modales associées (voir les parties III, IV et V)

Le menu « Paramétrage » contient 3 sous-menus, qui ouvrent les modales associées (voir les parties VI, VII et VIII)

Le menu « Gestion du chronomètre » contient 3 sous-menus, qui ouvrent les modales associées (voir les parties IX, X et XI)

Le menu « Saisie » ne contient pas de sous-menu mais est directement cliquable et renvoie sur l'interface de saisie (voir la partie XII)

Le menu « Filtres » contient des boutons cliquables pour filtrer par sexe ou sur les récompensés. Il permet aussi un bouton « Plus » pour affiner le filtre sur les catégories définies. Le fonctionnement des filtres est détaillé dans la partie XIII.

Si au moins 2 courses sont paramétrées, un menu listant les courses est affiché, son fonctionnement est décrit dans la partie XIV.

B) La liste

Au centre de la page principale se trouve la liste des coureurs. Une première ligne contient les en-têtes des colonnes, cliquable afin d'activer un tri. Si aucun coureur n'est enregistré, la mention « Aucun participant pour l'instant » est affichée à la place de la liste.
Si des coureurs sont enregistrés, ils sont listés en fonction du tri et de l'ordre sélectionné. S'il existe au moins 2 courses paramétrées, ils seront également filtrés sur la course sélectionnée (partie XIV). Afin de faciliter la lisibilité, des couleurs sont appliquées : Bleu pour les hommes, rose pour les femmes et grisé pour les coureurs ayant abandonné.
Si le coureur n'a pas de temps, la colonne temps et les 3 colonnes de classements sont vides.
S'il n'a pas de catégorie, il est affiché « - ». Cliquer sur un coureur dans la liste permet de le sélectionner ou de le désélectionner.
Double cliquer sur un coureur permet d'ouvrir la modale de gestion d'un coureur en mode modification.
L'utilisation des flèches du clavier haut et bas permettent de se déplacer dans la liste.
D'autres actions possibles sont détaillées dans la section I.D portant sur les raccourcis claviers.
La liste est actualisée dès qu'une modification est apportée à un coureur, à une course, à une catégorie ou à un filtre.

La colonne « Course » n'est affichée que si au moins 2 courses sont paramétrées, et si l'option « Toutes les courses » est sélectionnée dans le menu de la partie XIV.

C) La ligne d'information

En bas de cette page, une ligne contient des informations liées à la course.

A gauche, nous retrouvons le nombre de coureurs inscrits, arrivés, ayant abandonnés et restants. Sont considérés comme arrivés tous les coureurs disposant d'un temps et n'ayant pas abandonné. Sont considérés restants tous les coureurs n'ayant pas de temps et n'ayant pas abandonné.

S'il existe au moins 2 courses, ce menu de gauche contient les informations spécifiques à la course sélectionnée. De plus, les mêmes informations seront affichées au centre, cette fois-ci relatives à l'ensemble des courses.

A droite, si le chronomètre a été démarré, il est affiché, sinon la mention « Course non démarrée » est affichée. Ensuite, le nombre de temps non affectés est affiché. Un temps non affecté est un temps saisi (voir la partie XII) mais auquel aucun coureur n'est affecté. Ces données sont mises à jour instantanément lorsqu'une modification les concerne.

D) Les raccourcis clavier

Voici les raccourcis claviers disponibles et leurs actions associées :

Suppr : Si une ligne est sélectionnée, supprime le coureur associé après avoir demandé confirmation.

N : Ouvre la modale de gestion des coureurs en mode inscription (voir partie II.A)

S : Ouvre la modale de saisie (voir partie XII)

Ctrl + S : Simule l'appui sur le sous-menu « Enregistrer »

Ctrl + Maj + S : Simule l'appui sur le sous-menu « Enregistrer sous »

Ctrl + O : Simule l'appui sur le sous-menu « Ouvrir »

II) L'interface de gestion des coureurs

Cette modale peut être ouverte dans deux modes différents, qui peuvent affecter le fonctionnement. Les spécificités de ces deux modes sont décrites dans les partie II.A et II.B. Dans cette interface, nous retrouvons, différents champs, dont la valeur initiale dépend du mode, spécifié dans les parties II.A et II.B :

- Deux champs de saisies pour le nom et le prénom.

- Une liste déroulante contenant les sexes. Par défaut le sexe « Masculin » est sélectionné. Lorsque le focus est sur cette liste, appuyer sur l'initial d'un sexe le sélectionnera (M ou F).
- Un champ de saisie pour la date de naissance. Les caractères non numériques sont automatiquement ignorés. Après 2 chiffres, un '/' est automatiquement ajouté, également après 4 chiffres. Maximum 8 chiffre peuvent être saisis.
- Si la date de naissance est correcte et qu'une catégorie est associée au couple sexe/date de naissance, la catégorie est affichée, sinon il est affiché « - »
- S'il existe au moins 2 courses, une liste déroulante proposant toutes les courses paramétrées est proposée. Par défaut, la course proposée est celle configurée dans l'interface de paramétrage de la compétition (voir VI.B).
- Deux champs de saisies pour la licence et le club.
- Un champ de saisie prérempli permet de saisir le numéro de dossard. Les caractères non numériques sont automatiquement ignorés. Le fonctionnement du remplissage automatique est expliqué dans la section de paramétrage des dossards, dans la partie VI.
- Un champ de saisie permet de saisir un temps pour le coureur.
- Deux cases à cocher permettent de préciser si le coureur est Oriolais ou s'il a abandonné.

Un bouton « Quitter » permet de fermer l'interface. Si le coureur est considéré comme valide (voir partie II.C), une confirmation est demandée avant de quitter pour éventuellement sauvegarder le coureur. Le fonctionnement de la croix est identique.
Un bouton « Valider » permet d'enregistrer le coureur s'il est valide. S'il n'est pas valide, des alertes sont affichées (voir partie II.C). Le fonctionnement suite à l'appui sur ce bouton dépend du mode de la modale, spécifiées dans les parties II.A et II.B. La croix simulera un appui sur le bouton « Quitter ».

A) Le mode inscription

Lorsque cette interface est ouverte en mode inscription, les champs « Nom », « Prénom », « Date de naissance », « Course », « Licence », « Club » et « Temps » sont vides. Les cases à cocher « Oriol » et « Abandon » sont décochées.

Le dossard est prérempli suivant la configuration de la compétition (partie VI).

Lorsque l'on clic sur valider, si le coureur est valide et enregistré, l'interface se réinitialise, le dossard étant incrémenté suivant le fonctionnement décrit partie VI.

B) Le mode modification

Lorsque cette interface est ouverte en mode modification, les champs sont préremplis en fonction des informations du coureur sélectionné.
Lorsque le coureur est valide et enregistré, l'interface est fermée.
Lors de la fermeture de la modale, si aucune modification n'est constatée, ou que les modifications ne sont pas valides, aucune confirmation n'est demandée.

C) La validité du coureur et les alertes

Si un de ces critères n'est pas respecté, le coureur est invalide et une modale est affichée en cas de demande de sauvegarde :
Le nom, le prénom ou la date de naissance ne doivent pas être vide.
Le nom et le prénom ne peuvent contenir que des lettres, des espaces et le caractère -.
La date de naissance doit respecter le format JJ/MM/AAAA.
Le temps doit respecter le format HH :MM :SS.sss, (les heures et les millisecondes étant facultatives).
Les minutes et les secondes ne doivent pas dépasser 59.
Le dossard ne doit pas être déjà attribué à un coureur, toutes courses confondues.
Deux autres conditions doivent être respectées mais peuvent être surpassé lorsque l'alerte est affichée :
La catégorie ne doit pas être vide, si aucune ne correspond et que l'enregistrement est forcé, elle sera « - ».
Le dossard ne doit pas avoir été déclaré comme non distribuable dans la partie VI.
Si l'enregistrement est forcé, le dossard sera tout de même attribué.
Lorsqu'un coureur valide est enregistré, son nom est enregistré en majuscules, et son prénom avec une majuscule et le reste en minuscule. Une majuscule par partie pour les prénoms composés.

D) Les raccourcis claviers

Appuyer sur échap simulera un appui sur le bouton « Quitter ».
Appuyer sur entrée simulera un appui sur le bouton « Enregistrer »

III) L'interface de permutation des temps

Cette interface permet de saisir deux dossards, puis d'intervertir leurs temps. Si un des deux dossards n'est pas valide lors du clic sur « Valider », une alerte est affichée.
Si des temps sont associés aux dossards en question, ils sont affichés en dessous.

Lors de l'enregistrement, si un seul coureur a un temps, il le perd et l'autre coureur prend son temps.
Appuyer sur la croix, échap ou le bouton « Quitter » ferme l'interface.
Lors de la fermeture, si deux temps ont été permutés, les classements et l'affichage sont mis à jour.

IV) L'interface de réorganisation des temps.

Lors de l'ouverture de cette interface, deux listes sont présentées : La liste des temps enregistrés dans l'ordre croissant, et la liste des dossards des coureurs ayant franchi la ligne, dans l'ordre d'arrivée. Ces listes contiennent les données des coureurs arrivés, et les temps et dossard en attente (voir la partie XII).
Sur la gauche, un champ de saisie associé à un bouton « Insérer » permet d'ajouter un temps dans la liste, il sera automatiquement ordonné. Le temps doit respecter le bon format sinon le bouton ne sera pas cliquable.
Un bouton « Supprimer » permet de supprimer le temps sélectionné, si aucun n'est sélectionné il n'est pas cliquable.
Sur la droite, un champ de saisie associé à deux boutons « Insérer avant » ou « Insérer après » permet de saisir l'arrivée d'un dossard. Un autre dossard doit être sélectionné pour insérer le nouveau respectivement avant ou après. Si le dossard n'est pas attribué ou si aucun autre n'est sélectionné, les boutons ne sont pas cliquables.
Des boutons « Remonter » et « Descendre » permettent de déplacer le dossard sélectionné dans la liste. Si aucun dossard n'est sélectionné, les boutons ne sont pas cliquables.
Un bouton « Supprimer » permet de supprimer le dossard sélectionné, si aucun n'est sélectionné il n'est pas cliquable. Lors du clic sur un élément de la liste, il est sélectionné et son pendant sur l'autre liste également. Lors du scroll d'une liste, l'autre scroll également. La liste des temps est mise à jour en direct lorsqu'une arrivée est saisie (voir la partie XIII).
Le bouton « Annuler » fermera l'interface, après confirmation si des modifications ont été effectuées.
Le bouton « Enregistrer » réaffectera les temps et les dossards dans l'ordre. Si des temps ou des dossards restent, ils constitueront la nouvelle liste d'attente.
Si un ou plusieurs dossards sont déclarés plusieurs fois, une alerte sera affichée et les données ne pourront pas être sauvegardées. Appuyer sur échap simulera le bouton « Annuler », appuyer sur entrée simulera le bouton « Enregistrer ».

V) L'interface de cohérence des données

Cette interface permet d'afficher des données : Le nombre de coureurs sans dossard, sans catégorie, en rouge avec des warning si différent de 0, en noir sinon.
Ensuite, d'autres données : Le nombre total de coureurs, de courses, de catégories, d'hommes, de femmes, d'oriolais, d'arrivés et d'abandons.

VI) L'interface de paramétrage de la compétition

A) Informations générales sur la compétition

Deux champs de saisie permettent de configurer le nom et la date de la compétition. Par défaut les valeurs sont « Cross Oriol 15 août YYYY » et « 15/08/YYYY » ou YYYY est l'année courante. Ces données seront utilisées pour l'export txt.

B) Gestion des courses

Une liste contenant toutes les courses est affichée. Par défaut, une course nommée « 10kms » existe. Chaque course est associée à un bouton radio, permettant de définir la course par défaut. C'est ce paramètre qui décidera quelle course afficher une fois l'interface fermée (affichage modifiable, voir partie XIV).
Une seule course peut être définie par défaut. La course par défaut ne peut pas ne plus être par défaut sans en sélectionner une autre.
Trois champs de saisie permettront d'entrer le nom, la distance et le premier numéro de dossard affilié à la nouvelle course. Pour la distance et le dossard, les caractères non numériques sont automatiquement ignorés.Le numéro de dossard sera incrémenté à chaque fois qu'il sera distribué à un coureur.
Un bouton « Ajouter » permet de valider la saisie.
Un bouton « Supprimer » permettra de supprimer la course sélectionnée. Appuyer sur la touche suppr permettra de supprimer la course sélectionnée.
Si une seule course est paramétrée, elle ne peut pas être supprimée.
Lorsqu'une course est supprimée, les coureurs affectés sont réaffectés à la course par défaut. Cliquer sur une course affichera ses informations dans les champs de saisie afin de pouvoir la modifier. Une fois modifiée, cliquer deux fois sur la course sélectionnée dans la liste validera la modification.
Le nom doit être unique, essayer d'ajouter une course déjà existante affichera donc un message d'erreur.

C) Dossards non distribuables

Un champ de saisie permet de lister des dossards qui ne doivent

pas être attribués. Ils doivent être séparés par des virgules, les caractères non numériques sont automatiquement ignorés.
Lorsque le numéro de dossard est incrémenté, ces dossards seront passés automatiquement.
Si dans l'interface d'inscription, un de ces dossard est attribué, une alerte sera affichée mais pourra être surpassée.

Un bouton « Annuler » permettra de fermer l'interface sans enregistrer la configuration, au même titre que la croix.
Un bouton « Enregistrer » permettra de fermer l'interface en sauvegardant la configuration.

Une fois la configuration enregistrée, l'affichage sera mis à jour. Si au moins 2 courses sont paramétrées, la liste déroulante de la partie XIV sera affichée, avec la configuration par défaut, et les coureurs affichés seront ceux liées à la course sélectionnée.

VII) L'interface de paramétrage des catégories

À l'ouverture de cette interface, les catégories déjà enregistrées seront affichées.
Un filtre sera effectué sur un sexe, par défaut Masculin.
La liste déroulante permet de modifier ce filtre.
Changer de sexe sur cette liste enregistrera les catégories sur le sexe actif avant de changer.
Sur la gauche, la liste des catégories est affichée.
Cliquer sur une catégorie permettra d'afficher les détails sur la partie droite. Par défaut, les détails de la première catégorie sont affichés.
Un champ permettra de saisir le nom de la catégorie, un autre l'abréviation associée. Cette abréviation ne peut pas dépasser 3 caractères.
Ensuite, les années doivent être saisies, respectant le format de 4 chiffres.
Recliquer sur la catégorie dans la liste permettra de la sauvegarder.
Des catégories ne respectant pas tous les critères peuvent être affichées mais ne seront pas sauvegardés lors de l'enregistrement.
Une liste déroulante associée au bouton « Importer » permet de copier les catégories depuis un autre sexe.
Cette fonctionnalité écrasera les catégories précédentes pour le sexe actif.
Appuyer sur la touche suppr permettra de supprimer la catégorie sélectionnée.
Appuyer sur entrée, échap la croix ou le bouton « Enregistrer » permettra de quitter l'interface en enregistrant les catégories valides.

VIII) L’interface de paramétrage du joystick

Cette interface permet de définir un bouton, normalement un joystick, permettant de saisir un temps dans n’importe quelle partie de l’application. Ce bouton ne doit pas être attribué à une touche du clavier autre que les boutons fonctions (F1 à F12) car ils peuvent être associés à d’autres actions de saisie.
Appuyer sur ce bouton lorsque le chronomètre est en marche permettra de saisir un temps.

IX) L’interface de démarrage du chronomètre

Cette interface propose un bouton permettant de démarrer le chronomètre. Si le chronomètre est déjà démarré, le bouton ne sera pas cliquable.
Appuyer sur échap ou sur la croix fermera l’interface.

X) L’interface d’arrêt du chronomètre

Cette interface permet d’arrêter le chronomètre. Pour éviter toute action précipitée, il faudra taper le mot CONFIRMER pour que le bouton soit cliquable.
Arrêter le chronomètre ne supprimera pas les temps enregistrés mais empêchera la saisie de nouveaux temps.
Appuyer sur échap ou sur la croix fermera l’interface.

XI) L’interface de modification du chronomètre

Cette interface permet de mettre à jour l’heure de démarrage du chronomètre. Des champs de saisie permettent de définir une heure de départ. Si le format de l’heure est correct, le bouton de mise à jour sera cliquable. Si lors du clique l’heure est dans le futur, une alerte sera affichée et le chronomètre ne sera pas modifié. Si elle est dans le passé, le chronomètre sera resynchronisé sur l’heure saisie, le jour même.
Cette fonctionnalité permet également de démarrer le chronomètre s’il ne l’était pas.
Appuyer sur la croix ou sur échap fermera la modale sans action.
Appuyer sur entrée permettra de simuler le clic sur le bouton de mise à jour, si le format est bien valide.

XII) L’interface de saisie des temps

Lors de l’ouverture de cette interface, deux listes sont présentées : La liste des temps en attente et la liste des dossards en attente.
Sur la gauche, un bouton « Insérer un temps » permet de saisir un temps au moment du clique. Ce bouton n’est cliquable que si le chronomètre est démarré. Ensuite, les boutons « Supprimer » et « Dupliquer » permettent d’effectuer des actions sur la liste, si un temps est sélectionné. Ensuite, un champ de saisie associé à un bouton « Insérer manuellement » permet d’ajouter un temps dans la liste, il sera automatiquement ordonné. Le temps doit respecter le bon format sinon le bouton ne sera pas cliquable.
Sur la droite, un champ de saisie associé à un bouton « Insérer » permet de saisir l’arrivée d’un dossard. Ce dossard sera ajouté à la fin de la liste. Si le coureur associé à déjà un temps affecté, une alerte sera affichée et le dossard ne sera pas ajouté. Un rappel du dernier dossard saisi est affiché, ainsi qu’un rappel du chronomètre. Lorsqu’un temps est inséré, si la liste des dossards n’est pas vide, alors le temps est automatiquement attribué au premier dossard. Le dossard disparait alors de la liste, et le temps n’est même pas affiché. En arrière-plan, le coureur associé est modifié, et les classements et l’affichage sont mise à jour. Aussi, lors de la saisie d’un dossard, si la liste des temps n’est pas vide, les données sont associées de la même manière. Il est donc impossible d’avoir des données dans les deux listes simultanément.
Un bouton « Supprimer » permet de supprimer le dossard sélectionné.
Point d’attention particulier : La saisie d’un temps est faisable depuis n’importe quel endroit de l’application en appuyant sur le bouton configuré dans la partie VIII.
Appuyer sur entrée simulera l’appui sur le bouton d’insertion associé si une saisie de temps / dossard est en cours.
Appuyer sur échap, la croix ou le bouton « Quitter » fermera l’interface.

XIII) Les filtres

Il existe deux types de filtres :
Les filtres rapides (sexe / récompenses) et les filtres par catégories, disponible dans l’interface associée.
Sélectionner un filtre quel que soit son type désactivera tous les autres filtres, resélectionner le filtre actif permettra de le retirer.
Lors de la validation du filtre (au simple clique pour les filtres rapide ou au clic sur enregistrer ou entrée pour les filtres par catégorie), la liste sera automatiquement mise à jour pour n’afficher que les coureurs correspondants.

Sur l’interface des filtres de catégories, appuyer sur échap, la croix ou le bouton « Quitter » fermera l’interface sans enregistrer les éventuels changements de filtres.

XIV) La sélection de la course

Si au moins 2 courses sont paramétrées, une liste des courses est proposée, en mode sélection unique. Lors de la sélection d’une course, la liste sera mise à jour pour n’afficher que les coureurs associés à cette course.
Une option dans la liste permet également de sélectionner toutes les courses.