Lab 4: Cross Connection দিয়ে File Sharing

দুটি কম্পিউটারের মধ্যে CAT-6 Crossover Cable ব্যবহার করে সরাসরি নেটওয়ার্ক সংযোগ ও ফাইল শেয়ারিং

১ ক্যাবল প্লাগ-ইন করুন (Physical Connection)

- CAT-6 ক্রসওভার ক্যাবলের একটি মাথা ১ম পিসির LAN port-এ লাগান।
- অন্য মাথাটি ২য় পিসির LAN port-এ লাগান।

২ IP Address সেটআপ করুন (Network Setup)

১ম পিসিতে:

- `Win + R` চেপে `ncpa.cpl` লিখে Enter চাপুন (Network Connections খুলবে)।
- Ethernet-এর উপর right-click করে **Properties**-এ যান।
- **Internet Protocol Version** 4 (**TCP/IPv**4) সিলেক্ট করে Properties-এ ক্লিক করুন।
- **Use the following IP address** অপশন বেছে নিয়ে সেট করুন — IP Address: `192.168.1.1`, Subnet Mask: `255.255.255.0`
- OK চাপুন।

২য় পিসিতে:

- একইভাবে Network Connections-এ গিয়ে TCP/IPv4 Properties খুলুন।
- IP Address সেট করুন: `192.168.1.2`, Subnet Mask: `255.255.255.0`
- OK চাপুন।

৩ Sharing Settings অন করুন (Network & Sharing Center)

- দুটো পিসিতেই **Control Panel > Network and Sharing Center > Change advanced sharing settings**-এ যান।

Private Network-এর অধীনে:

- Turn on network discovery সিলেক্ট করুন।
- Turn on file and printer sharing সিলেক্ট করুন।

All Networks-এর অধীনে:

- Turn off password protected sharing দিতে পারেন (তাহলে পাসওয়ার্ড ছাড়া সহজে এক্সেস মিলবে)।

৪ ফোল্ডার শেয়ার করুন (Folder Sharing)

- ১ম পিসির যে ফোল্ডার বা ফাইল ট্রান্সফার করতে চান, সেটির উপর right-click করে **Properties**-এ যান।
- **Sharing** ট্যাবে গিয়ে **Advanced Sharing...**-এ ক্লিক করুন।
- **Share this folder** চেক-বক্স টিক দিন।
- **Permissions**-এ ক্লিক করে **Everyone**-এর জন্য Full Control / Read অনুমতি দিয়ে Apply ও OK চাপুন।

৫ ফাইল এক্সেস ও কপি করুন (File Transfer)

- ২য় পিসিতে ঢুকে `Win + R` চাপুন।
- রান ডায়ালগ বক্সে লিখুন: `\\192.168.1.1` এবং Enter চাপুন।
- ১ম পিসির শেয়ার করা ফোল্ডারটি দেখতে পাবেন। এবার ফোল্ডার থেকে ফাইলগুলো সরাসরি কপি-পেস্ট করে ২য় পিসিতে নিয়ে নিন।

দ্রষ্টব্য: Password protected sharing বন্ধ রাখলে যেকোনো ইউজার সহজে ফোল্ডারে প্রবেশ করতে পারবে, তাই এই সেটিং শুধুমাত্র নিরাপদ/ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা উচিত। কাজ শেষে নিরাপত্তার জন্য Sharing ও IP সেটিংস আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।