


# 超市网络示意图

以北超为例

## 一、 使用 processon 画的示意图：



<https://www.processon.com/view/link/5cb3dc08e4b0a13c9ddt8088>

## 二、 详细配置说明

### 1. 校内网

信息办给定上网设置：

IP: 10.103.0.100  
子网掩码: 255.255.0.0  
网关: 10.103.0.1  
DNS: 202.120.224.6  
备用 DNS: 61.42.129.6

### 2. 9 口路由器

- 1) 后台登录  
**地址:** 192.168.1.1  
**后台管理员账号:** *beichao*; **密码:** 12345256
- 2) **上网配置使用固定 IP 上网**, 配置使用信息办给定的上网设置:  
**IP:** 10.103.0.100  
**子网掩码:** 255.255.0.0  
**网关:** 10.103.0.1  
**DNS:** 202.120.224.6  
**备用 DNS:** 61.42.129.6
- 3) 网络配置为:  
**网关:** 192.168.1.1  
**分配地址池:** 192.168.1.100 到 192.168.1.199

### 3. 4 口路由器配置:

- 1) 后台登录  
**地址:** 192.168.0.1  
**后台管理员账号:** 空; **密码:** 12345256
- 2) **上网配置使用自动获取 IP**
- 3) 网络配置为:  
**(为防止和上级路由器发生网络冲突, 需要把默认的网关和地址池改一下)**  
**网关:** 192.168.0.1  
**分配地址池:** 192.168.0.100 到 192.168.0.199  
**WIFI:** *beichao.1x*; **密码:** fudanbeichao

## 4. 右边电脑（北超服务器）

- 1) IP 地址: 192.168.1.163 (关键信息, 前后台登录服务器必要信息)
- 2) 数据库登录信息:

服务器名称: 192.168.1.163

管理员账号: sa

密码: UStar8888

## 5. 左边电脑

IP 地址: 192.168.1.137

## 6. 1号机

IP 地址: 192.168.1.132

## 7. 2号机

未知

## 8. 物流服务器

- 1) IP 地址: 10.83.159.111
- 2) 数据库登录信息:  
服务器名称: 10.83.159.111  
管理员账号: sa  
密码: (空)

附手绘草图：

