
QFT: congested layers per core
96 qubits · four communication slots/core
xy
C0 0.0%
C1 9.2%
C2 22.7%
C3 4.4%
C4 6.6%
C5 5.7%
C6 28.4%
C7 18.3%
C8 9.6%
C9 7.9%
C10 26.6%
C11 7.0%
C12 1.3%
C13 1.3%
C14 2.6%
C15 0.0%
yx
C0 0.0%
C1 6.1%
C2 16.6%
C3 4.4%
C4 3.9%
C5 8.3%
C6 29.3%
C7 23.1%
C8 9.6%
C9 10.0%
C10 27.9%
C11 11.4%
C12 1.7%
C13 0.4%
C14 0.4%
C15 0.0%
greedy
C0 0.0%
C1 7.4%
C2 31.4%
C3 5.7%
C4 7.4%
C5 4.4%
C6 40.6%
C7 27.9%
C8 4.8%
C9 2.6%
C10 27.1%
C11 0.4%
C12 0.4%
C13 0.0%
C14 0.9%
C15 0.0%
history
C0 0.0%
C1 10.9%
C2 14.4%
C3 4.4%
C4 7.0%
C5 10.9%
C6 22.7%
C7 17.9%
C8 10.9%
C9 9.2%
C10 14.4%
C11 3.9%
C12 3.5%
C13 3.9%
C14 3.9%
C15 0.0%
minexcess
C0 0.0%
C1 10.0%
C2 22.7%
C3 5.2%
C4 6.6%
C5 9.6%
C6 25.3%
C7 21.4%
C8 10.5%
C9 7.9%
C10 21.8%
C11 9.2%
C12 2.2%
C13 1.7%
C14 1.7%
C15 0.0%
minhop
C0 0.0%
C1 5.2%
C2 14.0%
C3 3.5%
C4 3.1%
C5 10.0%
C6 21.8%
C7 11.4%
C8 3.9%
C9 3.5%
C10 12.2%
C11 0.4%
C12 0.0%
C13 3.5%
C14 0.9%
C15 0.0%
detour2
C0 0.0%
C1 10.0%
C2 24.9%
C3 6.6%
C4 7.4%
C5 12.2%
C6 28.8%
C7 22.7%
C8 8.7%
C9 10.0%
C10 24.0%
C11 7.9%
C12 1.3%
C13 4.8%
C14 4.8%
C15 0.0%
Mesh row
Mesh column
0
1
2
3
Cell = congested layers at this core
÷ ALL network communication-active layers
× 100
0% means no overload, not no traffic.
Congested / communication-active layers (%)
0
20
40
60
80
100
Hop-endpoint demand > 4 (relay counts twice) · denominator = 229 communication-active layers · common 0–100% scale