ANALÍTICA CRÍTICA

Cómo funciona y cómo nos da acceso a sus cámaras

Qué hacemos con su video, qué es la «clave de API» y por qué es la forma más segura de conectarse

Analítica Crítica **mira sus cámaras por usted**: analiza el video en tiempo real, detecta comportamientos que pueden ser un hurto y, cuando pasa algo, **una persona de nuestro equipo lo revisa** antes de avisarle. Usted no tiene que estar mirando las pantallas todo el día.

Qué hace nuestro sistema

1 · Mira
Analiza el video de sus cámaras mientras pasa, todo el día o en el horario de su local.

2 · Detecta
Personas que salen sin pasar por la caja, que entran a zonas privadas o que esconden un producto.

3 · Revisamos
Cada alerta la mira una persona de nuestro equipo. Las falsas alarmas no le llegan.

4 · Le avisamos
Le mandamos un link privado con el clip, que vence a los 14 días.

Además, si lo contrata, le damos **números de su local**: cuántas personas entraron por hora, cuánto esperan en la caja, si el mostrador estuvo atendido. Los ve en la web, desde el celular o la computadora.

> **Un aviso para que usted mire, no una acusación.** El sistema marca situaciones sospechosas, pero no es infalible: por eso cada alerta la revisa una persona y siempre dice «posible hurto». La decisión es suya.

Qué guardamos y qué no

No hacemos	Sí guardamos (solo lo necesario)
• **No grabamos sus cámaras.** El video se analiza al pasar y se descarta. • No tocamos sus grabaciones: siguen en su grabador, como siempre, y son suyas. • No reconocemos caras ni identificamos a las personas. • No cambiamos la configuración de su grabador ni borramos nada. • No necesitamos ni guardamos la contraseña de su cuenta ni la de su grabador.	• El **clip corto y la foto de cada alerta**, para que una persona la revise y para mostrársela a usted. **Se borran a los 60 días.** • Los **números** de su local (personas por hora, tiempos de espera), sin imágenes. • La última imagen de cada cámara, para marcar las zonas (caja, góndolas, salida). • La clave de acceso que usted nos da, **guardada cifrada**.

Guardamos solo lo necesario y por el tiempo necesario, como pide la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales. Cada acceso de nuestro equipo a sus cámaras queda registrado.

Dos formas de darnos acceso

Para analizar el video, nuestro sistema tiene que poder verlo. Hay dos formas de lograrlo:

Abriendo puertos en su router

- Un técnico va al local y configura el router para que su grabador se pueda ver **desde internet**.
- Su grabador queda **expuesto**: en internet hay programas que buscan grabadores abiertos para probar claves.
- Hace falta una IP fija o un servicio que la siga, y revisar que siga andando cuando el proveedor de internet la cambia.
- Para dejar de darnos acceso hay que volver a tocar el router.

Con una clave de Hik-Connect (recomendada)

- **No se toca el router ni se instala nada.** Su grabador no queda abierto a internet.
- Usamos la misma conexión que ya usa su app Hik-Connect, la nube de Hikvision.
- **No compartimos su contraseña**: usted crea una llave aparte, solo para nosotros.
- **La borra cuando quiera** y en ese mismo momento dejamos de ver sus cámaras.
- Lo hace usted en 20 a 40 minutos, desde el celular y la computadora. Si quiere, lo hacemos juntos.

La clave de Hik-Connect es para grabadores **Hikvision**. Con otra marca (por ejemplo Dahua) se abren puertos, con un usuario que solo puede mirar y las medidas de seguridad que le explicamos aparte.

¿Qué es la «clave de API»?

Piénselo como una **llave aparte** que usted le da a un servicio de confianza: no es la llave de su casa (su contraseña), es otra, que abre solo lo que hace falta y que usted puede cambiar o anular cuando quiera.

AppKey

El **nombre** de la llave: dice a quién se la dio. Es como el número de un llavero.

SecretKey

La **llave** en sí: la parte secreta. Se la manda solo a su contacto de Analítica Crítica, por privado, nunca en un grupo.

- **Qué permite:** que nuestro sistema le pida a Hikvision el video de las cámaras de su grabador para analizarlo.
- **Qué no permite:** entrar a su cuenta, ver su contraseña, ni usar su app. Nosotros no la usamos para cambiar la configuración ni para borrar grabaciones.
- **Cómo quitarnos el acceso:** en el portal de Hik-Connect, Gestión del equipo → Integración de API → borrar la clave. Es inmediato.

Qué tiene que hacer usted

1. Tener su grabador en la app **Hik-Connect** (si ya ve sus cámaras ahí, está listo).
2. **Apagar el «cifrado de video»** en el grabador: con el cifrado prendido, Hikvision solo entrega el video a su propia app.
3. Pasar su cuenta al **modo equipo** (Hik-Connect for Teams) en www.hik-connect.com.
4. Crear la clave en **Gestión del equipo → Integración de API**: aparecen la AppKey y la SecretKey.
5. Mandarnos **por privado** la AppKey, la SecretKey, el número de serie del grabador y qué mira cada cámara.

> Le damos el **«Tutorial Hikvision»** paso a paso y, si prefiere, lo hacemos con usted. **Nunca le vamos a pedir la contraseña de su cuenta.** Si un portal le pide un pago, avísenos antes de aceptar.