

箕面ハイキングマップ — アプリ紹介

バージョン: 2026.1 / 最終更新日: 2026年7月25日 / 対象: ご利用いただく皆さま

どんなアプリ？

箕面エリアの **国土地理院地図をオフラインで使える** 地図アプリです。山に入る前に地図を端末へ保存しておけば、**電波の届かない場所でも地図と現在地を確認**できます。インストール不要で、Webブラウザからそのまま使えます。

<https://minoh-hiking.vercel.app/>

主な機能

機能	できること
オフライン地図	箕面エリアの地図（ズーム14～18）を端末に保存。電波がなくても地図が表示されます（全部で20MB弱）
ハイキング情報の表示	緊急ポイント（167か所）・ハイキングルート（221本）・スポット（206か所）を地図に重ねて表示。タップすると名称や番号が見られます
通行止め・通行困難地点	通れない場所（赤い✕）・通りにくい場所（橙の三角）を地図に表示。理由や更新日も確認できます
現在地の表示	青い丸で現在地を表示し、地図が自動で追従。位置の精度（誤差の目安）も数秒間表示されます
移動経路の記録	歩いた道を線で記録。地点数と移動距離をその場で確認できます
GPXファイルの出力	記録した経路を GPX 形式で保存。他の地図アプリでも開けます
見た目のカスタマイズ	マーカーの色・形・大きさを種類ごとに変更できます
日本語／English	画面の表示言語を切り替えられます
自動の更新案内	地図やアプリが新しくなると、画面上でお知らせします

使いはじめの3ステップ

- 地図をダウンロード**（電波のある場所で） ホーム画面 → 「地図のダウンロード」 → 「ダウンロード」。細かい地図まで欲しいときは 「詳細地図(z=18)を含む」 をオンに。
- 地図を開く** ホーム画面 → 「ハイキングマップ表示」。位置情報の利用を「許可」すると現在地が表示されます。
- 歩いた経路を記録する**（任意） 右上のメニュー（≡） → 「移動経路を記録」 をオン → 画面右上の ▶ で開始、■ で停止。

スマホのブラウザメニューから「ホーム画面に追加」を選ぶと、通常のアプリのように全画面で起動できます。

移動経路の記録について

- 約20m 歩くか、約1分ごとに地点を記録します。記録した地点の先から現在地までも線でつながるので、経路が途切れて見えることはありません。
- 出発地点は **四角**、現在地は **進行方向を向いた三角** で表示されます。
- 記録中は画面が消えないようにしています（画面が消えると位置の取得が止まるため）。電池の消耗が増えるので、終わったら停止してください。
- ホーム画面に戻っても記録は続きます。止まるのは ■ を押したときだけです。
- 記録はアプリ内には保存されません。残したいときは **「出力」で GPX ファイルに保存**してください。

動作環境

- スマートフォン／PC の最新Webブラウザ（Chrome、Safari、Firefox など）
- 現在地表示とオフライン機能には <https://> のページであることが必要です
- 地図の保存容量: 標準範囲（ズーム14～17・424枚）で約5MB、詳細地図（ズーム18）まで含めると20MB弱が目安です

ご利用にあたって

- 地図・ルート情報は参考情報です。実際の現地の状況・標識・案内を優先してください。
- 通行止め・通行困難の情報は、**電波のある場所で地図を開いたとき**に最新へ更新されます。山中では最後に取得した内容が表示されます。登山口など電波のある場所で一度開き直すと確実です。
- 位置情報は端末内で地図表示・経路記録に使うだけで、外部へ送信・保存されることはありません。

さらに詳しい操作方法は「[利用者の手引](#)」([UsersGuide-202607.md](#))をご覧ください。