Supraleitung

Jonas Leggewie

22. Februar 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Der elektrischer Wiederstand 2.1 Temperaturabhängigkeit des Widerstands	3
3	Supraleitung	3
	3.1 Meissner-Ochsenfeld-Effekt	4
	3.2 Anwendungen der Supraleitung	4

1 Einleitung

Supraleitung beschreibt das Phänomen, bei dem elektrischer Strom, bei sehr niedrigen Temperaturen ohne Wiederstand fließt, wodurch eine verlustfreie Energieübertragung möglich Wird. Was die Übertragungsverluste auf langen Stromtrassen deutlich reduzieren würde und eine Effizientere Energieversorgung ermöglichen könnte. Auserdem haben Supraleiter noch andere spannende Eigenschaften, welche noch nicht vollständig verstanden wurden.

2 Der elektrischer Wiederstand

Der elektrische Widerstand ist eine Eigenschaft von Materialien, welche den Fluss von elektrischen Ladungen behindert. Er wird in Ohm gemessen und ist abhängig von der Temperatur und dem Material. Der Widerstand eines Leiters ist gegeben durch das Ohmsche Gesetz:

$$R = \frac{U}{I} \tag{1}$$

wobei R der Widerstand, U die Spannung und I der Strom ist.

2.1 Temperaturabhängigkeit des Widerstands

Wo steckt nun die Temperaturabhängigkeit?

Der Widerstand eines bestimmten Leiterabschnitts kann durch die Formel

$$R = \rho \frac{L}{A} \tag{2}$$

beschrieben werden, wobei ρ der spezifische Widerstand des Materials, L die Länge des Leiters und A die Querschnittsfläche des Leiters ist. Der spezifische Widerstand ρ ist eine Materialkonstante und hängt stark von der Temperatur ab. Bei den meisten Materialien nimmt der spezifische Widerstand mit steigender Temperatur zu, was bedeutet, dass der Widerstand des Leiters ebenfalls zunimmt.

Für Metalle kann der Zusammenhang zwischen dem spezifischen Widerstand und der Temperatur oft näherungsweise durch die Formel

$$\rho(T) = \rho_0 (1 + \alpha (T - T_0)) \tag{3}$$

beschrieben werden, wobei ρ_0 der spezifische Widerstand bei einer Referenztemperatur T_0 und α der Temperaturkoeffizient des Widerstands ist. Diese Beziehung zeigt, dass der spezifische Widerstand und damit der Widerstand des Leiters mit steigender Temperatur linear zunimmt.

3 Supraleitung

Supraleitung ist ein Phänomen, bei dem elektrischer Strom ohne Widerstand fließt. Dieser Effekt tritt bei sehr niedrigen Temperaturen auf, die als kritische Temperatur bezeichnet

werden. Wenn ein Material unter diese kritische Temperatur abgekühlt wird, geht es in den supraleitenden Zustand über und der elektrische Widerstand fällt auf null.

3.1 Meissner-Ochsenfeld-Effekt

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Supraleitung ist der Meissner-Ochsenfeld-Effekt. Dieser Effekt beschreibt die vollständige Verdrängung des Magnetfeldes aus dem Inneren eines supraleitenden Materials, wenn es in den supraleitenden Zustand übergeht. Dies bedeutet, dass Supraleiter perfekte Diamagneten sind.

3.2 Anwendungen der Supraleitung

Supraleitung hat viele potenzielle Anwendungen, darunter:

- Verlustfreie Energieübertragung: Da supraleitende Materialien keinen elektrischen Widerstand haben, könnten sie verwendet werden, um elektrische Energie ohne Verluste zu übertragen.
- Magnetresonanztomographie (MRT): Supraleitende Magnete werden in MRT-Geräten verwendet, um starke Magnetfelder zu erzeugen.
- Teilchenbeschleuniger: Supraleitende Magnete werden auch in Teilchenbeschleunigern wie dem Large Hadron Collider (LHC) verwendet, um Teilchen auf hohe Geschwindigkeiten zu beschleunigen.