Templates Landing Screen Spec

작성일: 2026-03-14 작성 버전: 1.0.0 대상 서비스: landing

기준 산출물

- implementation: web/landing/src/App.tsx
- implementation: web/landing/src/pages
- capture assets: sdd/99_toolchain/01_automation/assets/landing_screen_capture

화면코드	화면명	주요 경로	관련 기능
LND-S001	Landing Home	/	CAT-F001, AUT-F002
LND-S002	Landing Login	/login	AUT-F001, AUT-F002
LND-S003	Landing Workspace	/workspace	AUT-F002, CAT-F001

첫 페이지는 landing 화면코드 인덱스다. 이후 페이지는 좌측 화면 캡처와 우측 번호형 기능 테이블을 함께 제공한다.

LND-S001 Landing Home

경로: /　　접근: public　　관련 기능: CAT-F001, AUT-F002



화면명	Landing Home (LND-S001)
1	글로벌 헤더 - 브랜드, 섹션 앵커, 로그인 또는 workspace handoff 링크를 상단 헤더에 배치한다.
2	히어로 메시지와 CTA - 서비스 가치 제안과 Sign in/See examples CTA를 첫 섹션에서 강조한다.
3	카탈로그 스냅샷 - 실시간 product 수, active count, highlighted catalog 상태를 요약 카드로 보여준다.
4	Features grid - 라이브 catalog product를 카드 그리드로 노출하는 예시 섹션이다.
5	Live proof 섹션 - `/api/v1/catalog/products` 기반 sync 결과를 집계 카드와 함께 증빙한다.
6	마무리 CTA - 템플릿 시작 CTA로 로그인 또는 workspace 진입을 유도하는 하단 배너다.

LND-S002 Landing Login

경로: /login 접근: public 관련 기능: AUT-F001, AUT-F002



화면명	Landing Login (LND-S002)
1	랜딩 소개 패널 - 로그인 후 `/workspace`로 이어지는 흐름과 landing 복귀 링크를 좌측 소개 영역에서 설명한다.
2	Sign in 헤더 - 멤버 접근 맥락과 workspace 진입 목적을 우측 로그인 폼 상단에 둔다.
3	자격 증명 입력 - 이메일, 비밀번호, 오류 메시지를 같은 카드 안에서 처리한다.
4	Continue CTA - 성공 시 토큰 저장 후 보호된 `/workspace`로 이동한다.

LND-S003 Landing Workspace

경로: /workspace 접근: protected 관련 기능: AUT-F002, CAT-F001



화면명	Landing Workspace (LND-S003)
1	멤버 셸 헤더 - Workspace 링크, 현재 사용자, 로그아웃을 포함한 보호 라우트 전용 헤더다.
2	Protected workspace 카드 - 인증된 사용자 전용 shell 설명과 catalog sync 상태를 메인 카드에 배치한다.
3	Current member 카드 - 현재 로그인 사용자의 email, role, status를 우측 패널에서 보여준다.
4	Workspace product grid - 보호 라우트 안에서 조회한 product 목록을 카드 그리드로 렌더링한다.