

크롬 OS Flex로 전환된 디벗 체험

전환 여부는 추석 연휴 전 쿨메신저 설문(투표)으로 결정합니다. 써 보시고 판단해 주세요.

왼쪽은 지금 쓰는 윈도우 디벗, 오른쪽은 크롬 OS Flex로 전환된 디벗입니다. 두 대를 나란히 켜서 속도를 비교해 보시고, 아래 실습 네 가지를 해 보십시오. 기기는 아주중학교에서 빌려 왔습니다.

전환 관련해서 매우 많은 도움을 주신 아주중학교 송세호 선생님께 맛있는 식사를 대접해 드리고 디벗을 대여해 왔습니다 😊

주요 실습 — 해 보신 것에 ✓

1 두 기기 동시에 켜 보기

☐

전원 버튼을 같이 누르고 로그인 화면까지, 로그인 뒤 클릭이 먹을 때까지 비교

2 크롬에서 '창 끄는 법' · '창 배치'

☐

오른쪽 위에 닫기 X는 있지만 최소화 · 최대화 버튼은 없습니다. 대신 창 위쪽 가운데(탭 줄)를 아래로 끌어내리면 분할 화면 · 플로팅 창 같은 배치를 고를 수 있습니다 — 해 보기. 키보드는 **Ctrl + Shift + W** (창 닫기), **Ctrl + W** (탭 하나만)

3 카메라 테스트

☐

카메라 앱을 열고 QR 코드를 비춰 보기. 가까이 있는 QR은 인식됩니다. 멀리 있는 것도 시험해 보기

4 유튜브에서 아무 영상이나 틀어 보기

☐

화면 · 소리 · 끊김 확인

5 한/영 전환

☐

한/영 키가 안 먹을 때 **Ctrl + Space** (윈도우의 Win+Space에 해당). 영어 상태에서 눌러 한글이 쳐지는지 확인.
Ctrl + Shift + Space 는 다음 입력 방법

대여 기기입니다. 초기화(파워워시)·설정 변경은 하지 말아 주시고, 써 보신 뒤에는 로그아웃만 해 주세요. 느낀 점은 과학정보부(조승재)에게 말씀해 주시면 됩니다.

윈도우와 달라서 처음에 당황하는 것들

키보드 옆에 두고 보는 대조표

하려는 일	윈도우에서는	크롬 OS Flex에서는
새로고침	F5	F3 — F5를 누르면 창이 전부 펼쳐집니다(창 표시 키). 윗줄 F키가 뒤로·앞으로·새로고침·전체 화면·창 표시·밝기·음량 순서의 크롬북 기능키로 동작
전체 화면	F11	F4
시작 메뉴	Win	Win = 런처(검색) 키. 앱 · 파일 · 웹 통합 검색이 열림. 화면 잠금 Win + L 은 그대로
프로그램 사이 이동	Alt + Tab	프로그램 창이 따로 없고 거의 다 크롬 탭 → Ctrl + Tab . 화면 반반 나누기 Alt + [/ Alt +]
창 닫기	오른쪽 위 × · Alt + F4	오른쪽 위 × · Ctrl + Shift + W (탭 하나만 Ctrl + W)
창 크기 · 배치	최소화 · 최대화 버튼	버튼 없음. 창 위쪽 가운데를 아래로 끌어내리면 분할 화면 · 플로팅 창 등 배치 선택. 키보드 Alt + [/ Alt +]
파일 찾기	바탕화면 · 탐색기	바탕화면이 없음. 「파일」 앱의 다운로드 · 내 파일 · 구글 드라이브. 기기 안 저장 공간이 작음
화면 캡처	Win + Shift + S	Shift + Ctrl + F5 (창 표시 키) → 캡처 도구
한/영 전환	한/영 키 · Win + Space	한/영 키가 안 먹으면 Ctrl + Space
오른쪽 클릭	터치패드 오른쪽 아래	터치패드 두 손가락 탭, 또는 Alt + 클릭
설정 · 종료	시작 메뉴 → 전원	오른쪽 아래 시계를 누르면 와이파이 · 음량 · 밝기 · 설정 톱니 · 전원이 한곳에
Home · End · PgUp · PgDn	키 있음	없는 자판에선 Alt + ↑ / ↓ (한 쪽씩), Ctrl + Alt + ↑ / ↓ (문서 처음 · 끝)
주의	—	Ctrl + Shift + Q 를 두 번 누르면 바로 로그아웃

로그인 — 기기는 센스쿨(SEN스쿨) 계정으로 로그인합니다. 로그인 뒤 **설정** → **계정** → **계정 추가**로 기존 해누리중학교 계정을 없으면 드라이브 · 문서 · 클래스룸을 그 계정으로 그대로 쓸 수 있습니다. (관리 콘솔에서 교사 기기의 보조 계정을 허용해 둡니다)

무엇이 가장 많이 바뀌고, 무엇을 포기하나

크롬 OS Flex로 전환하면 — 2학년 디벗 Surface Go 3 기준

가장 많이 바뀌는 점

1 커면 10초

업데이트 기다림 없이 바로 수업 시작. 업데이트는 뒤에서 되고 재시작 한 번이면 끝

2 프로그램 창 → 크롬 탭

거의 모든 일이 크롬 안에서. 앱 이동은 **Ctrl + Tab**, 창 배치는 위쪽 가운데를 끌어내려 선택

3 바탕화면 없음

파일은 「파일」 앱의 다운로드 · 내 파일 · 구글 드라이브에. 저장은 클라우드가 기본

4 로그인은 센스쿨 계정

기기 로그인 뒤 설정 → 계정 → 계정 추가로 기존 해누리중 계정을 없으면 드라이브 · 클래스룸 그대로

5 단축키 몇 개

새로고침 **F3**, 캡처 **Shift + Ctrl + F5**, 한/영 **Ctrl + Space**, 설정 · 종료는 오른쪽 아래 시계

6 앱은 전부 웹으로

패드렛 · 덩커벨 · 캔바 · 구글 문서 · M365 웹판 그대로. 설치형만 웹 버전으로 바꿈

7 기기 관리가 실제로 됨

앱 배포 · 사이트 차단 · 사용 시간 · 원격 잠금을 관리 콘솔에서. 수업 중 화면 집중 · 잠금 · 시험 잠금

포기하게 되는 것

1 설치형 프로그램

한글(HWP) 설치판, 엔트리 오프라인 · 하드웨어 연결, 곰믹스 같은 exe → 한컴독스 · 엔트리 웹 · 웹 편집기로 대체

2 안드로이드 앱

플레이스토어가 없어 스마트폰용 앱은 설치 불가 → 사이트로 되는 것만

3 카메라 일부

전 · 후면 중 한쪽 초점이 흐려질 수 있음. 가까운 QR은 인식되지만 먼 QR · 촬영 과제는 스마트폰 병행

4 기기에 저장한 파일

전환 때 기기 안 파일은 모두 삭제. 2주 전부터 백업 안내

5 윈도우식 조작의 익숙함

F키 · 창 배치 · 파일 위치가 달라 적응 기간 필요. 대표표(2쪽) 참고

바뀌지 않는 것 — 기기(Surface Go 3)는 그대로, 인터넷으로 하던 수업은 그대로, 학생 개인 지메일은 여전히 차단. 전환 여부는 추석 연휴 전 쿨메신저 설문(투표)으로 결정합니다.