## Windows下MySQL 5.6安装及配置详细图解

http://blog.sina.com.cn/s/blog\_7cecec9501017cmk.html

## 一、安装前的准备

1、下载安装程序包,可到MySQL官方网站www.mysql.com下载,如图1-1:



Windows下MySQL <wbr>>5.6安装及配置详细图解

图1-1

## 下载后的安装文件如图1-2所示:



Windows下MySQL <wbr>>5.6安装及配置详细图解

图1-2


## 二、安装

1、双击下载的安装文件,本篇博文安装的MySQL版本为5.6.10.1,出现如图1-3所示页面:



图1-3

2、点击"Install MySQL Products", 进入如图1-4页面:



### 图1-4

3、勾选 "I accept the license terms"后,点击"Next",出现如图1-5所示查找最新产品的更新页面,不喜欢更新的话,可以选择下方

的 "Skip the check for updates(not recommended)",点击"Next"继续:




图1-5

4、根据右侧安装类型描述文件选择适合自己的安装类型,如图1-6所示,注意修改安装路径,以防重装系统后,需要再次安装MySQL:






图1-6

5、根据您所选择的安装类型,会需要安装一些框架(framework),点击"Execute"安装所需框架,如图1-7:




#### 图1-7

#### 6、安装框架过程中的页面,如图1-8:



Windows下MySQL <wbr>>5.6安装及配置详细图解

### 7、框架安装成功后的提示,如图1-9:



Windows下MySQL <wbr>>5.6安装及配置详细图解

图1-9

8、所需框架均安装成功后,如图1-10,点击"Next":




图1-10

9、开始安装,如图1-11,点击"Execute",安装过程中的界面如图1-12:






图1-11



#### 图1-12

10、配置信息的确定,如图1-13,点击"Next":



Windows下MySQL <wbr>>5.6安装及配置详细图解

### 图1-13

11、服务器配置型选择,Developer Machine——安装的MySQL服务器作为开发机器的一部分,在三种类型选择中,占用最少的内存;Server Machine——安装的MySQL服务器作为服务器机器的一部分,占用内存在三种类型中居中; Dedicated MySQL Server Machine——安装专用MySQL数据库服务器,占用机器全部有效的内存。可不做修改,默认端口3306等也可不做修改,点击"Next":




图1-14

12、设置管理员密码,如图1-15,选择"Add User",同时可以创建用户,从安全角度考虑最好不要创建用户:




图1-15

13、在如图1-16的界面中,可以设置系统服务器名称,是否在系统启动的同时自动自动 MySQL数据库服务器,可用默认选项,点击"Next":




图1-16

14、确认安装完成,勾选中"Start MySQL Workbench after Setup",可对是否成功安装进行测试,点击"Finish":





图1-17

# 三、安装成功

1、出现Workbench GUI页面,如图1-18,安装成功:



Windows下MySQL <wbr>>5.6安装及配置详细图解

博文仅供学习交流, 转载请注明出处。