

Scratch AI 教练 · 使用说明（小白版）

当前版本：v0.3.0（测试版）

适用电脑：Windows / Mac

重要提示

当前为测试版，软件持续开发更新中。

建议你自己申请 DeepSeek Key 并填写到软件里，效果会更好。

使用中有任何问题，欢迎随时联系沟通。

1. 这个软件是干什么的？

Scratch AI 教练 是一个放在电脑上的小助手。

它会：

1. 帮你打开本机的 Scratch
2. 看你现在在 Scratch 里做了什么
3. 用彩色积木的样子，把“当前角色程序”显示出来
4. 给你“下一步可以怎么做”的小提示，并推荐 1~3 个积木

一句话：

你还是自己在 Scratch 里搭积木；教练窗口只负责“看着、提醒、推荐”，不会替你改作品。

2. 使用前请先准备

- 电脑已经装好了 Scratch 桌面版（Scratch Desktop / Scratch 3）
- 下载并打开了 Scratch AI 教练
- 建议自己申请一个 DeepSeek Key

填进去后，AI 提示效果会更好

没有 Key 也能用，只是提示会更基础一些

最重要的一条规则

请一定从“教练软件”里打开 Scratch，不要自己先双击打开 Scratch。

如果 Scratch 已经自己打开了：

- 1. 先把 Scratch 完全退出
- 2. 再回到教练软件
- 3. 点 「打开已选 Scratch」

3. 安装包在哪里？

方法 A：用这份资料里附带的安装包（最省事）

和本说明放在一起的目录：

Scratch AI教练-安装包-v0.3.0/

里面有 4 个文件：

你的电脑	用哪个	怎么用
Windows	ScratchDesktopCompanion-setup.exe	安装版，双击后按提示安装
Windows	ScratchDesktopCompanion-portable.exe	便携版，双击就能用
Mac	ScratchDesktopCompanion-mac.dmg	打开后，把软件拖到“应用程序”
Mac	ScratchDesktopCompanion-mac.zip	解压后双击打开

方法 B：网上自己下载最新版

官网发布页：

<https://github.com/scratchai-labs/scratch-ai-local-client/releases>

建议优先用最新版本。

软件会持续更新，以后可能会有新安装包。

4. 怎么安装

Windows

安装版：

1. 双击 `ScratchDesktopCompanion-setup.exe`
2. 按提示点下一步
3. 安装完成后打开软件
4. 看电脑右下角托盘区，是否出现软件图标

便携版：

1. 把 `ScratchDesktopCompanion-portable.exe` 放到一个固定文件夹
2. 双击运行

Mac

DMG：

1. 双击 `ScratchDesktopCompanion-mac.dmg`
2. 把软件拖到“应用程序”
3. 打开软件

ZIP：

1. 解压 `ScratchDesktopCompanion-mac.zip`
2. 双击软件打开

如果 Mac 提示“无法打开 / 来自未知开发者”：
到 **系统设置** → **隐私与安全性** 里点允许，再打开一次。

5. 第一次使用：跟着做就行

请按这个顺序：

打开 Scratch AI 教练

- 选择 Scratch 软件（如果它没自动找到）
- 点「打开已选 Scratch」
- 等状态变成“已连接”
- （可选）填写本课目标
- （可选）去设置里填写 DeepSeek Key
- 开始在 Scratch 里创作，看提示

第 1 步：打开教练软件

打开后，你会看到主窗口。

第 2 步：选择 Scratch

- 如果软件已经自动找到 Scratch，会显示“已选 Scratch”路径
- 如果没有，点「选择 Scratch 软件」

Windows 通常选：

- Scratch.exe
- 或 Scratch 3.exe

Mac 通常选：

- Scratch.app
- 或 Scratch Desktop.app
- 或 Scratch 3.app

第 3 步：点「打开已选 Scratch」

1. 点「打开已选 Scratch」
2. 等大约 3~10 秒
3. 状态变成类似「已连接」

这时说明教练已经连上 Scratch 了。

第 4 步（可选）：填写本课目标

如果老师这节课有明确任务，可以在主界面的「本课目标」里写一句话。

例如：

- 1+100 用重复执行求和，并说出结果
- 鸡兔同笼：已知头数和脚数，求鸡和兔各有多少

不填写也能用，软件会自动判断；但做数学题、公式题时，写清楚目标通常会让提示更稳。

第 5 步：开始看提示

- 你在 Scratch 里搭积木
- 教练窗口会显示：
 - 本课目标（如果你填了）
 - 当前角色
 - 当前角色程序
 - 下一步提示
 - 推荐积木

6. 主界面上这些按钮是干什么的？

按钮	作用
选择 Scratch 软件	告诉教练：你电脑上的 Scratch 在哪里
打开已选 Scratch	让教练帮你打开 Scratch 并连接
重新连接	连不上时点一下，再试一次
生成下一步提示	让教练重新给你一条建议
DeepSeek 设置	填写 AI 密钥、选择模型、选择自动/手动提示

主界面里的「本课目标」不是按钮，是一个可选输入框：

- 不填：软件会根据 Scratch 作品自动判断你在做什么
- 填了：AI 会优先围绕这节课的目标给提示
- 数学题建议填清楚，例如 `1+100` 用重复执行求和，并说出结果

你还会看到：

- 状态：有没有连上
- 本课目标：这节课想完成什么，可填可不填
- 当前角色：你现在在编哪个角色
- 已选 Scratch：现在用的是哪个 Scratch

- 下一步提示：AI 或本地给出的小建议
- 推荐积木：建议你下一步可以试的积木

7. 怎么添加 DeepSeek Key? (强烈建议)

建议自己申请并填写 Key，效果会更好。

- 有 Key：提示通常更聪明、更贴合作品
- 没有 Key：也能用，但只会给比较基础的本地提示

7.1 先去拿到 Key

1. 打开 DeepSeek 平台：<https://platform.deepseek.com>
2. 注册 / 登录
3. 找到 **API Keys** (密钥) 页面
4. 新建一个 Key
5. 马上复制保存好 (关掉后可能再也看不到完整内容)
6. 确认账号有余额

提醒：

Key 相当于密码，不要发给学生，不要截图发群。

7.2 在软件里填写 Key

1. 打开 Scratch AI 教练
2. 点右上角「DeepSeek 设置」
3. 在 DeepSeek API Key 输入框里粘贴 Key
4. 先点「测试 Key」
5. 测试通过后，点「保存 Key」
6. 关掉设置窗口
7. 回到主界面，点「生成下一步提示」试一下

7.3 这几个按钮分别做什么

按钮	作用
测试 Key	检查这个 Key 能不能用
保存 Key	把 Key 记在这台电脑上
清除 Key	删除已保存的 Key

7.4 模型怎么选？

选项	适合谁
deepseek-v4-flash	日常首选，更快
deepseek-v4-pro	更强，但可能更慢、更费

选好后点「保存模型」。

7.5 自动提示，还是手动提示？

模式	意思	建议
自动刷新	你改积木后，软件自己更新提示	自己探索时可用
手动点击	只有你点“生成下一步提示”才更新	课堂更推荐

保存 Key 后，软件默认会切到“手动点击”，这样更省钱，提示也不会一直乱跳。

7.6 怎么知道 Key 已经生效？

- 主界面不再提示“还没有保存 Key”
- 提示来源显示 DeepSeek
- 点“生成下一步提示”后，不再总是“本地基础提示”

如果还不行：

1. 重新打开设置
2. 再测试一次 Key
3. 再保存一次

4. 再点一次“生成下一步提示”

7.7 没有 Key 能不能用？

可以。

软件会给你比较基础的本地提示，保证你还能继续做。

但如果你希望提示更有用，还是建议自己申请并填写 Key。

8. 学生怎么用？

1. 先开教练软件，不要先开 Scratch
2. 确认已经选好 Scratch
3. 点「打开已选 Scratch」
4. 如果老师给了任务，在「本课目标」里写清楚
5. 在 Scratch 里正常创作
6. 看教练窗口的提示和推荐积木
7. 自己回到 Scratch 里找积木、搭积木
8. 需要时再点「生成下一步提示」
9. 关掉主窗口后，软件通常还在托盘里，没有真正退出

请记住：

- 推荐积木是“建议”，不是标准答案
 - 软件不会替你搭积木
 - 本课目标只是帮助 AI 理解任务，不会限制你继续改作品
 - 换角色后，提示会跟着当前角色变化
 - 空白作品通常还没有太多可提示的内容
-

9. 老师 / 机房怎么用？

课前：

1. 每台电脑先装好 Scratch
2. 再装好 Scratch AI 教练
3. 先测试一遍：选择 Scratch → 打开 → 已连接

4. 如果要用更好 AI，提前填好 Key 并测试

课中：

- 学生不要自己双击打开 Scratch
 - 如果是统一任务，建议让学生在「本课目标」填同一句，例如 `1+100` 用重复执行求和，并说出结果
 - 连不上就先点“重新连接”
 - 建议用“手动点击”生成提示，方便控制节奏
-

10. 常见问题

Q1：一直提示“请先选择 Scratch 软件”

- Scratch 装好了吗？
- 选的是不是真正的 Scratch 软件，而不是坏掉的快捷方式？
- 再点一次「选择 Scratch 软件」

Q2：一直提示“请从伴随程序打开已选 Scratch”

说明你还没有通过教练软件打开 Scratch。

处理：

1. 不要自己双击 Scratch
2. 如果 Scratch 已经开着，先退出
3. 回到教练软件，点「打开已选 Scratch」

Q3：点了打开，但连不上

1. 看 Scratch 有没有真的被打开
2. 点「重新连接」
3. 还不行，就退出 Scratch 和教练软件，再重来一遍

Q4：当前角色程序是空的

- 这个角色里是不是本来就没有积木？
- 状态是不是已经“已连接”？
- 换个角色看看
- 再点一次“重新连接”

Q5：没有推荐积木

可能是：

- 作品已经比较完整，软件只是在告诉你怎么玩
- 还没点“生成下一步提示”
- 网络或 Key 有问题，暂时只能给很基础的提示

可以再点一次「生成下一步提示」。

Q6：为什么显示“本地基础提示”

常见原因：

- 还没保存 Key
- Key 无效
- 余额不足
- 网络不好

去设置里点「测试 Key」看看。

Q7：Mac 打不开软件

到 系统设置 → 隐私与安全性 允许打开。

Q8：窗口关了，软件还在吗？

通常还在。

它会缩到托盘 / 菜单栏。

想彻底退出，从托盘图标菜单里退出。

Q9：可以先打开 Scratch，再让教练连上去吗？

现在不行。

请一定从教练软件里打开 Scratch。

11. 出问题了，怎么反馈？

当前是测试版，遇到问题很正常，随时联系我就行。

反馈时尽量带上这些：

- 你的电脑是 Windows 还是 Mac

- 用的是哪个安装包
- 窗口上的状态文字
- 一张截图
- 简单说明：你点了什么，然后发生了什么

日志位置（给会看文件的人）：

Windows：

```
C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\@scratch-ai\desktop-companion\desktop-companion.log
```

Mac：

```
~/Library/Application Support/@scratch-ai/desktop-companion/desktop-companion.log
```

也可以在这里提问题：

```
https://github.com/scratchai-labs/scratch-ai-local-client/issues
```

12. 一页速查

你想做什么	你该怎么做
第一次使用	安装 → 选择 Scratch → 打开已选 Scratch → 等已连接
正常上课	只从教练软件打开 Scratch，看提示后自己搭
想用更好 AI（建议）	自己申请 Key → 设置里测试并保存
提示一直乱跳	改成“手动点击”
连不上	退出自己打开的 Scratch，再从教练里打开
窗口找不到了	去托盘 / 菜单栏点图标
有问题	当前为测试版，欢迎随时联系

当前为测试版，软件持续开发更新中。

建议自己申请 DeepSeek Key，效果会更好。

有问题欢迎随时联系。