```
001   (DEFPROP DDT
002    (LAMBDA NIL
003     (PROG NIL A (TERPRI) A1 (SETQ ROF NIL))
004        B
005        (SETQ WRD (SFIQ TIF (SETQ WF NIL))))
006
007
008     B1
009     (SETQ FLD N)
010     A2
011     (SETQ MF NIL)
012     C
013     C1
014     (SETQ SYL 0)
015     C)
016     (SETQ SYM NIL)
017     D
018     (SETQ CH (READCH))
019     (COND ((OR NUMBERP CH) (LETTERP CH)) (SETQ SYM (CONS CH SYM)) (GO D))
020     (OR (NULL SYM)
021        (NOT (SETQ WF 1))
022        (AND (NOT PTF) (NUMBERP (SETQ SYL (READLIST (REVERSE SYM))))))
023        (GO E))
024     ((SETQ TEM (GETL SYL NIL)) (SETQ SYL (MAKNUM SYL (QUOTE FIXNUM))))
025     ((SETQ SYL (GET SYL (QUOTE SYM))) (GO E)))
026     (PRINT (QUOTE J)))
027     RET
028     (PRINC (QUOTE / / /))
029     (GO B)
030     E
031     (COND ((EQ CH (QUOTE /.)) (SETQ SYL LOC)
032                             (SETQ WF (SETQ PTF T))
033     (SETQ FLD (PLUS FLD (COND (MF (MINUS SYL)) (SYL)))
034     (COND ((EQ CH (QUOTE /-)) (SETQ MF T) (GO C))
035           ((EQ CH (QUOTE +)) (GO A2))
036           ((EQ CH (QUOTE /.)))
037           ((EQ CH (QUOTE TIF T)
038           (SETQ WRD (PLIS WRD (LSH FLD 27) (BOOLE 1 -1000000 FLD)))
039                 (GO B1))
040     (SETQ FLD (PLUS FLD WRD))
041     (SETQ WRD
042        (COND ((BOOLE 6 (POOLE 1 1000000 WRD) (BOOLE 1 777777 FLD))
043              (FLD)))
044     (COND ((EQ CH (QUOTE /) ) (SETQ TIF WF) (GO B1))
045           ((NOT WF) (SETQ WRD LWT))
046           ((NOT (SETQ TEM (ASSOC CH DTB))) (PRINT (QUOTE ?)) (GO RET))
047           (GO RET))
048     (GO (CDR TEM))
049     SLA
050     (COND (WF (SETQ LOC WRD)))
051     S1
052     (PRINC (QUOTE / / ) )
053     (PIN (SETQ LWT (EXAMINE (SETQ LOC WRD))))
054     (SETQ ROF T)
055     (GO RET)
056     LINEF
057     (DEPRA)
058     (SETQ LOC (ADD1 LOC))
059     LI1
```

```
060    (SETQ WRD LOC)
061    (TERPRI)
062    (PAD LOC)
063    (PRINC (QUOTE /))
064    (GO S1)
065    VAR
066    (DEPRA)
067    (SETQ LOC (SUB1 LOC))
068    (GO L11)
069    (GO L11)
070    TAB
071    (DEPRA)
072    (SETQ LOC (BOOLE 1 777777 WRD))
073    (GO L11)
074    EXC
075    (DEPRA)
076    (SETQ OC (LSH WRD -22))
077    (GO L11)
078    EQSGN
079    (PRIN1 (SETQ LWT WRD))
080    (GO RET)
081    CARR
082    (DEPRA)
083    (SETQ LWT WRD)
084    (GO A1))
085    (DEFPROP SYMP
086    (LAMBDA (X)
087    (PROG (Y Q)
088    (SETQ X (BOOLE 1 777777 X))
089    (MAPC
090    (FUNCTION
091    (LAMBDA (Z)
092    (MAPC
093    (FUNCTION (LAMBDA (ZZ)
094    (COND ((AND (SETQ Q
095    (GETL ZZ (QUOTE (SUBR FSUBR))))
096    (EQUAL (CADR Q) (QUOTE FIXNUM)))
097    X)
098    (SETQ Y ZZ)))))
099
100    OBLIST)
101    (COND (Y (RETURN (PRIN1 Y)))))
102    Z)))
103    EXPR)
104    (DEFPROP DEPRA (LAMBDA NIL (COND ((AND RQF QF) (DEPOSIT LLOC WRD)))) EXPR)
105    (UFILE LISP DDT)
106    %E$
107    UNBOUND VARIABLE - EVAL
108
```