## 인터넷 사용 방법(IP주소, DNS 설정) (How to setup Network)

- 1. Windows 7/8 ---- 2 Page
- 2. Windows 10 ---- 3 Page
- 3. MacOS ----- 4 Page
- 4. 공유기(router) ---- 5 Page

※ 정보화본부(Information Systems and Technology)

☎ IT center: 02-880-8282

### ■ 윈도우 7/8(Windows 7/8)

- 1. 제어판 → 보기기준:작은아이콘
  - → 네트워크 및 공유센터
  - → 어댑터 설정 변경
  - → 로컬 영역 연결

(Control panel → small icons

- → Network and Sharing Center
- → Change Adapter settings
- → Local Area Connections)
- 2. [속성] (Properties) 클릭

3. Internet Protocol version4 (TCP/IP v4) 선택 → [속성(R)] (Properties) 클릭

#### 4. "다음IP주소사용" 체크

(check "Use the following IP address")

- IP주소 : 예)147. XX. YY. ZZ (할당받은 IP주소 입력)

- 서브넷마스크(subnet mask) : 255.255.255.0

- 게이트웨이(gateway): 예)147. XX. YY. 1

※할당받은 IP주소 끝자리 1


(your IP address but the last number is "1")


#### "다음 DNS서버주소사용" 체크


(Check "Use the following DNS server addresses")

- 기본DNS(Preferred DNS) : 147. 46. 80. 1 - 보조DNS(Alternate DNS) : 147. 46. 37. 10









### ■ 윈도우 10 (Windows 10)

- 1. 제어판 → 보기기준:작은아이콘
  - → 네트워크 및 인터넷
  - → 어댑터 설정 변경
  - → 로컬 영역 연결

(Control panel → small icons

- → Network and Sharing Center
- → Change Adapter settings
- → Local Area Connections)

- 2. [속성] (Properties) 클릭
- 3. Internet Protocol version4 (TCP/IP v4) 선택 → [속성(R)] (Properties) 클릭



- IP주소 : 예)147. XX. YY. ZZ (할당받은 IP주소 입력)

- 서브넷마스크(subnet mask) : 255.255.255.0

- 게이트웨이(gateway) : 예)147. XX. YY. 1

※할당받은 IP주소 끝자리 1

(your IP address but the last number is "1")


#### "다음 DNS서버주소사용" 체크

(Check "Use the following DNS server addresses")

- 기본DNS(Preferred DNS) :147. 46. 80. 1

- 보조DNS(Alternate DNS): 147. 46. 37. 10





설치(N)... 적거(U)

속성(R)

확인 취소

### ■ MacOS

1. 애플 아이콘 → 시스템 환경설정
→ 네트워크 클릭
(Apple icon → System Preferences
→Network)





- 2. 무선랜(Wi-fi) 클릭 → "끔"(Off) , 이더넷(Ethernet) 클릭 → "켬"(On)
- 3. TCP/IP 선택
  - configure IPv4 : 수동 선택
  - 할당 받은 정보 입력
  - · IPv4 address: 例)147. XX. YY. ZZ

(할당받은 IP주소 입력)

· subnet Mask: 255.255.255.0 · Router: 例)147. XX. YY. 1


※할당받은 IP주소 끝자리 1


(your IP address but the last number is "1")

- 4. 적용 클릭
- 5. 고급설정(Advanced settings) 클릭
- 6. DNS 선택

→ [+] 클릭 : 147. 46. 80. 1 입력 → [+] 클릭 : 147. 46. 37. 10 입력

7. OK or 승인 클릭 → Apply






# ■ 공유기(router)

※공유기제품마다 접속방법 및 설정 방법이 다를수 있으니 상세 매뉴얼을 참고 한다.

It's different for manufacturers of the router, so please refer to the manual of your own router.

- 1. 벽면의 케이블 포트와 공유기의 WAN(또는 인터넷)포트를 케이블로 연결한다.
- 2. 공유기와 PC를 1~4번(또는 LAN)포트에 서로 연결한다.
- 3. PC에서 브라우저를 실행한 후 인터넷주소창에 <a href="http://192.168.0.1">http://192.168.0.1</a> 을 입력한다. Open the web brower.(ex: Internet Explorer, Safari, Chrome)
- 4. 설정 과 같은 메뉴에서 할당받은 IP주소를 설정한다.(유선) (설정 화면 예)



6. 보안을 위해 비빌번호 설정을 한다.

공유기에는 IP주소자동설정을 위한 PC와 스마트폰/패드는 "자동으로 IP주소 받기"(DHCP)로 설정한다.