
CSS - Basamaklanmış Stil Sayfası



Microsoft FrontPage, aralarında basamaklı stil sayfası (CSS) özelliklerinin de bulunduğu bir dizi farklı tarayıcı ve teknolojiyle uyumlu olacak biçimde web sitenizi tasarlamanıza olanak sağlar.

Web sitesini CSS'i desteklemeyen bir Web tarayıcısıyla uyumlu olacak şekilde tasarlarsanız, web sayfalarını yazarken menülerdeki CSS kullanan komutlar kullanılamayacaktır (soluk görünecektir). Bu, tercih ettiğiniz izleyici kitleniz tarafından kullanılan Web tarayıcılarla uyumlu olmayacak özellikleri yanlışlıkla kullanmanızı önlemek içindir.


FrontPage aşağıdaki stil özelliklerini uygulamak için CSS kullanır:

- Yazı Tipi komutu (Biçim menüsü): Yazı Tipi sekmesindeki bazı yazı tipi efektleri ve Karakter Aralığı sekmesindeki genişletilmiş veya daraltılmış aralıklar
- Paragraf komutu (Biçim menüsü): Girinti ve Aralık seçenekleri
- E Kenarlıklar ve Gölgelendirme komutu (Biçim menüsü): Tüm kenarlık ve gölgelendirme seçenekleri
- Konum komutu (Biçim menüsü): Tüm konumlandırma seçenekleri

Basamaklı stil sayfası düzenleme

Hazır bir CSS açmak için Sayfa Şablonları tıklatılır. Açılan "Sayfa Şablonları" penceresinden "Stil Sayfaları" sekmesine girilir. Hazır CSS dosyalarından biri seçilir. Ve Stil.css olarak kayıt edilir.







Klasörler listesinde, açmak istediğiniz CSS'yi çift tıklatın.

Dış stil sayfaları .css uzantısı taşır.




Biçim menüsünde Stil'i tıklatın.






- Liste kutusunda, değiştirmek istediğiniz stilin türünü tıklatın.
 - Oluşturduğunuz stili değiştirmek için Kullanıcı tanımlı stiller seçeneğini tıklatın.
 - Standart bir HTML etiketini değiştirmek için **Tüm HTML etiketleri** seçeneğini tıklatın.
- Stiller kutusunda, değiştirmek istediğiniz stili çift tıklatın.



Stil türü altında, Paragraf'ı veya Karakter'i seçin.

Not Bazı stillerde bu seçenek olmayabilir.

Biçim'i tıklatın ve biçimlendirmek istediğiniz öznitelikleri belirleyin:




- Yazı tipi özelliklerini (yazı tipi ailesi, renk veya karakter aralığı gibi) belirlemek için Yazı Tipi'ni tıklatın.
- 🖮 Hizalamayı, girintiyi veya aralığı belirlemek için **Paragraf**'ı tıklatın.
- Kenarlıkları ve gölgelemeyi belirlemek için Kenarlık'ı tıklatın.
- Madde işareti ve numaralandırma stillerini belirlemek için **Numaralandırma**'yı tıklatın.
- Konumlandırma özelliklerini (kaydırma stili, konum veya z sırası gibi) belirlemek için Konum'u tıklatın.
- CSS'ye geri dönmek için tüm iletişim kutularını kapatın.

```
stil.css
a:link
{
    color: rgb(0,102,102); |
}
a:visited
{
    color: rgb(0,153,153);
}
a:active
{
    color: rgb(255,102,0);
}
body
{
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica;
    background-color: rgb(204,255,255);
    color: rgb(0,0,102);
}
table
{
    table-border-color-light: rgb(102,204,204);
    table-border-color-dark: rgb(0,102,102);
}
hl, h2, h3, h4, h5, h6
{
    font-family: Comic Sans M3, Arial, Helvetica;
}
hl
{
    color: rgb(153,0,0);
}
h2
{
    color: rgb(255,204,0);
}
```


Basamaklı stil sayfası atama

Sayfa görünümünde, dış basamaklı stil sayfası (CSS) atamak istediğiniz sayfayı seçin.

Biçim menüsünde, Stil Sayfası Bağlantıları'nı tıklatın.



- Dış CSS'nizi bulmak için Ekle'yi tıklatın (URL listesinde yoksa).
- Stil Sayfası Seç iletişim kutusunda, eklemek istediğiniz CSS'yi, sonra da Tamam'ı tıklatın.



URL listesinde, sayfaya atamak istediğiniz CSS'yi seçin.

