	システム名	サブシステム名	業務種別	バージョ	更新日	作成者
単体テスト仕様書	イベント情報掲載アプリ	フロント		V1.00	2023/6/19	桑原聖菜

テストID	UT-0001	テスト名	ューザー側ー連の流れ		
事前条件	テストデータがし	テストデータが DBに反映されていること			

	テスト環境	サーバー1	サーバ2	クライアント
	マシン名	Kuwabara		
	機種	MacBook Air (M1, 2020)		
	OS	macOS		
ſ	メモリー	8 GB		
	ブラウザ	GoogleChrome		

テスト区分	Phase1
回数	1回目
実施日	6/19
実施者	桑原

	実行サイド	サーバ1	サーバ2
- 1	DBサーバー	0	
	APサーバー	0	

テスト結果	件数	率
合格(○)	0	
不合格(x)	0	
未テスト(未)	0	
合計件数:	0	

項目名	画面名	イベント №	手順	テストデータ 仕様 №	正常/異常	期待結果	実施日	実施者	合否	備考
トップ	トップ画面	1-1	localhostにアクセスする			表示崩れやエラー文がなく正常にトップ画面が表示される				-
ユーザー新規登録(正常系)	ユーザー新規登録	2-1	トップ画面ヘッダー部にある [新規 登録]リンクを押下する			表示崩れやエラー文がなく正常に新規登録画面が表示される				
		2-2	フォームに必要事項を入力して [登録]ボタンを押下する			登録処理後、ログイン画面に遷移する				
ユーザー新規登録(異常系)	ユーザー新規登録	3-1	トップ画面ヘッダー部にある [新規登録]リンクを押下する			表示崩れやエラー文がなく正常に新規登録画面が表示される				
		3-2	フォームに入力しないで [登録]ボタ ンを押下する			フィールドに入力して下さいと表示される				
		3-3	名前、フリガナ、メールアドレスを 255文字以上で入力する			「名前、フリガナ、メールアドレスは 255文字以内で入力して下さい」と表示される				
		3-4	フリガナにカタカナ以外の値を入力する			「フリガナに正しい形式を指定してください」と表示される				
		3-5	電話番号を数字以外の値で入力 する			「電話番号は数字で入力してください」と表示される				
		3-6	メールアドレスに@をつけないで入 力する			「メールアドレスに正しい形式を指定してください」と表示される				
ユーザーログイン(正常系)	ユーザーログイン	4-1	トップ画面ヘッダー部にある [ログイン]リンクを押下する			表示崩れやエラー文がなく正常にログイン画面が表示されること				
		4-2	必須事項を入力して [ログイン]ボタンを押下する			ログイン処理後、ユーザーホーム画面に遷移し、「ログインしました」とメッセージが表示される				
		4-3	ログイン後、ホーム画面をリロード する			「ログインしました」というメッセージが消える				
		4-4	[はじめてご利用の方は新規登録 をしてください]リンクを押下する			ユーザー新規登録画面に遷移する				
ユーザーログイン(異常系)	ユーザーログイン	5-1	トップ画面ヘッダー部にある [ログイン]リンクを押下する			表示崩れやエラー文がなく正常にログイン画面が表示されること				
		5-2	フォームに何も入力しないで [ログ イン]ボタンを押下する			「ログインに失敗しました。入力内容を確認してください。」と表示される				
		5-3	フォームに誤ったメールアドレスを 入力する			「ログインに失敗しました。入力内容を確認してください。」と表示される				
		5-4	フォームに誤ったパスワードを入 カする			「ログインに失敗しました。入力内容を確認してください。」と表示される				

ユーザーホーム	ユーザーホーム画面	6-1	トップ画面ヘッダー部にある [Home]リンクを押下する	表示崩れやエラー文がなく正常にホーム画面が表示される	
イベント一覧	イベント一覧画面	7-1	トップ画面ヘッダー部にある [イベントー覧]リンクを押下する	表示崩れやエラー文がなく正常にイベントー覧画面が表示される	
		7-2	該当の[詳細]ボタンを押下する	選択した投稿の詳細画面に遷移する	
投稿詳細	投稿詳細	8-1	イベントー覧画面から該当の [詳細]ボタンを押下する	表示崩れやエラー文がなく正常に、選択した投稿の詳細画 面が表示される	
投稿検索(正常系)	投稿検索	9-1	トップ画面ヘッダー部にある [検索] リンクを押下する	表示崩れやエラー文がなく正常に投稿検索画面が表示される	
		9-2	フォームに任意の値を入力して [検索]ボタンを押下する(どちらか片方でも検索可能)	検索内容に一致するデータが存在する場合、ヒットした件数 と内容が表示される。 一致するデータが存在しない場合、「全 0件」と表示される。	
		9-3	検索結果の[詳細]ボタンを押下する	表示崩れやエラー文がなく正常に、選択した投稿の詳細画 面が表示される	
マイページ	マイページ	10-1	トップ画面ヘッダー部にある [マイ ページ]リンクを押下する	登録した内容が表示される	
ログアウト	ログアウト	11-1	トップ画面ヘッダー部にある [ログアウト]リンクを押下する	ログアウトされトップ画面に遷移する	

	システム名	サブシステム名	業務種別	バージ	ョン更新日	作成者
単体テスト仕様書	イベント情報掲載アプリ	フロント		V1.	0 2023/6/19	桑原聖菜

テストID	UT-0001	テスト名	管理者側一連の流れ
事前条件	テストデータがし	・ストデータが DBに反映されていること	

テスト環境	サーバー1	サーバ2	クライアント
マシン名	Kuwabara		
機種	MacBook Air (M1, 2020)		
OS	macOS		
メモリー	8 GB		
ブラウザ	GoogleChrome		

テスト区分	Phase1
回数	1回目
実施日	6/19
実施者	桑原

実行サイド	サーバ1	サーバ2
DBサーバー	0	
APサーバー	0	

テスト結果	件数	率
合格(○)	0	
不合格(x)	0	
未テスト(未)	0	
合計件数:	0	

項目名	画面名	イベント №	手順	テストデータ 仕様 №	正常/異常	期待結果	実施日	実施者	合否	備考
トップ	トップ	1-1	localhostにアクセスする			表示崩れやエラー文がなく正常にトップ画面が表示される				
管理者ログイン(正常系)	管理者ログイン	2-1	トップ画面ヘッダー部にある [管理者の方はこちら]リンクを押下する			表示崩れやエラー文がなく正常に管理者ログイン画面が表示される				
		2-2	フォームに必要事項を入力して [登録]ボタンを押下する			ログイン処理後、ユーザーホーム画面に遷移し、「ログインしました」とメッセージが表示される				
		2-3	ログイン後、ホーム画面をリロード する			「ログインしました」というメッセージが消える				
管理者ログイン(異常系)	管理者ログイン	3-1	トップ画面ヘッダー部にある [管理 者ログイン]リンクを押下する			表示崩れやエラー文がなく正常に管理者ログイン画面が表示される				
		3-2	フォームに何も入力しないで [ログ イン]ボタンを押下する			「ログインに失敗しました。入力内容を確認してください。」と表示される				
		3-3	フォームに誤ったメールアドレスを 入力する			「ログインに失敗しました。入力内容を確認してください。」と表示される				
		3-4	フォームに誤ったパスワードを入 力する			「ログインに失敗しました。入力内容を確認してください。」と表示される				
管理者ホーム	管理者ホーム	4-1	トップ画面ヘッダー部にある [Home]リンクを押下する			表示崩れやエラー文がなく正常にホーム画面が表示される				
新規投稿作成(正常系)	新規投稿作成	5-1	ホーム画面にある[新規作成]ボタンを押下する			表示崩れやエラー文がなく正常に新規投稿作成画面が表示される				
		5-2	必要事項を入力して[作成]ボタンを 押下する			登録処理後、ホーム画面に遷移する				
新規投稿作成(異常系)	新規投稿作成	6-1	ホーム画面にある[新規作成]ボタンを押下する			表示崩れやエラー文がなく正常に新規投稿作成画面が表示される				
		6-2	フォームに空欄がある状態で [作成]ボタンを押下する			「フィールドに入力して下さい」と表示される				
		6-3	タイトルを225文字以上で入力する			「タイトルは255文字以内で入力してください」と表示される				
		6-4	参加費を数字以外の値で入力する			「参加費は数字で入力してください」と表示される				
		6-5	内容を2,000文字以上で入力する			「内容は2,000文字以内で入力してください」と表示される				
投稿詳細	投稿詳細	7-1	投稿一覧から該当の [詳細]ボタン を押下する			表示崩れやエラー文がなく正常に、選択した投稿の詳細画面が表示される				
		7-1-2	投稿一覧から該当の [詳細]ボタン を押下する			選択した投稿を作成したIDと、ログインしてるIDが一致する 場合は編集ボタンと削除ボタンが表示される				
投稿編集(正常系)	投稿編集	8-1	投稿詳細画面の[編集]ボタンを押 下する			表示崩れやエラー文がなく正常に、選択した投稿の編集画面が表示される				

		8-2 編集したい項目を入力して [更新] ポタンを押下する	編集処理後、ホーム画面に遷移する	
投稿編集(異常系)	投稿編集	9-1 投稿詳細画面の[編集]ボタンを押 下する	表示崩れやエラー文がなく正常に、選択した投稿の編集画面が表示される	
		9-2 フォームに空欄がある状態で [更 新]ボタンを押下する	「フィールドに入力して下さい」と表示される	
		9-3 タイトルを225文字以上で入力する	「タイトルは255文字以内で入力してください」と表示される	
		9-4 参加費を数字以外の値で入力する	「参加費は数字で入力してください」と表示される	
		9-5 内容を2,000文字以上で入力する	「内容は2,000文字以内で入力してください」と表示される	
投稿削除	投稿削除	10-1 投稿詳細画面の[削除]ボタンを押 下する	「本当に削除しますか?」とアラートが表示される	
		10-2 アラートの「はい」を押下する	削除処理後、ホーム画面に遷移する	
ログアウト	ログアウト	11-1 トップ画面ヘッダー部にある [ログアウト]リンクを押下する	ログアウトされトップ画面に遷移する	