


Remitos internos

Mover mercadería sin venta: salida de insumo al campo y transferencias entre depósitos

Un **remito interno** mueve mercadería dentro de tu propia operación, **sin venta ni factura**. Sirve para dos cosas: sacar **insumos del depósito para llevarlos al campo**, y **trasladar mercadería de un depósito a otro**. En los dos casos la mercadería sale del depósito al emitir el remito y hay un **segundo paso de confirmación** (que se usó, o que se recibió) antes de impactar del otro lado. Esta en **Stock y depósitos** → **Remitos internos**.

Los dos circuitos de un vistazo

Salida de insumo al campo:



Transferencia entre depósitos:



1 . Que es un remito interno

- Es un movimiento de mercadería **sin venta**: no genera factura, no toca cuentas corrientes ni el Libro IVA. Solo mueve **stock**.
- Siempre **descuenta del depósito de origen al emitirlo** (la mercadería ya salió físicamente). Queda en estado **En tránsito**.
- El impacto del otro lado (imputar a la campaña, o sumar al depósito destino) ocurre **al confirmar** el segundo paso, no antes. Es la misma lógica del cheque **depositado** vs **acreditado**.
- Todo remito se puede **imprimir** (con firmas de entrega y recepción) y se puede **anular** (revierte todo el stock).

Estado	Que significa
En tránsito	La mercadería salió del depósito de origen. Falta confirmar el uso (al campo) o la recepción (entre depósitos).
Usado en campaña	Remito al campo confirmado: se imputó a la campaña como uso de insumo.
Recibido	Transferencia confirmada: la mercadería entró al depósito destino.
Anulado	Se revirtieron todos los movimientos de stock (y el uso en la campaña, si estaba imputado).

2 . Crear un remito

- Entra a **Stock y depósitos** → **Remitos internos** y toca **+ Nuevo remito**.
- Elegí el **tipo**: **Salida de insumo al campo** o **Transferencia entre depósitos**.
- Pone la **fecha** y el **depósito de origen** (o **Mi campo** si sale del campo).

- Agrega uno o varios **productos** con su **cantidad** (la unidad la toma del producto). Con + **Agregar producto** sumas renglones.
- Guarda con **Emitir remito**. Queda **En transito** y el stock ya salio del origen.

Los productos son los de tu Catalogo. Los depositos son los que tenes cargados en Stock y depositos (mas 'Mi campo', que es el deposito por defecto).

3 . Salida de insumo al campo

Cuando sacas un insumo del deposito/galpon para llevarlo al lote, pero todavia no sabes si se va a usar entero.

- Al **emitir**, el insumo **se descuenta del deposito** de una y el remito queda **En transito**. Opcionalmente ya puedes elegir a que **campana** va (o dejarlo para el momento de confirmar).
- **Importante:** mientras esta En transito **NO se suma como costo a la campana**. Asi no cargas de mas si al final sobra.
- Cuando confirmas que se uso, tocas **Confirmar uso**, elegis la **campana** y la **fecha**, y recien ahi se imputa como **uso de insumo** de esa campana (aparece en Insumos y labores y en la planilla de resultado).



4 . Transferencia entre depositos

Cuando mudas mercaderia de un deposito a otro (por ejemplo de un galpon a otro campo).

- Elegis **deposito de origen** y **deposito destino** (no pueden ser el mismo) y los productos con su cantidad.
- Al **emitir**, la mercaderia **se descuenta del origen** y el remito queda **En transito** (todavia no figura en el destino).
- Cuando la mercaderia llega, tocas **Confirmar recepcion**, pone la **fecha** y quien recibio, y ahi **entra al stock del deposito destino**.



El paso de recepcion sirve para controlar faltantes: si algo no llego, no lo confirmas hasta aclararlo (o anulas y rehaces el remito).

5 . Imprimir el remito

- Desde la lista, el boton **impresora** abre el remito para **imprimir o guardar en PDF**.
- Sale con el **encabezado de tu empresa**, el **numero** y fecha, origen y destino, el **detalle de productos y cantidades**, y dos lineas de firma: **Entrega y Recepcion conforme**.
- Aclara **DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA**: es un comprobante interno, para que quien recibe firme la conformidad.

6 . Anular un remito

- Con el boton **Anular** revertis el remito: vuelve la mercaderia al deposito de origen, se saca del destino (si ya se habia recibido) y se borra el uso imputado a la campana (si estaba confirmado).

- Queda en estado **Anulado** como registro. Usalo si te equivocaste de producto, cantidad o deposito.

7 . Como impacta en el stock

Momento	Stock origen	Stock destino / campana
Emitir remito	Baja (sale la mercaderia)	Sin cambios
Confirmar uso (al campo)	Sin cambios (ya bajo)	Se imputa como uso de insumo de la campana
Confirmar recepcion (entre dep.)	Sin cambios (ya bajo)	Sube en el deposito destino
Anular	Vuelve a subir	Se revierte lo que se habia imputado/recibido

Regla practica: el stock del deposito de origen se ajusta SIEMPRE al emitir. Lo que cambia segun el tipo es cuando y donde impacta el otro lado.

AgroCore → Stock y depositos → Remitos internos. Cualquier duda, preguntale al asistente: 'como hago un remito interno'.