Cuenta canje en grano

Llevar la cuenta de cada cliente: lo que entrego de grano, lo que se lleva en producto y lo que falta

El **canje** es: el cliente te deja **grano (soja)** y se lleva **producto** (expeller, aceite, balanceado...), o al reves. AgroCore tiene **dos formas** de registrarlo y lo mas importante es **elegir UNA sola** segun como opera cada cliente. Si cargas la misma operacion en las dos, el saldo se **duplica**.

Primero: elegi UNA de las dos formas

Forma	Cuando usarla	Que hace
■ **Plan canje**	La operacion **entra y sale completa** (ej. entrego expeller y recibo soja de una), con una paridad fija.	Una operacion cerrada. Mueve el stock en especie. No lleva cuenta corriente.
■ **Cuenta canje (grano)**	El cliente **a veces entrega y a veces saca**, no siempre lo mismo, y queres llevarle la **cuenta corriente**.	Cuenta corriente en kg de soja por cliente: todos los movimientos y el saldo (le falta llevar / se paso).

■ **No cargues la misma operacion en las dos.** Si ya la registraste en **Plan canje**, no vuelvas a cargarla en **Cuenta canje** (y al reves): se sumaria dos veces y el saldo quedaria mal. Este instructivo explica la **Cuenta canje**, que es la que lleva el saldo por cliente.

1) Donde se carga la Cuenta canje

1. Menu **Comercial** → ■ **Cuenta canje (grano)**. (En las empresas de fabrica tambien se llega desde **Industria / Molienda**, pero vive en Comercial.)
2. Esa es la pantalla donde se lleva el canje con saldo y donde ves el resumen por cliente.
3. Al lado esta la solapa ■ **Plan canje**: es la OTRA forma (operacion cerrada). Usa una o la otra, no las dos.

Ruta corta: **Comercial** → ■ **Cuenta canje (grano)**.

2) Se carga en dos pasos

La cuenta se arma con dos tipos de movimiento (hay un boton para cada uno):

- ■ **Entro grano del cliente:** el cliente te deja soja. Le queda **saldo a favor** (tiene credito para llevar producto). Elegis cliente, producto (grano), cantidad en kg y, si queres, el **deposito** donde entra el grano.
- ■ **Se llevo producto:** cada vez que retira expeller, aceite, etc. Aca ademas de la cantidad cargas la **paridad**: **cuantos kg de soja equivale 1 kg de ese producto** (campo “Equivale a”). Eso descuenta el equivalente en grano del saldo.
- ⇒■ **Ajuste manual:** para corregir el saldo a mano (en kg de soja, con + a favor o - en contra). Se usa poco, solo para acomodar diferencias.

La paridad es la clave. Ejemplo: si acordaste que **1 kg de expeller = 1,2 kg de soja**, en “Se llevo producto” pones **1,2** en “Equivale a”. Si retira 1.000 kg de expeller, le descuenta **1.200 kg de soja** del saldo. El sistema te muestra ese calculo antes de guardar.

3) El resumen: que entrego, que se lleva, que falta

En la misma pantalla de **Cuenta canje (grano)**, arriba de los botones, hay una tabla con **una fila por cliente**. Esto es lo que la usuaria queria tener a la vista:

Columna	Que te dice
Cliente / Proveedor	Cada persona que tiene canje abierto
Saldo (kg soja)	Cuanto grano le queda a favor (o en contra), neto de lo que ya se llevo
Estado	En palabras: le falta llevar / se paso-debe / al dia
Ver detalle	Abre TODOS los movimientos de ese cliente: cada grano que entro y cada retiro

Como leer el saldo:

- **Saldo en verde con +** (ej. +1.200 kg) → **le falta llevar**: dejo mas grano del que retiro, tiene credito a favor.
- **Saldo en rojo con -** (ej. -300 kg) → **se paso / debe**: retiro mas de lo que dejo.
- **En cero** → **al dia**: no debe ni le deben.

> Para ver el movimiento por movimiento de un cliente (cada entrada de grano y cada retiro, con fecha y cantidad), toca **Ver detalle** en su fila. Ahi tambien podes borrar un movimiento si te equivocaste.

Ejemplo completo

Movimiento	Que cargo	Saldo del cliente
Entro grano	Deja 10.000 kg de soja	+10.000 kg (a favor)
Se llevo producto	Retira 5.000 kg expeller, paridad 1,2	+4.000 kg
Se llevo producto	Retira 3.000 kg expeller, paridad 1,2	+400 kg
Estado hoy	**Le falta llevar**	+400 kg soja

Calculo del 2do retiro: 3.000 kg x 1,2 = 3.600 kg de soja. 4.000 - 3.600 = 400 kg a favor.

¿Mueve el stock?

- Si en “Entro grano” o “Se llevo producto” elegis un **deposito**, AgroCore ademas **mueve el stock** solo: el grano ENTRA y el producto SALE del deposito. No tenes que cargar aparte el movimiento de stock.
- Si **dejas el deposito vacio**, solo lleva la cuenta del canje sin tocar el stock (util si el stock lo controlas por otro lado).

Preguntas frecuentes

Cargue la operacion en Plan canje y tambien en Cuenta canje. ¿Esta mal?
Si, hay que elegir UNA sola. Son dos formas distintas de registrar lo mismo: si cargas en las dos, el saldo se duplica. Borra la que sobre y deja solo una (Plan canje para operaciones cerradas, Cuenta canje para la cuenta corriente).

¿Donde veo lo que entrego, lo que se lleva y lo que falta?

En la tabla de la solapa 'Cuenta canje (grano)': columna Saldo (kg soja) y Estado. Con 'Ver detalle' ves cada movimiento del cliente.

¿Por que el saldo esta en kg de soja y no en producto?
Porque el grano es la 'moneda' del canje. Cada retiro de producto se convierte a su equivalente en soja con la paridad que cargas, asi todo queda en la misma unidad.

¿Que pongo en 'Equivale a'?
Cuantos kg de soja vale 1 kg del producto que se lleva. Si 1 kg de expeller = 1,2 kg de soja, pones 1,2. Es el acuerdo que tengas con el cliente.

Me equivoque en un movimiento. ¿Lo puedo borrar?
Si. Entra a 'Ver detalle' del cliente y borra la linea (si tenes permiso). El saldo se recalcula solo.

¿Sirve para proveedores tambien?
Si. En el desplegable de contacto podes elegir clientes o proveedores.