

Android 应用快捷方式配置

这段代码是 Android 中的 **应用快捷方式（Shortcuts）配置文件**，作用是给应用添加“桌面长按快捷入口”——用户长按桌面 App 图标时，会弹出这些快捷方式，点击可直接跳转到 App 内的指定页面，不用先打开 App 首页再层层点击。

先看效果

比如微信的“扫一扫”“收付款”，长按微信图标就能看到，点击直接打开对应功能页。这段代码就是实现类似功能的配置。

逐行拆解核心配置

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- 根标签：表示这是快捷方式配置文件 -->
<shortcuts xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <!-- 第一个快捷方式：id 为 "first" -->
  <shortcut
    android:shortcutId="first" <!-- 快捷方式唯一标识（自己定义，不能重复） -->
    android:enabled="true" <!-- 是否启用（true=显示，false=隐藏） -->
    android:icon="@mipmap/ic_launcher" <!-- 快捷方式的图标（可自定义） -->
    android:label="@string/first_long"> <!-- 快捷方式的名称（显示给用户看） -->
    <!-- 点击该快捷方式要启动的目标页面 -->
    <intent
      android:action="android.intent.action.VIEW" <!-- 动作（固定用 VIEW 即可） -->
      android:targetPackage="com.example.chapter04" <!-- 目标页面所在的 App 包名（自己 App 的包名） -->
      android:targetClass="com.example.chapter04.StringActivity"/> <!-- 具体要启动的 Activity 类名 -->
    <!-- 类别（固定写这个，标识这是一个快捷方式） -->
    <categories android:name="android.shortcut.conversation"/>
  </shortcut>
  <!-- 第二个快捷方式：id 为 "second"（结构和第一个一样） -->
  <shortcut
    android:shortcutId="second"
    android:enabled="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/second_long">
```

```
<intent
    android:action="android.intent.action.VIEW"
    android:targetPackage="com.example.chapter04"
    android:targetClass="com.example.chapter04.LoginInputActivity"/>
<categories android:name="android.shortcut.conversation"/>
</shortcut>
</shortcuts>
```

关键配置说明

1. 根标签 `<shortcuts>`

所有快捷方式都要放在这个标签里，是配置文件的容器。

2. 每个 `<shortcut>` 标签

代表一个快捷方式，核心属性：

- `shortcutId`：唯一标识（比如 “first” “second” ），删除或修改快捷方式时会用到。
- `enabled`：是否显示（`true` 显示，`false` 隐藏，相当于开关）。
- `icon`：快捷方式的图标（可以用自己的图片，比如 `@drawable/scan_icon`）。
- `label`：显示的名称（比如 “扫一扫”，建议用字符串资源 `@string/...`，方便国际化）。

3. `<intent>` 标签

定义点击快捷方式后要做的事（这里是启动指定页面）：

- `targetPackage`：必须填自己 App 的包名（比如 `com.example.myapp`），否则找不到应用。
- `targetClass`：要直接启动的 Activity 完整类名（比如 `com.example.myapp.ScanActivity`）。
- `action`：固定写 `android.intent.action.VIEW` 即可，表示 “查看 / 打开” 某个页面。

4. `<categories>` 标签

固定写 `android.shortcut.conversation`，这是系统规定的快捷方式类别，不能改。

怎么让配置生效？

1. 文件存放位置：

这个 XML 文件要放在 `res/xml/` 目录下（如果没有 `xml` 文件夹，自己新建一个），比如命名为 `shortcuts.xml`。

2. 在清单文件中注册：

打开 `AndroidManifest.xml`，在应用的入口 Activity（通常是 `MainActivity`）的配置里，添加一行引用：

```
<activity
    android:name=".MainActivity"
    ...>
<!-- 引用快捷方式配置文件 -->
<meta-data
    android:name="android.app.shortcuts"
    android:resource="@xml/shortcuts" /> <!-- 指向 res/xml/shortcuts.xml -->

<!-- 其他配置（如 intent-filter） -->
</activity>
```

效果和用途

- **用户操作：** 长按桌面 App 图标，会弹出两个快捷方式，分别显示 `first_long` 和 `second_long` 对应的名称和图标。
- **点击后：** 直接打开 `StringActivity` 或 `LoginInputActivity`，跳过 App 首页。
- **常见场景：** 快速入口（如“扫一扫”“新消息”）、常用功能（如“写笔记”“拍照”），提升用户操作效率。

小白总结

这段代码就是给 App 配置“桌面长按快捷方式”，每个快捷方式对应一个具体页面。用户不用打开 App 首页，长按图标点快捷方式就能直达目标页面。配置时注意填对自己的包名和类名，再在清单文件中注册一下就生效啦～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）