

《关于 Android 中 Intent 的 Category 详解及示例》

好，咱们用“找快递”来打比方，保证一听就懂～

Category 就是给“快递单”加的“详细地址标签”

- Action 是“快递要寄到哪里”（比如“寄到北京”）。
- Category 是“北京的哪个区、哪条街”（让快递员更精准找到地方）。

举 3 个最常见的例子，带代码：

1. 最常用的 CATEGORY_DEFAULT（默认标签）

作用：告诉系统“这是个正常的请求，按默认规则找能处理的组件”。

必须加：只要你用隐式跳转（不直接写要启动的 Activity 名字），就得带这个标签，不然系统不认。

比如你想启动一个叫 MyActivity 的页面，但不想直接写它的名字（隐式跳转）：

```
// 1. 写个“快递单”，说要“打开我的页面”（这是 Action）
Intent intent = new Intent("com.我的App.打开页面");
// 2. 必须加“默认标签”，相当于告诉系统“按规矩来，帮我找能处理的地方”
intent.addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT);
// 3. 发出去
startActivity(intent);
```

同时，MyActivity 得在清单文件里“挂个牌子”：“我能接这个 Action，也认默认标签”：

```
<activity android:name=".MyActivity">
    <intent-filter>
        <action android:name="com.我的App.打开页面" /> <!-- 认这个 Action -->
        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> <!-- 认默认标签 -->
    </intent-filter>
</activity>
```

2. CATEGORY_LAUNCHER（桌面图标标签）

作用：标记“App的大门”——就是你点桌面图标第一个打开的页面。

比如微信的首页，必须加这个标签，不然桌面看不到微信图标：

```
<activity android:name=".微信首页">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <!-- 这是“主入口”动作 -->
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> <!-- 标记为桌面能看到的入口 -->
  </intent-filter>
</activity>
```

3. CATEGORY_HOME（桌面标签）

作用：标记“手机桌面”，用它能直接跳回桌面。

比如你做了个“返回桌面”按钮，点一下就回去：

```
// 动作是“主入口”，标签是“桌面”
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);
intent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME);
startActivity(intent); // 执行后直接回到桌面
```

一句话总结

Category 就是给 Action 加的“补充说明标签”，让系统更精准地找到该启动哪个页面。

- 隐式跳转必须加 DEFAULT 标签；
- 桌面图标靠 LAUNCHER 标签；
- 回桌面用 HOME 标签。

就这么简单～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）