SQLark

ATC_DKWRJ_TEST
数据库实体关系文档

导出工具: SQLark V3.9

导出时间: 2026年05月08日 15:30:12

一、基本信息

参数	详情
数据库类型	DM
数据库版本	DM Database Server 64 V8 0x7000d
数据库模式	ATC_DKWRJ_TEST

二、 数据实体关系

ATC_DKWRJ_TEST下共计包含表对象76张， SQLark自动对该模式下全部表进行分组，共计分为FLIGHT, QRTZ, 未分组等3个组别，每组包含的数据实体信息如下所示。

2.1 FLIGHT

数据实体关系图



2.1.1数据实体列表

序号	实体标识(表名)	实体名称(表注释)
1	flight_application_form	飞行任务的申请单
2	flight_plan	飞行计划
3	flight_plan_approve	暂无说明
4	flight_plan_operator	暂无说明
5	flight_plan_report	飞行计划报告表
6	flight_plan_uav_info	飞行计划-飞行器
7	flight_task	飞行任务表
8	flight_task_approve	飞行任务-审批
9	flight_task_file	飞行任务-文件
10	flight_task_line	飞行任务-航线
11	flight_task_line_segment	飞行任务-航线段
12	flight_task_operator	飞行任务-操作员
13	flight_task_period	飞行任务-任务时段
14	flight_task_sector	飞行任务-扇区
15	flight_task_uav_info	暂无说明

2.1.2 数据实体详细描述

2.1.2.1 表：flight_application_form

说明:飞行任务的申请单

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是

6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	data_code	数据编号	VARCHAR(50)	否	NULL	是
8	task_id	飞行任务ID	BIGINT	否	NULL	否
9	plan_id	飞行计划ID	BIGINT	否	NULL	是
10	form_type	申请类型	VARCHAR(20)	否	NULL	否
11	plan_takeoff_time	起飞时间	TIMESTAMP(,6)	否	NULL	是
12	plan_land_time	落地时间	TIMESTAMP(,6)	否	NULL	是
13	delay_type_code	推延原因的code	NVARCHAR(20)	否	NULL	是
14	delay_Type_name	推延原因的名称	NVARCHAR(20)	否	NULL	是
15	remark	备注	NVARCHAR(200)	否	NULL	是
16	approver_id	审批人ID	BIGINT	否	NULL	是
17	approver_name	审批人姓名	VARCHAR(50)	否	NULL	是
18	approve_result	审批结果	VARCHAR(50)	否	NULL	是
19	approve_type	审批类型	VARCHAR(20)	否	NULL	是
20	approve_remark	审批意见	LONGVARCHAR	否	NULL	是
21	approve_time	审批时间	TIMESTAMP(,6)	否	NULL	是
22	approver_unit_code	审核单位代码	NVARCHAR(200)	否	NULL	是
23	approver_unit_name	审核单位	NVARCHAR(50)	否	NULL	是

24	approve_remark_list	审批错误信息列表，JSON数组格式	TEXT	否	NULL	是

2.1.2.2 表：flight_plan

说明:飞行计划

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	PLAN_NUMBER	计划编号	VARCHAR(64)	否	NULL	否
3	TASK_ID	任务id	BIGINT	否	NULL	否
4	TASK_NAME	任务名称	VARCHAR(160)	否	NULL	是
5	TASK_NUMBER	任务编号	VARCHAR(255)	否	NULL	是
6	FLIGHT_PLAN_STATUS	状态	VARCHAR(255)	否	NULL	是
7	PLAN_TAKEOFF_TIME	预计起飞时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
8	ACTUAL_TAKEOFF_TIME	实际起飞时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
9	APPLICANT_ID	申请人id	VARCHAR(50)	否	NULL	是
10	APPLICANT_NAME	申请人姓名	VARCHAR(50)	否	NULL	是
11	APPLICANT_DEPT_ID	申请部门Id	VARCHAR(50)	否	NULL	是
12	APPLICANT_DEPT_NAME	申请部门名称	VARCHAR(100)	否	NULL	是
13	CANCEL_STOP_REASON	取消后终止原因	NVARCHAR(200)	否	NULL	是

14	REMARK	扩展说明	VARCHAR(1024)	否	NULL	是
15	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	是
16	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
17	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
18	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
19	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
20	VERSION	版本号	BIGINT	否	1	是
21	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
22	PLAN_LAND_TIME	计划降落时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
23	PERIOD_TYPE	时段类型	VARCHAR(100)	否	NULL	是
24	TIME_VALUE	时间	VARCHAR(100)	否	NULL	是
25	application_form_id		BIGINT	否	NULL	是
26	ACTUAL_LAND_TIME	实际降落时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
27	CHECK_UNIQUE_ID	任务校验唯一标识	VARCHAR(100)	否	NULL	是

2.1.2.3 表：flight_plan_approve

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空

1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	PLAN_ID	计划ID	BIGINT	否	NULL	否
3	APPROVER_ID	审批人ID	BIGINT	否	NULL	是
4	APPROVER_NAME	审批人姓名	VARCHAR(50)	否	NULL	是
5	APPROVE_RESULT	审批结果	VARCHAR(50)	否	NULL	是
6	APPROVE_TYPE	审批类型	VARCHAR(20)	否	NULL	是
7	REMARK	审批意见	VARCHAR(1024)	否	NULL	是
8	APPROVE_TIME	审批时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
9	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	是
10	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
11	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
12	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
13	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
14	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
15	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
16	application_form_id	申请单id	BIGINT	否	NULL	是

2.1.2.4 表：flight_plan_operator

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	PLAN_ID	计划id	BIGINT	否	NULL	否
3	OPERATOR_ID	关联运营表	BIGINT	否	NULL	否
4	OPERATOR_TYPE	操作员类型	VARCHAR(20)	否	NULL	是
5	OPERATOR_NAME	操作员姓名	VARCHAR(128)	否	NULL	是
6	OPERATOR_ID_NUMBER	操作员身份证号	VARCHAR(25)	否	NULL	是
7	ID_TYPE	证件类型	VARCHAR(20)	否	NULL	是
8	RPL_TYPE	执照类型	VARCHAR(20)	否	NULL	是
9	LICENSE_NUMBER	执照编号	VARCHAR(100)	否	NULL	是
10	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	否
11	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
12	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
13	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
14	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
15	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
16	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.1.2.5 表：flight_plan_report

说明:飞行计划报告表

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	id	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	plan_id	飞行计划ID	BIGINT	否	NULL	否
3	uav_id		BIGINT	否	NULL	否
4	plan_number	计划编号	VARCHAR(100)	否	NULL	是
5	uav_identify_code	无人机识别码	VARCHAR(100)	否	NULL	否
6	uav_name	无人机名称	VARCHAR(200)	否	NULL	是
7	actual_takeoff_time	实际起飞时间	TIMESTAMP(,6)	否	NULL	是
8	actual_land_time	实际降落时间	TIMESTAMP(,6)	否	NULL	是
9	flight_duration	飞行时长（秒）	BIGINT	否	NULL	是
10	flight_mileage	飞行里程（米）	DECIMAL(15,2)	否	NULL	是
11	average_speed	平均速度（米/秒）	DECIMAL(10,2)	否	NULL	是
12	max_altitude	最大高度（米）	DECIMAL(10,2)	否	NULL	是
13	min_altitude	最低高度（米）	DECIMAL(10,2)	否	NULL	是
14	route_deviation_count	航路偏差次数（alertCategory=YAW）	INT	否	0	是

15	alert_count	告警总次数	INT	否	0	是
16	data_point_count	数据点总数	INT	否	0	是
17	calculate_status	计算状态：SUCCESS/FAILED/CALCULATING	VARCHAR(20)	否	NULL	是
18	calculate_time	计算时间	TIMESTAMP(,6)	否	NULL	是
19	error_message	错误信息	TEXT	否	NULL	是
20	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是
21	created_time		DATETIME(,6)	否	GETDATE()	是
22	updated_time		DATETIME(,6)	否	GETDATE()	是
23	created_by		NVARCHAR(100)	否	NULL	是
24	updated_by		NVARCHAR(100)	否	NULL	是
25	version		BIGINT	否	0	是
26	is_deleted		BIT	否	0	是

2.1.2.6 表：flight_plan_uav_info

说明:飞行计划-飞行器

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	PLAN_ID	任务ID	BIGINT	否	NULL	否

3	UAV_ID	飞行器ID	BIGINT	否	NULL	是
4	UAV_NAME	飞行器名称	VARCHAR(50)	否	NULL	是
5	UAV_IDENTIFY_CODE	飞行器识别码	VARCHAR(128)	否	NULL	是
6	POLICY_NUMBER	保单号	VARCHAR(200)	否	NULL	是
7	INSURANCE_COMPANY	保险公司	VARCHAR(100)	否	NULL	是
8	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	否
9	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
10	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
11	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
12	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
13	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
14	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.1.2.7 表：flight_task

说明:飞行任务表

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	TASK_NUMBER	任务编号（唯一）	VARCHAR(64)	否	NULL	否

3	TASK_NAME	任务名称	VARCHAR(160)	否	NULL	否
4	TASK_PURPOSE	任务目的	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	TASK_STATUS	任务状态	VARCHAR(30)	否	NULL	否
6	TASK_DESC	任务描述	VARCHAR(1600)	否	NULL	是
7	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	否
8	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
9	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
10	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
11	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
12	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
13	TASK_TYPE	任务性质	VARCHAR(20)	否	NULL	是
14	FLIGHT_MODE	飞行模式	VARCHAR(20)	否	NULL	是
15	FLIGHT_CONTROL_MODE	操控模式	VARCHAR(20)	否	NULL	是
16	CONTACT	联系人	VARCHAR(50)	否	NULL	是
17	PHONE_NUMBER	联系方式	VARCHAR(20)	否	NULL	是
18	AIRSPACE_TYPE	空域类型	VARCHAR(100)	否	NULL	是
19	AIRSPACE_ID	空域id	BIGINT	否	NULL	是
20	AIRSPACE_NAME	空域名称	VARCHAR(100)	否	NULL	是

21	APPLICANT_ID	申请人id	VARCHAR(50)	否	NULL	是
22	APPLICANT_NAME	申请人姓名	VARCHAR(100)	否	NULL	是
23	CANCEL_STOP_REASON	取消终止原因	NVARCHAR(200)	否	NULL	是
24	REMARK	扩展说明	VARCHAR(1024)	否	NULL	是
25	OPERATOR_TYPE	运营人类型	VARCHAR(20)	否	NULL	是
26	OPERATOR_ID	运营人id	BIGINT	否	NULL	是
27	OPERATOR_NAME	运营人姓名	VARCHAR(100)	否	NULL	是
28	UAV_TYPE	飞行器类型	VARCHAR(50)	否	NULL	是
29	IS_DANGEROUS_GOODS	运载危险品或投放物品	TINYINT	否	NULL	是
30	IS_OVER_CROWDS	飞跃集会人群上空	TINYINT	否	NULL	是
31	IS_MOVING_OPER	在移动交通工具上操控航空器	TINYINT	否	NULL	是
32	IS_RT_OR_SWARM	实时分布式或集群飞行	TINYINT	否	NULL	是
33	IS_RELAY_OR_NET	通过通信基站或互联网实现中继飞行	TINYINT	否	NULL	是
34	APPLICANT_DEPT_ID	申请部门Id	VARCHAR(50)	否	NULL	是
35	APPLICANT_DEPT_NAME	申请部门名称	VARCHAR(100)	否	NULL	是
36	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
37	application_form_id	申请单id	BIGINT	否	NULL	是
38	CHECK_UNIQUE_ID	任务校验唯一标识	VARCHAR(100)	否	NULL	是

2.1.2.8 表：flight_task_approve

说明:飞行任务-审批

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	TASK_ID	任务ID	BIGINT	否	NULL	否
3	APPROVER_ID	审批人ID	BIGINT	否	NULL	是
4	APPROVER_NAME	审批人姓名	VARCHAR(50)	否	NULL	是
5	APPROVE_RESULT	审批结果	VARCHAR(50)	否	NULL	是
6	APPROVE_TYPE	审批类型	VARCHAR(20)	否	NULL	是
7	REMARK	审批意见	VARCHAR(1024)	否	NULL	是
8	APPROVE_TIME	审批时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
9	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
10	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
11	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
12	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
13	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
14	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	否

15	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
16	application_form_id	申请单id	BIGINT	否	NULL	是

2.1.2.9 表：flight_task_file

说明:飞行任务-文件

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	否	NULL	否
2	TASK_ID	任务ID	BIGINT	否	NULL	否
3	FILE_NAME	文件名称	VARCHAR(255)	否	NULL	是
4	PATH	文件路径	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	FILE_SIZE	文件大小	BIGINT	否	NULL	是
6	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
7	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
8	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
9	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
10	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
11	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
12	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	否

2.1.2.10 表：flight_task_line

说明:飞行任务-航线

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	TASK_ID	任务ID	BIGINT	否	NULL	否
3	FLIGHT_LINE_NAME	航线名称	NVARCHAR(512)	否	NULL	是
4	DEPARTURE_AIRPORT_ID	航线名称	BIGINT	否	NULL	是
5	DEPARTURE_AIRPORT_NAME	航线名称	VARCHAR(50)	否	NULL	是
6	ARRIVAL_AIRPORT_ID	航线名称	BIGINT	否	NULL	是
7	ARRIVAL_AIRPORT_NAME	航线名称	VARCHAR(50)	否	NULL	是
8	DEPARTURE_POINT_HEIGHT	离场点高度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
9	TAKEOFF_POINT_HEIGHT	起降点高度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
10	ARRIVAL_POINT_HEIGHT	进场点高度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
11	LAND_POINT_HEIGHT	降落点高度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
12	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	否
13	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
14	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是

15	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
16	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
17	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
18	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
19	DEPARTURE_POINT_LON	离场点坐标经度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
20	DEPARTURE_POINT_LAT	离场点坐标纬度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
21	ARRIVAL_POINT_LON	进场点坐标经度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
22	ARRIVAL_POINT_LAT	进场点坐标纬度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
23	TAKEOFF_POINT_LON	起飞点坐标经度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
24	TAKEOFF_POINT_LAT	起飞点坐标纬度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
25	LAND_POINT_LON	降落点坐标经度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
26	LAND_POINT_LAT	降落点坐标纬度	DOUBLE(53)	否	NULL	是

2.1.2.11 表：flight_task_line_segment

说明:飞行任务-航线段

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	任务ID	BIGINT	是	NULL	否
2	TASK_ID	主键ID	BIGINT	否	NULL	否

3	TASK_LINE_ID	航线ID	BIGINT	否	NULL	否
4	AIR_ROUTE_ID	航路ID	BIGINT	否	NULL	是
5	AIR_ROUTE_SEGMENT_SEQ	航路段序号	VARCHAR(10)	否	NULL	是
6	WIDTH	宽度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
7	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	NULL	是
8	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
9	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
10	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
11	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
12	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
13	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
14	type	类型 2-航线段 3-作业区	INTEGER	否	2	是
15	area_lower_height	作业区区域底高，单位米，type=3时有值	DOUBLE(53)	否	NULL	是
16	area_upper_height	作业区区域顶高，单位米，type=3时有值	DOUBLE(53)	否	NULL	是
17	area_polygon	作业区区域范围 geo_json格式，type=3时有值	TEXT	否	NULL	是
18	START_POINT_LON	起点坐标经度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
19	START_POINT_LAT	起点坐标纬度	DOUBLE(53)	否	NULL	是

20	END_POINT_LON	终点坐标经度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
21	END_POINT_LAT	终点坐标纬度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
22	AIR_ROUTE_ELEMENT_ID	航路段ID	BIGINT	否	NULL	是
23	start_point_height	航线段起点高度，米，type=2时有值	DOUBLE(53)	否	NULL	是
24	end_point_height	航线段终点高度，米，type=2时有值	DOUBLE(53)	否	NULL	是
25	protect_height	航段保护区高度，米，type=2时有值	DOUBLE(53)	否	NULL	是
26	SHAPE	形状，type=3时有值	INT	否	NULL	是
27	SHAPE_POLYGON	多边形	TEXT	否	NULL	是
28	SHAPE_SECTOR	扇形区域	TEXT	否	NULL	是
29	SHAPE_CIRCLE	圆形区域	TEXT	否	NULL	是
30	SHAPE_LINE_BUFFER	线缓冲区	TEXT	否	NULL	是

2.1.2.12 表：flight_task_operator

说明:飞行任务-操作员

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	TASK_ID	任务id	BIGINT	否	NULL	否

3	OPERATOR_ID	关联运营表	BIGINT	否	NULL	是
4	OPERATOR_TYPE	操作员类型	VARCHAR(20)	否	NULL	是
5	OPERATOR_NAME	操作员姓名	VARCHAR(128)	否	NULL	是
6	OPERATOR_ID_NUMBER	操作员身份证号	VARCHAR(25)	否	NULL	是
7	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	否
8	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
9	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
10	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
11	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
12	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
13	ID_TYPE	证件类型	VARCHAR(20)	否	NULL	是
14	RPL_TYPE	执照种类	VARCHAR(20)	否	NULL	是
15	LICENSE_NUMBER	执照编号	VARCHAR(100)	否	NULL	是
16	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.1.2.13 表：flight_task_period

说明:飞行任务-任务时段

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空

1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	TASK_ID	任务ID	BIGINT	否	NULL	否
3	START_TIME	开始时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	END_TIME	结束时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
5	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	否
6	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
7	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
8	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
9	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
10	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
11	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.1.2.14 表：flight_task_sector

说明:飞行任务-扇区

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	TASK_ID	主键ID	BIGINT	否	NULL	否
3	SECTOR_ID	扇区ID	BIGINT	否	NULL	是

4	SECTOR_CODE	扇区编号	VARCHAR(50)	否	NULL	是
5	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
6	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
7	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
8	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
9	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
10	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.1.2.15 表：flight_task_uav_info


说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	TASK_ID	任务ID	BIGINT	否	NULL	否
3	UAV_ID	飞行器ID	BIGINT	否	NULL	是
4	UAV_NAME	飞行器名称	VARCHAR(50)	否	NULL	是
5	UAV_IDENTIFY_CODE	飞行器识别码	VARCHAR(128)	否	NULL	是
6	POLICY_NUMBER	保单号	VARCHAR(200)	否	NULL	是
7	INSURANCE_COMPANY	保险公司	VARCHAR(100)	否	NULL	是

8	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	否
9	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
10	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
11	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
12	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
13	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
14	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.2 QRTZ

数据实体关系图



2.2.1数据实体列表

序号	实体标识(表名)	实体名称(表注释)
1	QRTZ_CALENDARS	暂无说明
2	QRTZ_CLOB_TRIGGERS	暂无说明
3	QRTZ_CRON_TRIGGERS	暂无说明

4	QRTZ_FIRED_TRIGGERS	暂无说明
5	QRTZ_JOB_DETAILS	暂无说明
6	QRTZ_LOCKS	暂无说明
7	QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS	暂无说明
8	QRTZ_SCHEDULER_STATE	暂无说明
9	QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS	暂无说明
10	QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS	暂无说明
11	QRTZ_TRIGGERS	暂无说明

2.2.2 数据实体详细描述

2.2.2.1 表：QRTZ_CALENDARS

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	SCHED_NAME		VARCHAR(120)	是	NULL	否
2	CALENDAR_NAME		VARCHAR(200)	是	NULL	否
3	CALENDAR		BLOB	否	NULL	否

2.2.2.2 表：QRTZ_CLOB_TRIGGERS

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	SCHED_NAME		VARCHAR(120)	是	NULL	否
2	TRIGGER_NAME		VARCHAR(200)	是	NULL	否
3	TRIGGER_GROUP		VARCHAR(200)	是	NULL	否

4	CLOB_DATA		BLOB	否	NULL	是

外键:

名称	字段	被引用的表	被引用的字段
CONS134218981	SCHED_NAME,TRIGGER_NAME,TRIGGER_GROUP	QRTZ_TRIGGERS	SCHED_NAME,TRIGGER_NAME,TRIGGER_GROUP

2.2.2.3 表：QRTZ_CRON_TRIGGERS

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	SCHED_NAME		VARCHAR(120)	是	NULL	否
2	TRIGGER_NAME		VARCHAR(200)	是	NULL	否
3	TRIGGER_GROUP		VARCHAR(200)	是	NULL	否
4	CRON_EXPRESSION		VARCHAR(200)	否	NULL	否
5	TIME_ZONE_ID		VARCHAR(80)	否	NULL	是

外键:

名称	字段	被引用的表	被引用的字段
CONS134218977	SCHED_NAME,TRIGGER_NAME,TRIGGER_GROUP	QRTZ_TRIGGERS	SCHED_NAME,TRIGGER_NAME,TRIGGER_GROUP

2.2.2.4 表：QRTZ_FIRED_TRIGGERS

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	SCHED_NAME		VARCHAR(120)	是	NULL	否
2	ENTRY_ID		VARCHAR(95)	是	NULL	否
3	TRIGGER_NAME		VARCHAR(200)	否	NULL	否
4	TRIGGER_GROUP		VARCHAR(200)	否	NULL	否
5	INSTANCE_NAME		VARCHAR(200)	否	NULL	否
6	FIRED_TIME		BIGINT	否	NULL	否
7	SCHED_TIME		BIGINT	否	NULL	否
8	PRIORITY		INTEGER	否	NULL	否
9	STATE		VARCHAR(16)	否	NULL	否
10	JOB_NAME		VARCHAR(200)	否	NULL	是
11	JOB_GROUP		VARCHAR(200)	否	NULL	是
12	IS_NONCONCURRENT		VARCHAR(1)	否	NULL	是
13	REQUESTS_RECOVERY		VARCHAR(1)	否	NULL	是

2.2.2.5 表：QRTZ_JOB_DETAILS

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空

1	SCHED_NAME		VARCHAR(120)	是	NULL	否
2	JOB_NAME		VARCHAR(200)	是	NULL	否
3	JOB_GROUP		VARCHAR(200)	是	NULL	否
4	DESCRIPTION		VARCHAR(250)	否	NULL	是
5	JOB_CLASS_NAME		VARCHAR(250)	否	NULL	否
6	IS_DURABLE		VARCHAR(1)	否	NULL	否
7	IS_NONCONCURRENT		VARCHAR(1)	否	NULL	否
8	IS_UPDATE_DATA		VARCHAR(1)	否	NULL	否
9	REQUESTS_RECOVERY		VARCHAR(1)	否	NULL	否
10	JOB_DATA		BLOB	否	NULL	是

2.2.2.6 表：QRTZ_LOCKS

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称 (字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	SCHED_NAME		VARCHAR(120)	是	NULL	否
2	LOCK_NAME		VARCHAR(40)	是	NULL	否

2.2.2.7 表：QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	SCHED_NAME		VARCHAR(120)	是	NULL	否
2	TRIGGER_GROUP		VARCHAR(200)	是	NULL	否

2.2.2.8 表：QRTZ_SCHEDULER_STATE

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	SCHED_NAME		VARCHAR(120)	是	NULL	否
2	INSTANCE_NAME		VARCHAR(200)	是	NULL	否
3	LAST_CHECKIN_TIME		BIGINT	否	NULL	否
4	CHECKIN_INTERVAL		BIGINT	否	NULL	否

2.2.2.9 表：QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	SCHED_NAME		VARCHAR(120)	是	NULL	否
2	TRIGGER_NAME		VARCHAR(200)	是	NULL	否
3	TRIGGER_GROUP		VARCHAR(200)	是	NULL	否
4	REPEAT_COUNT		BIGINT	否	NULL	否

5	REPEAT_INTERVAL		BIGINT	否	NULL	否
6	TIMES_TRIGGERED		BIGINT	否	NULL	否

外键:

名称	字段	被引用的表	被引用的字段
CONS134218975	SCHED_NAME,TRIGGER_NAME,TRIGGER_GROUP	QRTZ_TRIGGERS	SCHED_NAME,TRIGGER_NAME,TRIGGER_GROUP

2.2.2.10 表：QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	SCHED_NAME		VARCHAR(120)	是	NULL	否
2	TRIGGER_NAME		VARCHAR(200)	是	NULL	否
3	TRIGGER_GROUP		VARCHAR(200)	是	NULL	否
4	STR_PROP_1		VARCHAR(512)	否	NULL	是
5	STR_PROP_2		VARCHAR(512)	否	NULL	是
6	STR_PROP_3		VARCHAR(512)	否	NULL	是
7	INT_PROP_1		INT	否	NULL	是
8	INT_PROP_2		INT	否	NULL	是
9	LONG_PROP_1		BIGINT	否	NULL	是
10	LONG_PROP_2		BIGINT	否	NULL	是

11	DEC_PROP_1		NUMERIC(13,4)	否	NULL	是
12	DEC_PROP_2		NUMERIC(13,4)	否	NULL	是
13	BOOL_PROP_1		VARCHAR(1)	否	NULL	是
14	BOOL_PROP_2		VARCHAR(1)	否	NULL	是

外键:

名称	字段	被引用的表	被引用的字段
CONS134218979	SCHED_NAME,TRIGGER_NAME,TRIGGER_GROUP	QRTZ_TRIGGERS	SCHED_NAME,TRIGGER_NAME,TRIGGER_GROUP

2.2.2.11 表：QRTZ_TRIGGERS

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	SCHED_NAME		VARCHAR(120)	是	NULL	否
2	TRIGGER_NAME		VARCHAR(200)	是	NULL	否
3	TRIGGER_GROUP		VARCHAR(200)	是	NULL	否
4	JOB_NAME		VARCHAR(200)	否	NULL	否
5	JOB_GROUP		VARCHAR(200)	否	NULL	否
6	DESCRIPTION		VARCHAR(250)	否	NULL	是
7	NEXT_FIRE_TIME		BIGINT	否	NULL	是
8	PREV_FIRE_TIME		BIGINT	否	NULL	是


9	PRIORITY		INTEGER	否	NULL	是
10	TRIGGER_STATE		VARCHAR(16)	否	NULL	否
11	TRIGGER_TYPE		VARCHAR(8)	否	NULL	否
12	START_TIME		BIGINT	否	NULL	否
13	END_TIME		BIGINT	否	NULL	是
14	CALENDAR_NAME		VARCHAR(200)	否	NULL	是
15	MISFIRE_INSTR		BIGINT	否	NULL	是
16	JOB_DATA		BLOB	否	NULL	是

外键:

名称	字段	被引用的表	被引用的字段
CONS134218973	SCHED_NAME, JOB_NAME, JOB_GROUP	QRTZ_JOB_DETAILS	SCHED_NAME, JOB_NAME, JOB_GROUP

2.3 未分组

数据实体关系图



2.3.1数据实体列表

序号	实体标识(表名)	实体名称(表注释)
1	agreement	暂无说明
2	air_route	航路
3	air_route_element	航路段要素
4	aircraft_model	航空器型号信息表
5	airspace	空域
6	airspace_period	空域有效时段
7	airspace_setting	空域设置
8	airspace_type	暂无说明
9	airspace_type_aircraft_relation	暂无说明

10	alert	告警
11	alert_config	告警分级配置
12	alert_handle_record	告警处置记录
13	alert_life_cycle	告警生命周期
14	alert_seat	告警责任坐席
15	alert_suppression	人工抑制告警
16	alert_suppression_zone	告警抑制区
17	alert_uav	告警对象-无人机
18	broadcast	广播通知
19	broadcast_seat	广播通知坐席
20	code_item	代码项
21	code_type	代码类型
22	DISPLAY_CONFIG	显示设置配置表
23	flyway_schema_history	暂无说明
24	landing_site	起降场
25	landing_site_point	起降场坐标点
26	layer	图层
27	layer_element	图层-元素
28	message_info	消息信息表
29	message_user_info	消息用户信息表
30	net_topology_device	平台网络拓扑设备表
31	net_topology_link	平台网络拓扑连线表
32	operation_logs	暂无说明
33	operation_organization	组织机构
34	operation_people	运营人个人
35	ops_file_metadata	文件元数据表,用于追踪文件生命周期和业务关联
36	receiver	接收机
37	receiver_ct_server_sync_fail_log	接收机CTServer同步失败日志表
38	receiver_image	接收机实景图
39	receiver_version_upgrade	版本升级
40	receiver_version_upgrade_record	接收机版本升级记录
41	seat	坐席

42	seat_alert_config	坐席告警配置表
43	seat_sector	坐席-扇区
44	seat_user	坐席用户关系
45	sector	扇区
46	SYNC_RETRY_RECORD	同步重试记录表
47	uav_alert_parameter	告警参数配置
48	uav_info	无人机信息
49	user_agreement	暂无说明
50	users	暂无说明

2.3.2 数据实体详细描述

2.3.2.1 表：agreement

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	id		BIGINT	是	NULL	否
2	type	协议类型：USER_AGREEMENT(用户协议),PRIVACY_POLICY(隐私政策)	NVARCHAR(50)	否	NULL	否
3	title	协议标题	NVARCHAR(200)	否	NULL	否
4	content	协议内容	NVARCHAR(4000)	否	NULL	否
5	status	状态：ENABLED(启用),DISABLED(禁用)	NVARCHAR(20)	否	NULL	否
6	data_code		NVARCHAR(50)	否	NULL	是
7	created_time		DATETIME(,6)	否	GETDATE()	是

8	updated_time		DATETIME(,6)	否	GETDATE()	是
9	created_by		NVARCHAR(100)	否	NULL	是
10	updated_by		NVARCHAR(100)	否	NULL	是
11	version		BIGINT	否	0	是
12	is_deleted		BIT	否	0	是

2.3.2.2 表：air_route

说明:航路

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	code	航路编号	VARCHAR(50)	否	NULL	是
8	route_name	航路名称	VARCHAR(50)	否	NULL	是
9	type	航路级别	VARCHAR(50)	否	NULL	是

10	width	航路宽度（米）	INTEGER	否	NULL	是
11	effective_date	生效日期	DATE	否	NULL	是
12	expiration_date	失效日期	DATE	否	NULL	是
13	is_permanent	航路性质 - 是否是永久的	BIT	否	NULL	是
14	vertical_altitude	垂直高度(米)	INTEGER	否	NULL	是
15	speed_upper_limit	速度上限m/s	INTEGER	否	NULL	是
16	speed_lower_limit	速度下限m/s	INTEGER	否	NULL	是
17	minimum_safe_altitude	最低安全高度（MSA）	INTEGER	否	NULL	是
18	polygon	整条航路的区域	TEXT	否	NULL	是
19	enabled	是否启用	BIT	否	NULL	是
20	capacity	容量	INTEGER	否	NULL	是
21	is_deleted	是否删除 0否1是	BIT	否	0	是
22	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.3 表：air_route_element

说明:航路段要素

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否

2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	route_id	航路ID	BIGINT	否	NULL	否
8	sequence	序号	INTEGER	否	NULL	否
9	start_point_lon	航段起点经度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
10	start_point_lat	航段起点纬度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
11	start_point_alt	航段起点高度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
12	end_point_lon	航段终点经度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
13	end_point_lat	航段终点纬度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
14	end_point_alt	航段终点高度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
15	is_deleted	是否删除 0否1是	BIT	否	0	是
16	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.4 表：aircraft_model

说明:航空器型号信息表

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	id		BIGINT	是	NULL	否
2	social_credit_code	厂商统一社会信用代码	NVARCHAR(32)	否	NULL	是
3	manufacturer	厂商名称	NVARCHAR(64)	否	NULL	是
4	manufacturer_code	厂商代码	NVARCHAR(20)	否	NULL	是
5	model_code	型号	NVARCHAR(64)	否	NULL	否
6	model_name	型号名称	NVARCHAR(128)	否	NULL	是
7	type	类型（小型/轻型/中型/大型/植保等）	NVARCHAR(32)	否	NULL	是
8	category	类别（复合翼航空器/固定翼等）	NVARCHAR(64)	否	NULL	是
9	empty_weight	空机重量（kg）	DOUBLE(53)	否	NULL	是
10	max_takeoff_weight	最大起飞重量（kg）	DOUBLE(53)	否	NULL	是
11	usage_scenarios	使用用途（逗号分隔字符串）	NVARCHAR(512)	否	NULL	是
12	report_method_code	报送方式代码（1/2.2等）	NVARCHAR(10)	否	NULL	是
13	created_by	创建人	NVARCHAR(64)	否	NULL	是
14	created_time	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
15	updated_by	更新人	NVARCHAR(64)	否	NULL	是
16	updated_time	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是

17	version	版本号	BIGINT	否	1	是
18	data_code	数据编码	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
19	size_category	基本信息-尺寸分类	VARCHAR(50)	否	NULL	是
20	average_endurance	基本信息-平均续航时间（单位分钟）	INTEGER	否	NULL	是
21	speed	技术参数-飞行速度 km/h（格式：标注典型值/最大值）	VARCHAR(50)	否	NULL	是
22	typical_climb_speed	技术参数-典型爬升率 m/s	DOUBLE(53)	否	NULL	是
23	max_climb_speed	技术参数-最大爬升率 m/s	DOUBLE(53)	否	NULL	是
24	typical_decline_speed	技术参数-典型下降率 m/s	DOUBLE(53)	否	NULL	是
25	max_decline_speed	技术参数-最大下降率 m/s	DOUBLE(53)	否	NULL	是
26	typical_turn_speed	技术参数-典型转弯率 ° /s	DOUBLE(53)	否	NULL	是
27	max_turn_speed	技术参数-最大转弯率 ° /s	DOUBLE(53)	否	NULL	是
28	wind_resistance_level	技术参数-抗风等级	VARCHAR(20)	否	NULL	是
29	env_constraint	技术参数-环境限制	VARCHAR(200)	否	NULL	是
30	max_endurance	技术参数-最大续航能力（标准载荷下的续航时长 HH:mm）	VARCHAR(20)	否	NULL	是
31	takeoff_conditions	技术参数-起飞要求	VARCHAR(200)	否	NULL	是
32	land_conditions	技术参数-着陆要求	VARCHAR(200)	否	NULL	是
33	max_payload	技术参数-载重限制 KG	DOUBLE(53)	否	NULL	是

34	max_noise	技术参数-最大噪音 dB	DOUBLE(53)	否	NULL	是
35	control_mode	技术参数-控制模式	VARCHAR(100)	否	NULL	是

2.3.2.5 表：airspace

说明:空域

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	spc_no	空域编号（代号）	VARCHAR(100)	否	NULL	是
8	name	空域名称	VARCHAR(150)	否	NULL	是
9	type_code	空域类型编号	VARCHAR(50)	否	NULL	是
10	type_name	空域类型名称	VARCHAR(50)	否	NULL	是
11	status	空域状态	VARCHAR(50)	否	NULL	是
12	is_published	是否发布(0 草稿，1 已发布)	BIT	否	NULL	是

13	usage_purpose	使用目的	VARCHAR(50)	否	NULL	是
14	creator_name	创建者姓名	VARCHAR(255)	否	NULL	是
15	lowest_height	最低高度	INTEGER	否	NULL	是
16	highest_height	最高高度	INTEGER	否	NULL	是
17	capacity	容量	INTEGER	否	NULL	是
18	monitor_ability	监视能力	VARCHAR(50)	否	NULL	是
19	area	面积	DOUBLE(53)	否	NULL	是
20	shape	形状	INTEGER	否	NULL	是
21	coor	水平范围	TEXT	否	NULL	是
22	shape_circle	圆形区域	TEXT	否	NULL	是
23	shape_polygon	多边形、矩形区域	TEXT	否	NULL	是
24	shape_line_buffer	线段缓冲区的区域	TEXT	否	NULL	是
25	remark	备注说明	TEXT	否	NULL	是
26	source	来源	VARCHAR(20)	否	NULL	是
27	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
28	IS_DELETED	是否删除(0 否，1 是)	BIT	否	0	是
29	enabled	是否启用 0否1是	BIT	否	1	是
30	shape_sector	扇形区域	TEXT	否	NULL	是

31	sync_status	同步状态：0-未同步，1-已同步，-1-同步失败	INTEGER	否	0	是
32	sync_retry_count	同步重试次数	INTEGER	否	0	是
33	update_sync_status	更新同步状态：0-未同步，1-已同步，-1-同步失败	INTEGER	否	0	是
34	update_sync_retry_count	更新同步重试次数	INTEGER	否	0	是
35	delete_sync_status	删除同步状态：0-未同步，1-已同步，-1-同步失败	INTEGER	否	0	是
36	delete_sync_retry_count	删除同步重试次数	INTEGER	否	0	是
37	SOURCE_FROM_ID	来源空域id	BIGINT	否	NULL	是

2.3.2.6 表：airspace_period

说明:空域有效时段

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是

7	airspace_id	空域ID	BIGINT	否	NULL	否
8	start_time		DATETIME(,6)	否	NULL	是
9	end_time		DATETIME(,6)	否	NULL	是
10	is_deleted	是否删除(0 否, 1 是)	BIT	否	NULL	是
11	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.7 表：airspace_setting

说明:空域设置

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	airspace_id	空域逐渐	BIGINT	否	NULL	否
8	line_color	线颜色	VARCHAR(255)	否	NULL	是
9	fill_color	填充颜色	VARCHAR(255)	否	NULL	是

10	fill_opacity	填充透明度	VARCHAR(255)	否	NULL	是
11	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
12	visible	是否显示	TINYINT	否	NULL	是

2.3.2.8 表：airspace_type

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	type_code	空域类型编号	VARCHAR(50)	否	NULL	是
8	type_name	空域类型名称	VARCHAR(50)	否	NULL	是
9	type_desc	描述	VARCHAR(255)	否	NULL	是
10	line_dashed	是否虚线	BIT	否	NULL	是
11	line_color	线颜色	VARCHAR(255)	否	NULL	是

12	fill_color	填充颜色	VARCHAR(255)	否	NULL	是
13	fill_opacity	填充透明度	VARCHAR(255)	否	NULL	是
14	fill_pattern	填充图案	VARCHAR(255)	否	NULL	是
15	is_excluded	是否排斥其他空域	BIT	否	NULL	是
16	display_level	显示层级	INT	否	NULL	是
17	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.9 表：airspace_type_aircraft_relation

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	type_code	空域类型编号	VARCHAR(50)	否	NULL	是
8	aircraft_type	飞行器类型	VARCHAR(50)	否	NULL	是

9	approval	是否需要审批	BIT	否	NULL	是
10	airworthiness_certificate	是否需要适航许可	BIT	否	NULL	是
11	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.10 表：alert

说明:告警

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	alert_biz_id	告警业务ID	VARCHAR(50)	否	NULL	是
8	alert_category	告警类别	VARCHAR(20)	否	NULL	是
9	alert_level	告警级别	VARCHAR(20)	否	NULL	是
10	status	告警处理状态	VARCHAR(20)	否	NULL	是
11	sector_name	扇区名称	VARCHAR(50)	否	NULL	是

12	sector_code	扇区名称	VARCHAR(50)	否	NULL	是
13	alert_reason	告警依据	VARCHAR(300)	否	NULL	是
14	create_date	产生时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
15	is_deleted	是否删除(0 否，1 是)	BIT	否	NULL	是
16	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
17	close_reason	告警关闭原因	VARCHAR(20)	否	NULL	是
18	response_limit_time	响应超限时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
19	life_cycle_max_time	最大生命周期时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是

2.3.2.11 表：alert_config

说明:告警分级配置

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是

7	alert_catetory_code	告警类别code	VARCHAR(20)	否	NULL	否
8	alert_catetory_name	告警类别名称	VARCHAR(100)	否	NULL	否
9	alert_level_code	告警级别code	VARCHAR(100)	否	NULL	否
10	alert_level_name	告警级别name	VARCHAR(100)	否	NULL	否
11	alert_reason_format	告警依据格式	TEXT	否	NULL	否
12	send_to_controller	是否要发送给管制员	BIT	否	NULL	是
13	send_to_operator	是否要发送给运营人	BIT	否	NULL	是
14	receive_close	是否签收即关闭	BIT	否	NULL	是
15	is_deleted	是否删除 0否1是	BIT	否	0	是
16	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.12 表：alert_handle_record

说明:告警处置记录

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是

5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	alert_id	告警主键ID	BIGINT	否	NULL	否
8	user_id	处理人用户ID	VARCHAR(50)	否	NULL	是
9	user_name	处理人用户名	VARCHAR(50)	否	NULL	是
10	user_type	处理人用户类型	VARCHAR(50)	否	NULL	是
11	operation	处置措施	VARCHAR(50)	否	NULL	是
12	content	协调反馈信息	TEXT	否	NULL	是
13	is_deleted	是否删除(0 否, 1 是)	BIT	否	NULL	是
14	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.13 表：alert_life_cycle

说明:告警生命周期

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是

5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	alert_id	告警主键ID	BIGINT	否	NULL	否
8	status	状态	VARCHAR(50)	否	NULL	否
9	date	时间	VARCHAR(50)	否	NULL	否
10	is_deleted	是否删除(0 否，1 是)	BIT	否	NULL	是
11	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.14 表：alert_seat

说明:告警责任坐席

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	alert_id	告警主键ID	BIGINT	否	NULL	否

8	seat_id	责任坐席ID	BIGINT	否	NULL	否
9	is_deleted	是否删除(0 否, 1 是)	BIT	否	NULL	是
10	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.15 表：alert_suppression

说明:人工抑制告警

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	alert_category	告警类别	VARCHAR(20)	否	NULL	否
8	uav_identify_code	飞行器唯一识别码	VARCHAR(128)	否	NULL	否
9	flight_plan_id	飞行计划ID	BIGINT	否	NULL	是
10	is_deleted	是否删除 0否1是	BIT	否	0	是
11	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.16 表：alert_suppression_zone

说明:告警抑制区

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	’1’	是
7	alert_type	告警抑制区类别 1-短期冲突预警/告警 2-最低安全高度预警/告警	VARCHAR(20)	否	NULL	否
8	zone_name	抑制区名称	VARCHAR(100)	否	NULL	否
9	polygon	抑制区区域范围	TEXT	否	NULL	否
10	is_deleted	是否删除 0否1是	BIT	否	0	是
11	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是
12	status	启用状态 0-禁用 1-启用	VARCHAR(2)	否	NULL	是

2.3.2.17 表：alert_uav

说明:告警对象-无人机

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	alert_id	告警主键ID	BIGINT	否	NULL	否
8	uav_identify_code	无人机唯一识别码	VARCHAR(50)	否	NULL	否
9	is_deleted	是否删除(0 否，1 是)	BIT	否	NULL	是
10	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
11	plan_id	飞行计划ID	BIGINT	否	NULL	是
12	longitude	经度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
13	latitude	纬度	DOUBLE(53)	否	NULL	是

2.3.2.18 表：broadcast

说明:广播通知

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	content	广播通知内容	TEXT	否	NULL	否
8	target_type	通知对象类型 ALL-所有监视坐席 PARTIAL-指定监视坐席	VARCHAR(10)	否	NULL	否
9	is_deleted	是否删除 0否 1是	BIT	否	0	是
10	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.19 表：broadcast_seat

说明:广播通知坐席

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是

4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	broadcast_id	广播通知ID	BIGINT	否	NULL	否
8	seat_id	坐席ID	BIGINT	否	NULL	否
9	is_deleted	是否删除 0否1是	BIT	否	0	是
10	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.20 表：code_item

说明:代码项

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	NO	序号	BIGINT	否	NULL	否
3	CODE_TYPE_NO	代码项类型序号	BIGINT	否	NULL	是
4	CODE_ITEM_NAME	代码项名称	VARCHAR(128)	否	NULL	否
5	CODE_ITEM_SHORT_NAME	代码项简称	VARCHAR(128)	否	NULL	是
6	CODE_ITEM_VALUE	代码项值	VARCHAR(128)	否	NULL	是
7	CODE_ITEM_DESC	代码项描述	VARCHAR(128)	否	NULL	是

8	IS_DEFAULT	是否默认	INT	否	'0'	否
9	IS_SHOWN	是否显示	INT	否	NULL	否
10	SEQUENCE	显示顺序	INT	否	NULL	否
11	EXTENSION	代码项扩展	VARCHAR(32)	否	NULL	是
12	PINYIN	代码项拼音	VARCHAR(4000)	否	NULL	是
13	YWSX		INT	否	NULL	是
14	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
15	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
16	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
17	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
18	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
19	PARENT_NO		VARCHAR(20)	否	NULL	是
20	CODE_LEVEL		VARCHAR(20)	否	NULL	是
21	RESERVE1		VARCHAR(255)	否	NULL	是
22	RESERVE2		VARCHAR(255)	否	NULL	是
23	RESERVE3		VARCHAR(255)	否	NULL	是

2.3.2.21 表：code_type

说明:代码类型

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	NO	序号	BIGINT	否	NULL	否
3	CODE_CATEGORY	代码类别	INT	否	NULL	否
4	CODE_TYPE	代码编码	VARCHAR(32)	否	NULL	否
5	CODE_NAME	代码名称	VARCHAR(32)	否	NULL	否
6	CODE_ENCODE_TYPE	代码编码类型	VARCHAR(32)	否	NULL	是
7	CODE_DESC	代码描述	VARCHAR(128)	否	NULL	是
8	STAKEHOLDER	干系人	VARCHAR(16)	否	NULL	是
9	MODULE	模块名	VARCHAR(16)	否	NULL	是
10	KZBT		VARCHAR(32)	否	NULL	是
11	URL_DESC	URL描述	VARCHAR(256)	否	NULL	是
12	FDMLX		INT	否	NULL	是
13	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
14	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
15	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
16	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是

17	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
18	PINYIN	拼音	VARCHAR(4000)	否	NULL	是

2.3.2.22 表：DISPLAY_CONFIG

说明:显示设置配置表

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	DISPLAY_RADIUS	画面显示半径(单位:公里)	INT	否	NULL	是
3	ENABLE_HAWK_EYE_MODE	是否开启鹰眼模式(0:否,1:是)	TINYINT	否	NULL	是
4	MIN_HEIGHT	最低高度(米)	INT	否	NULL	是
5	MAX_HEIGHT	最高高度(米)	INT	否	NULL	是
6	SHOW_CONTROLLED_SEAT_SIGN	是否显示受控席位标牌	TINYINT	否	NULL	是
7	SHOW_TRACK_SIGN_OF_OTHER_SEATS	是否显示其他席位控制的航迹标牌	TINYINT	否	NULL	是
8	SHOW_UNCONTROLLED_TRACK_SIGN	是否显示未受控的航迹标牌	TINYINT	否	NULL	是
9	SHOW_PLANNED_TRACK	是否显示计划航迹	TINYINT	否	NULL	是
10	SHOW_SPEED_VECTOR_LINE_OF_CURRENT_SEAT	是否显示本席位航迹的速度矢量线	TINYINT	否	NULL	是
11	PREDICTION_TIME	预测时间长度(单位:秒)	INT	否	NULL	是
12	CONTROLLED_SEAT	受控席位控制(0-20个)	INT	否	NULL	是

13	OTHER_CONTROLLED_SEAT	其他席位控制(0-20个)	INT	否	NULL	是
14	UNCONTROLLED_SEAT	未受控(0-20个)	INT	否	NULL	是
15	TRACK_INTERVAL	轨迹间隔	INT	否	NULL	是
16	HISTORICAL_POINT_COLOR	航迹轨迹(历史点)颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
17	REAL_TIME_TRACK_POINT_COLOR	实时航迹点颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
18	CURRENT_SEAT_CONTROL_SIGN_COLOR	本席位控制标牌颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
19	UNCONTROLLED_SIGN_COLOR	未受控标牌颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
20	OTHER_SEATS_CONTROL_SIGN_COLOR	其他席位控制标牌颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
21	DECLINE_TREND_LINE_COLOR	下降趋势线颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
22	RISE_TREND_LINE_COLOR	上升趋势线颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
23	DISTANCE_CIRCLE_COLOR	距离环颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
24	DISTANCE_MEASURING_LINE_COLOR	测距线颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
25	PLANNED_TRACK_LINE_COLOR	计划航迹线颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
26	MINIMUM_INTERVAL_BREAK_LINE_COLOR	最小间隔突破线颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
27	ALARM_COLOR	告警颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
28	WARNING_COLOR	预警颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
29	MAP_FILL_COLOR	背景色	VARCHAR(20)	否	NULL	是

30	MAP_FILL_OPACITY	背景透明度(百分比)	INT	否	NULL	是
31	FREE_TEXT_COLOR	自由文本颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
32	FREE_TEXT_OPACITY	自由文本透明度(百分比)	INT	否	NULL	是
33	MILD_WEATHER_COLOR	轻度气象颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
34	MILD_WEATHER_OPACITY	轻度气象透明度(百分比)	INT	否	NULL	是
35	SEVERE_WEATHER_COLOR	重度气象颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
36	SEVERE_WEATHER_OPACITY	重度气象透明度(百分比)	INT	否	NULL	是
37	RANGE_RING_CENTER_LON	距离环中心经度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
38	RANGE_RING_CENTER_LAT	距离环中心纬度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
39	RANGE_RING_LOOP_NUM	距离环圈数	INT	否	NULL	是
40	RANGE_RING_INTERVAL	间距(KM)	DOUBLE(53)	否	NULL	是
41	RANGE_RING_DISPLAY	是否显示距离环	TINYINT	否	NULL	是
42	SEAT_CODE	坐席编码	VARCHAR(50)	否	NULL	是
43	CONTROLLED	管制空域	TINYINT	否	NULL	是
44	RESTRICTED_USE	适飞空域	TINYINT	否	NULL	是
45	FUSION	融合空域	TINYINT	否	NULL	是
46	NO_DRONE	空中禁区	TINYINT	否	NULL	是
47	LIMITED	限制区	TINYINT	否	NULL	是

48	DANGER	危险区	TINYINT	否	NULL	是
49	SEGREGATED	隔离空域	TINYINT	否	NULL	是
50	ALARM	告警图层	TINYINT	否	NULL	是
51	WEATHER	天气图层	TINYINT	否	NULL	是
52	ERT_SITE	航路起降场图层	TINYINT	否	NULL	是
53	MAP_SOLUTION	地图样式标识	VARCHAR(100)	否	NULL	是
54	SHOW_SECTOR_CODE		TINYINT	否	NULL	是
55	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
56	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
57	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
58	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
59	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
60	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
61	SHOW_DISTANCE_CIRCLE_TEXT	距离环显示文本	TINYINT	否	NULL	是
62	ENABLE_LABEL_AVOIDANCE	是否开启标牌避让	TINYINT	否	NULL	是
63	SHOW_SIGN_BORDER	是否显示标牌边框	TINYINT	否	NULL	是
64	SPEED_VECTOR_RATIO	速度矢量比例	INT	否	NULL	是
65	center_point_lon	中心点经度	DOUBLE(53)	否	NULL	是

66	center_point_lat	中心点纬度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
67	receiver	接收机图层	TINYINT	否	1	否
68	show_seat_permission	是否显示坐席权限代码	TINYINT	否	NULL	是

2.3.2.23 表：flyway_schema_history

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	installed_rank		INT	是	NULL	否
2	version		VARCHAR2(50)	否	NULL	是
3	description		VARCHAR2(200)	否	NULL	否
4	type		VARCHAR2(20)	否	NULL	否
5	script		VARCHAR2(1000)	否	NULL	否
6	checksum		INT	否	NULL	是
7	installed_by		VARCHAR2(100)	否	NULL	否
8	installed_on		TIMESTAMP(,6)	否	CURRENT_TIMESTAMP	否
9	execution_time		INT	否	NULL	否
10	success		NUMBER(1,0)	否	NULL	否

2.3.2.24 表：landing_site

说明:起降场

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	code	起降场编号	VARCHAR(100)	否	NULL	是
8	site_name	起降场名称	VARCHAR(100)	否	NULL	是
9	status	启用状态：启用 / 停用 / 临时关闭	VARCHAR(100)	否	NULL	是
10	daily_max_flight_operations	日最大起降架次	INTEGER	否	NULL	是
11	scale	规模	VARCHAR(10)	否	NULL	是
12	parking_stand_count	停机位个数	INTEGER	否	NULL	是
13	open_degree	开放程度	VARCHAR(30)	否	NULL	是
14	area	场地面积，单位平方米	INTEGER	否	NULL	是
15	is_deleted	是否删除 0否1是	BIT	否	NULL	是
16	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

17	sync_status	同步状态：0-未同步，1-已同步，-1-同步失败	INTEGER	否	0	是
18	sync_retry_count	同步重试次数	INTEGER	否	0	是
19	update_sync_status	更新同步状态：0-未同步，1-已同步，-1-同步失败	INTEGER	否	0	是
20	update_sync_retry_count	更新同步重试次数	INTEGER	否	0	是
21	delete_sync_status	删除同步状态：0-未同步，1-已同步，-1-同步失败	INTEGER	否	0	是
22	delete_sync_retry_count	删除同步重试次数	INTEGER	否	0	是

2.3.2.25 表：landing_site_point

说明:起降场坐标点

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	landing_site_id	起降场ID	BIGINT	否	NULL	否

8	altitude	高度（米）	INTEGER	否	NULL	是
9	longitude	经度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
10	latitude	纬度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
11	type_code	点位类型 1-起降中心点 2-等待区 3-进场点 4-离场点	VARCHAR(50)	否	NULL	是
12	type_name	点位类型名称	VARCHAR(50)	否	NULL	是
13	is_deleted	是否删除 0否 1是	BIT	否	0	是
14	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.26 表：layer

说明:图层

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	LAYER_NAME	图层名称	VARCHAR(50)	否	NULL	是
3	LAYER_TYPE	图层类型	VARCHAR(50)	否	NULL	是
4	COLOR	图层颜色	VARCHAR(20)	否	NULL	是
5	ENABLE	是否启用：0-未启用，1-已启用	TINYINT	否	NULL	是
6	SEAT_CODE	坐席编码	VARCHAR(50)	否	NULL	是
7	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是

8	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
9	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
10	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
11	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
12	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.27 表：layer_element

说明:图层-元素

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	LAYER_ID	图层ID	BIGINT	否	NULL	否
3	SHAPE_TYPE	图形类型	VARCHAR(50)	否	NULL	是
4	COORDINATES	区域边界点	LONGVARCHAR	否	NULL	是
5	CENTER_POINT	中心点坐标	VARCHAR(100)	否	NULL	是
6	RADIUS	半径	DOUBLE(53)	否	NULL	是
7	MIN_HEIGHT	最低高度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
8	MAX_HEIGHT	最高高度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
9	BEARING1	扇形第一条半径相对于12点钟方向的角度度数	DOUBLE(53)	否	NULL	是

10	BEARING2	扇形第二条半径相对于12点钟方向的角度度数	DOUBLE(53)	否	NULL	是
11	SCALE	缩放比例	DOUBLE(53)	否	NULL	是
12	CONTENT	文本内容	VARCHAR(1024)	否	NULL	是
13	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
14	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
15	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
16	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
17	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
18	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.28 表：message_info

说明:消息信息表

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	id		BIGINT	是	NULL	否
2	title	标题	NVARCHAR(100)	否	NULL	是
3	content	消息内容	NVARCHAR(4000)	否	NULL	是
4	sender_name	发送人姓名	NVARCHAR(32)	否	NULL	是
5	receiver_login_name	接收人登录名称	NVARCHAR(32)	否	NULL	是

6	receiver_org	组织编码	NVARCHAR(32)	否	NULL	是
7	url	URL	NVARCHAR(500)	否	NULL	是
8	offset	kafka偏移量	BIGINT	否	NULL	是
9	partition_id	kafka分区号	INT	否	NULL	是
10	msg_type	消息类型	INT	否	NULL	是
11	msg_keyword	消息关键字	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
12	voice_type	消息提示声音	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
13	msg_biz_type	消息业务类型	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
14	created_by	创建人	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
15	updated_by	更新人	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
16	created_time	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
17	updated_time	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
18	version	版本号	BIGINT	否	1	否
19	data_code		NVARCHAR(50)	否	NULL	是
20	grade	消息优先级，紧急 3、重要 2、一般 1	INT	否	NULL	是
21	biz_id		NVARCHAR(32)	否	NULL	是

2.3.2.29 表：message_user_info

说明:消息用户信息表

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	id		BIGINT	是	NULL	否
2	message_id	消息id	BIGINT	否	NULL	否
3	user_login_name	用户登录名称	NVARCHAR(32)	否	NULL	是
4	status	状态,0-未查看，1-已查看	INT	否	NULL	是
5	created_by		NVARCHAR(255)	否	NULL	是
6	updated_by		NVARCHAR(255)	否	NULL	是
7	created_time		DATETIME(,6)	否	NULL	是
8	updated_time		DATETIME(,6)	否	NULL	是
9	version		BIGINT	否	1	否
10	data_code		NVARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.30 表：net_topology_device

说明:平台网络拓扑设备表

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY		VARCHAR(255)	否	NULL	是

3	CREATED_TIME		DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY		VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME		DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION		BIGINT	否	'1'	是
7	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是
8	device_name	设备名称	VARCHAR(100)	否	NULL	否
9	device_type	设备类型：1-SERVER 2-DISK_ARRAY 3-SWITCH 4-SECURITY	INTEGER	否	NULL	否
10	ip_address	设备 IP 地址	VARCHAR(64)	否	NULL	否
11	status	设备状态 0-未知 1-在线 2-离线 3-异常	INTEGER	否	0	是
12	region_id	所属区域/平台标识	BIGINT	否	NULL	是
13	last_check_time	最近一次 ping 探测时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
14	monitor_enabled	是否参与监控：1-监控 0-不监控	BIT	否	1	是

2.3.2.31 表：net_topology_link

说明:平台网络拓扑连线表

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY		VARCHAR(255)	否	NULL	是

3	CREATED_TIME		DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY		VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME		DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION		BIGINT	否	'1'	是
7	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是
8	source_device_id	源设备 ID	BIGINT	否	NULL	否
9	target_device_id	目标设备 ID	BIGINT	否	NULL	否

2.3.2.32 表：operation_logs

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	id		BIGINT	是	NULL	否
2	username	用户名-操作用户登录账号	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
3	name	姓名-操作用户真实姓名	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
4	client_ip	客户端IP-IPv4格式，如"192.168.1.301"	NVARCHAR(20)	否	NULL	是
5	operation_time	操作时间-格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	operation_module	操作模块-如"任务计划""空域管理""系统管理"	NVARCHAR(100)	否	NULL	是

7	operation_type	操作类型-新增/修改/删除/审批/查询/导入/导出	NVARCHAR(20)	否	NULL	是
8	operation_content	操作内容-显示具体的请求参数	NVARCHAR(2000)	否	NULL	是
9	data_code		NVARCHAR(50)	否	NULL	是
10	created_time		DATETIME(,6)	否	GETDATE()	是
11	updated_time		DATETIME(,6)	否	GETDATE()	是
12	created_by		NVARCHAR(100)	否	NULL	是
13	updated_by		NVARCHAR(100)	否	NULL	是
14	version		BIGINT	否	0	是
15	is_deleted		BIT	否	0	是

2.3.2.33 表：operation_organization

说明:组织机构

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是

6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	organization_name	机构名称	NVARCHAR(50)	否	NULL	否
8	organization_type_code	机构类型代码	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
9	organization_type_name	机构类型名称	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
10	business_license_code	经营许可证代码	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
11	has_operation_permitted	是否取得运行许可	BIT	否	NULL	是
12	contact_person	联系人	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
13	contact_phone	联系电话	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
14	data_code		NVARCHAR(50)	否	NULL	是
15	is_deleted	是否删除	BIT	否	NULL	是
16	unified_social_credit_code	统一社会信用代码	NVARCHAR(100)	否	NULL	是
17	legal_representative_name	法人代表名称	NVARCHAR(100)	否	NULL	是
18	registrant	注册人	NVARCHAR(100)	否	NULL	是
19	registered_address	注册地址	NVARCHAR(200)	否	NULL	是
20	business_scope	经营范围	NVARCHAR(200)	否	NULL	是
21	rbac_user_id	RBAC用户ID	NVARCHAR(100)	否	NULL	是
22	uav_operation_certificate_no	民用无人驾驶航空器运营合格证编号	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
23	file_attachment_urls	文件附件URL（多个以英文逗号分割）	NVARCHAR(8191)	否	NULL	是

24	operation_org_rbac_dept_id	归属企业部门rbacid	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
25	operation_organization_code	归属企业代码	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
26	file_names	文件附件名称（多个以英文逗号分割）	NVARCHAR(1000)	否	NULL	是

2.3.2.34 表：operation_people

说明:运营人个人

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	name	姓名	NVARCHAR(20)	否	NULL	否
8	identify_type_code	证件类型代码	VARCHAR(50)	否	NULL	是
9	identify_number	证件号码	VARCHAR(50)	否	NULL	是
10	type	类别	VARCHAR(20)	否	NULL	是
11	civil_uav_license_no	民用无人机执照编号	NVARCHAR(100)	否	NULL	是

12	operation_organization_id	归属企业	BIGINT	否	NULL	是
13	address	居住地址	NVARCHAR(100)	否	NULL	是
14	contact_phone	联系电话	VARCHAR(50)	否	NULL	是
15	data_code		NVARCHAR(50)	否	NULL	是
16	is_deleted	是否删除	BIT	否	NULL	是
17	operator_license_validity	失效日期	DATE	否	NULL	是
18	operator_license_image	操控员执照图片	NVARCHAR(500)	否	NULL	是
19	license_type_code	执照类型编码	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
20	violation_record	违法违规记录	INT	否	0	是
21	category_level	类别等级	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
22	license_category	执照种类	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
23	level_grade	级别等级	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
24	beyond_visual_range_grade	超视距等级	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
25	instructor_grade	教员等级	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
26	rbac_user_id	RBAC用户ID	NVARCHAR(100)	否	NULL	是
27	operation_organization_name	归属企业名称	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
28	operation_organization_code	归属企业代码	NVARCHAR(50)	否	NULL	是

29	unified_social_credit_code	归属单位统一社会信用代码	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
30	email	电子邮箱	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
31	issuance_date	签发日期	DATE	否	NULL	是
32	org_id	运营单位id	BIGINT	否	NULL	是
33	user_id	用户id	BIGINT	否	NULL	是

2.3.2.35 表：ops_file_metadata

说明:文件元数据表,用于追踪文件生命周期和业务关联

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	data_code	数据来源标识(用于数据级联)	VARCHAR(50)	否	NULL	是
3	file_path	文件完整路径	VARCHAR(500)	否	NULL	否
4	unique_filename	唯一文件名	VARCHAR(255)	否	NULL	否
5	original_filename	原始文件名	VARCHAR(255)	否	NULL	否
6	file_size	文件大小(字节)	BIGINT	否	NULL	是
7	file_type	文件类型(MIME type)	VARCHAR(100)	否	NULL	是
8	status	文件状态:TEMPORARY-临时文件(24小时后清理),CONFIRMED-已确认文件,DELETED-已删除文件	VARCHAR(20)	否	'TEMPORARY'	否

9	business_type	业务类型:receiver,sector等	VARCHAR(50)	否	NULL	是
10	business_id	业务实体ID	BIGINT	否	NULL	是
11	expire_time	过期时间(临时文件),超过此时间未确认的文件将被清理	DATETIME(,6)	否	NULL	是
12	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(50)	否	NULL	是
13	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
14	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(50)	否	NULL	是
15	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
16	VERSION	版本号(乐观锁)	BIGINT	否	'1'	是

2.3.2.36 表：receiver

说明:接收机

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是

7	name	设备名称	VARCHAR(400)	否	NULL	否
8	sector_id	所属扇区ID	BIGINT	否	NULL	否
9	area_type	区域类型	VARCHAR(10)	否	NULL	否
10	device_type	设备类型	VARCHAR(10)	否	NULL	否
11	device_id	设备ID	VARCHAR(20)	否	NULL	否
12	function_type	功能类型	VARCHAR(10)	否	NULL	是
13	manufacturer	生产厂商	VARCHAR(400)	否	NULL	是
14	device_model	型号	VARCHAR(50)	否	NULL	是
15	ipv4	ipv4	VARCHAR(20)	否	NULL	是
16	ipv6	ipv6	VARCHAR(100)	否	NULL	是
17	detect_distance	探测距离，千米	INTEGER	否	NULL	是
18	max_detect_targets	最大可探测目标数	INTEGER	否	NULL	是
19	firmware_version	固件版本号	VARCHAR(30)	否	NULL	是
20	sn	序列号SN	VARCHAR(30)	否	NULL	是
21	install_address	安装地址	VARCHAR(128)	否	NULL	是
22	longitude	经度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
23	latitude	纬度	DOUBLE(53)	否	NULL	是
24	install_height	安装高度	DOUBLE(53)	否	NULL	是

25	install_time	安装时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
26	manager_unit	管理单位	VARCHAR(50)	否	NULL	是
27	manager_contact	管理单位联系人	VARCHAR(30)	否	NULL	是
28	manager_phone	管理单位电话	VARCHAR(20)	否	NULL	是
29	access_protocol	接入协议	VARCHAR(10)	否	NULL	是
30	connect_type	连接类型	VARCHAR(10)	否	NULL	是
31	mqtt_version	MQTT协议版本	VARCHAR(20)	否	NULL	是
32	mqtt_broker	MQTT代理地址	VARCHAR(50)	否	NULL	是
33	mqtt_port	MQTT代理端口	VARCHAR(10)	否	NULL	是
34	topic_prefix	topic前缀	VARCHAR(30)	否	NULL	是
35	heartbeat_interval	心跳间隔(秒)	INTEGER	否	NULL	是
36	login_address	登录地址，格式为IP:PORT	VARCHAR(30)	否	NULL	是
37	username	用户名	VARCHAR(30)	否	NULL	是
38	password	密码	VARCHAR(30)	否	NULL	是
39	online_status	在线状态	VARCHAR(10)	否	NULL	是
40	is_deleted	是否删除 0否1是	BIT	否	0	是
41	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是
42	maintenance_unit	维保单位	VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.37 表：receiver_ct_server_sync_fail_log

说明:接收机CTServer同步失败日志表

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是
3	operation_type	操作类型：SAVE-保存 DELETE-删除	VARCHAR(20)	否	NULL	否
4	request_data	请求数据（JSON格式）	TEXT	否	NULL	是
5	error_message	失败原因	TEXT	否	NULL	是
6	retry_count	已重试次数	INTEGER	否	0	否
7	max_retry_count	最大重试次数	INTEGER	否	5	否
8	status	状态：PENDING-待重试 RETRYING-重试中 SUCCESS-成功 FAILED-最终失败	VARCHAR(20)	否	'PENDING'	否
9	next_retry_time	下次重试时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
10	CREATED_BY		VARCHAR(50)	否	NULL	是
11	CREATED_TIME		DATETIME(,6)	否	NULL	是
12	UPDATED_BY		VARCHAR(50)	否	NULL	是
13	UPDATED_TIME		DATETIME(,6)	否	NULL	是

14	VERSION		BIGINT	否	'1'	是

2.3.2.38 表：receiver_image

说明:接收机实景图

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	receiver_id	接收机ID	BIGINT	否	NULL	否
8	file_name	文件名	VARCHAR(100)	否	NULL	否
9	image_url	图片地址	TEXT	否	NULL	否
10	is_deleted	是否删除 0否1是	BIT	否	0	是
11	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.39 表：receiver_version_upgrade

说明:版本升级

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	manufacturer	生产厂商	VARCHAR(100)	否	NULL	是
8	device_model	设备型号	VARCHAR(50)	否	NULL	是
9	description	描述	VARCHAR(400)	否	NULL	是
10	firmware_version	固件版本号	VARCHAR(30)	否	NULL	是
11	file_name	固件文件名	VARCHAR(100)	否	NULL	否
12	file_url	固件文件地址	TEXT	否	NULL	否
13	is_deleted	是否删除 0否1是	BIT	否	0	是
14	data_code	数据来源标识(用于数据级联)	VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.40 表：receiver_version_upgrade_record

说明:接收机版本升级记录

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	device_id	设备ID	VARCHAR(20)	否	NULL	否
8	sector_id	所属扇区主键	BIGINT	否	NULL	否
9	receiver_version_upgrade_id	版本升级任务ID	BIGINT	否	NULL	否
10	current_firmware_version	当前固件版本号	VARCHAR(30)	否	NULL	是
11	firmware_version	升级的版本号	VARCHAR(30)	否	NULL	是
12	result	升级结果 1-成功 2-失败，3-待升级	INTEGER	否	NULL	是
13	error_message	错误信息	TEXT	否	NULL	是
14	finish_time	完成时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
15	is_deleted	是否删除 0否1是	BIT	否	0	是
16	data_code	数据来源标识(用于数据级联)	VARCHAR(50)	否	NULL	是

2.3.2.41 表：seat

说明:坐席

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	SEAT_NAME	坐席名称	VARCHAR(50)	否	NULL	否
3	SEAT_CODE	坐席编码	VARCHAR(100)	否	NULL	否
4	PERMISSION	权限标识	VARCHAR(50)	否	NULL	否
5	MONITOR_TYPE	监控权限	VARCHAR(50)	否	NULL	否
6	IP	登录IP	VARCHAR(150)	否	NULL	是
7	SEAT_TYPE	坐席类别	VARCHAR(100)	否	NULL	是
8	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
9	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	否
10	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
11	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
12	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
13	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
14	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否

2.3.2.42 表：seat_alert_config

说明:坐席告警配置表

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	seat_id	坐席ID	BIGINT	否	NULL	否
3	seat_code	坐席编码	VARCHAR(100)	否	NULL	是
4	alert_type	告警类型	VARCHAR(64)	否	NULL	否
5	enabled	是否启用：0-关闭 1-启用	TINYINT	否	1	否
6	muted	是否静音：0-否 1-是	TINYINT	否	0	否
7	CREATED_BY		VARCHAR(50)	否	NULL	是
8	CREATED_TIME		DATETIME(,6)	否	NULL	是
9	UPDATED_BY		VARCHAR(50)	否	NULL	是
10	UPDATED_TIME		DATETIME(,6)	否	NULL	是
11	data_code		VARCHAR(50)	否	NULL	是
12	VERSION		BIGINT	否	'1'	是

2.3.2.43 表：seat_sector

说明:坐席-扇区

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	SEAT_ID	坐席ID	BIGINT	否	NULL	否
3	SECTOR_ID	扇区ID	BIGINT	否	NULL	否
4	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
5	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
6	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
7	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
8	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
9	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
10	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	是

2.3.2.44 表：seat_user

说明:坐席用户关系

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	SEAT_ID	坐席ID	BIGINT	否	NULL	否
3	USER_ID	用户userId	VARCHAR(50)	否	NULL	是

4	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
5	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
6	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
7	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(64)	否	NULL	是
8	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
9	VERSION	版本号（乐观锁）	BIGINT	否	1	否
10	IS_DELETED	是否删除(0 否，1 是)	BIT	否	0	是

2.3.2.45 表：sector

说明:扇区

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	code	扇区编号	VARCHAR(100)	否	NULL	是

8	name	扇区名称	VARCHAR(100)	否	NULL	是
9	act_unit	所属空管单位	VARCHAR(100)	否	NULL	是
10	sector_type	扇区类型	VARCHAR(100)	否	NULL	是
11	min_altitude	最低高度（米）	VARCHAR(100)	否	NULL	是
12	max_altitude	最高高度（米）	VARCHAR(100)	否	NULL	是
13	max_simultaneous_sorties	最大同时容纳架次	VARCHAR(100)	否	NULL	是
14	min_separation_horizontal	最小水平间隔标准（米）	VARCHAR(100)	否	NULL	是
15	min_separation_vertical	最小垂直间隔标准（米）	VARCHAR(100)	否	NULL	是
16	status	启用状态：启用 / 停用 / 临时关闭	VARCHAR(100)	否	NULL	是
17	start_time	运行开始时间	TIME(,0)	否	NULL	是
18	end_time	运行结束时间	TIME(,0)	否	NULL	是
19	creator_name	创建者姓名	VARCHAR(100)	否	NULL	是
20	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
21	IS_DELETED	是否删除：0-未删除，1-已删除	TINYINT	否	0	是
22	DATA_SOURCE	数据来源	VARCHAR(20)	否	NULL	是
23	DIRECTION	进出方向	VARCHAR(20)	否	NULL	是
24	POLYGON	水平边界	TEXT	否	NULL	是
25	shape	形状	INTEGER	否	NULL	是

26	shape_circle	圆形绘图	VARCHAR(100)	否	NULL	是
27	shape_line_buffer	线缓冲区绘图	VARCHAR(100)	否	NULL	是

2.3.2.46 表：SYNC_RETRY_RECORD

说明:同步重试记录表

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID	主键ID	BIGINT	是	NULL	否
2	MODULE_TYPE	模块类别：1-计划，2-任务	INTEGER	否	NULL	否
3	BUSINESS_ID	业务ID	BIGINT	否	NULL	否
4	SYNC_TYPE	同步类型：1-预激活，2-取消，3-推延，4-批量推延，5-放飞申请，6-无人机降落	INTEGER	否	NULL	否
5	SYNC_STATUS	同步状态：-1-失败，0-未同步，1-已同步	INTEGER	否	NULL	否
6	SYNC_TIME	同步时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
7	SYNC_COUNT	同步次数	INTEGER	否	0	否
8	OPERATE_TYPE	操作类型：ADD，UPDATE，DELETE	VARCHAR(20)	否	NULL	是
9	UAV_ID	无人机ID	VARCHAR(128)	否	NULL	是
10	FAILURE_REASON	失败原因	VARCHAR(500)	否	NULL	是
11	IS_DELETED	是否删除	TINYINT	否	0	否

12	DATA_CODE	数据编码	VARCHAR(50)	否	NULL	是
13	CREATED_BY		VARCHAR(64)	否	NULL	是
14	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	CURRENT_TIMESTAMP	否
15	UPDATED_BY		VARCHAR(64)	否	NULL	是
16	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	CURRENT_TIMESTAMP	否
17	VERSION	版本号	BIGINT	否	1	否

2.3.2.47 表：uav_alert_parameter

说明:告警参数配置

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	CREATED_BY	创建人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
3	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
4	UPDATED_BY	更新人	VARCHAR(255)	否	NULL	是
5	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
6	VERSION	版本	BIGINT	否	'1'	是
7	DATA_CODE		VARCHAR(50)	否	NULL	是
8	json_value	参数配置	TEXT	否	NULL	是

2.3.2.48 表：uav_info

说明:无人机信息

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	ID		BIGINT	是	NULL	否
2	NAME	无人机名称	NVARCHAR(64)	否	NULL	是
3	IDENTIFY_CODE	无人机识别码(呼号/注册号)	NVARCHAR(64)	否	NULL	是
4	UAV_MODEL	型号	NVARCHAR(20)	否	NULL	是
5	MANUFACTURER	生产厂商	NVARCHAR(20)	否	NULL	是
6	CATEGORY	无人机类别	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
7	REGISTRATION_CODE	实名登记号-民航局登记码，若不报送登记号，则应报送默认值"UAS-DEFAULT"	NVARCHAR(64)	否	NULL	是
8	SPEED	巡航速度m/s	NVARCHAR(20)	否	NULL	是
9	TYPICAL_CLIMB_SPEED	典型爬升率m/s	DOUBLE(53)	否	NULL	是
10	MAX_CLIMB_SPEED	最大爬升率m/s	DOUBLE(53)	否	NULL	是
11	TYPICAL_DECLINE_SPEED	典型下降率m/s	DOUBLE(53)	否	NULL	是
12	MAX_DECLINE_SPEED	最大下降率m/s	DOUBLE(53)	否	NULL	是
13	TYPICAL_TURN_SPEED	典型转弯率°/s	DOUBLE(53)	否	NULL	是

14	MAX_TURN_SPEED	最大转弯率°/s	DOUBLE(53)	否	NULL	是
15	WIND_RESISTANCE_LEVEL	抗风等级	NVARCHAR(10)	否	NULL	是
16	ENV_CONSTRAINT	环境限制	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
17	MAX_ENDURANCE	最大续航时间单位分钟	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
18	TAKEOFF_CONDITIONS	起飞要求	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
19	LAND_CONDITIONS	着陆要求	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
20	MAX_PAYLOAD	载重限制kg	DOUBLE(53)	否	NULL	是
21	EMPTY_WEIGHT	空机重量kg	DOUBLE(53)	否	NULL	是
22	MAX_TAKEOFF_WEIGHT	最大起飞重量kg	DOUBLE(53)	否	NULL	是
23	MAX_NOISE	最大噪音	DOUBLE(53)	否	NULL	是
24	CONTROL_MODE	控制模式	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
25	IS_DELETED	是否删除 0否1是	BIT	否	NULL	是
26	DATA_CODE		NVARCHAR(50)	否	NULL	是
27	CREATED_BY	创建人	NVARCHAR(64)	否	NULL	是
28	CREATED_TIME	创建时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
29	UPDATED_BY	更新人	NVARCHAR(64)	否	NULL	是
30	UPDATED_TIME	更新时间	DATETIME(,6)	否	NULL	是
31	VERSION	版本号	BIGINT	否	1	是

32	uav_type	类型-微型/轻型/小型/中型/大型	NVARCHAR(20)	否	NULL	是
33	average_endurance	平均续航时间-单位分钟	INT	否	NULL	是
34	owner_type	拥有者类型-1:个人,2:单位,3:国家航空器,4:政府使用航空器,5:其他	NVARCHAR(10)	否	NULL	是
35	owner_name	个人姓名-拥有者类型为个人时必填	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
36	owner_id_card	个人证件号码-拥有者类型为个人时必填	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
37	owner_id_type	个人证件类型-0:身份证,1:港澳居民往来内地通行证,2:台湾居民往来大陆通行证,3:护照,4:外国人永久居留身份证,5:港澳居民居住证,6:台湾居民居住证,9:其他证件	NVARCHAR(10)	否	NULL	是
38	organization_name	单位名称-拥有者类型为国家、政府机关时必填	NVARCHAR(100)	否	NULL	是
39	organization_credit_code	所属单位统一社会信用代码-拥有者类型为单位时必填	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
40	airworthiness_status	适航许可状态-1：有许可,2：无许可	NVARCHAR(10)	否	NULL	是
41	airworthiness_license_no	试航许可证编号-中型、大型民用无人驾驶航空器必填	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
42	insurance_policy_no	保单号	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
43	insurance_company	保险公司	NVARCHAR(100)	否	NULL	是

44	insurance_type	险种-多选项，包括第三者责任险、机身险、组织责任险、其他	NVARCHAR(100)	否	NULL	是
45	insurance_amount	保额-保险公司承担的最高赔偿限额，单位：元	INT	否	NULL	是
46	insurance_expiry_date	保险信息-有效期截止日期	DATETIME(,6)	否	NULL	是
47	insurance_info	责任保险信息-整体保险概况，含投保主体、保险标的（无人机）、承保场景、免赔额、理赔范围等	TEXT	否	NULL	是
48	is_customized	已自定义标识-0:否,1:是	INT	否	NULL	是
49	insurance_start_date	保险信息-有效期起始日期	DATETIME(,6)	否	NULL	是
50	org_id	所有者信息的单位id	BIGINT	否	NULL	是
51	user_id	所有者信息的用户id	BIGINT	否	NULL	是
52	perception_avoidance_desc	感知与避让能力描述（描述航空器具备的主动感知及自动避让功能，最多40个字符）	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
53	navigation_desc	导航方式描述（填写航空器采用的主要导航技术，如GNSS、RTK、视觉融合等）	NVARCHAR(100)	否	NULL	是
54	autonomous_ability_desc	自主能力描述（描述航空器可实现的自主飞行等级，如自主起降、航线规划、失控返航等）	NVARCHAR(200)	否	NULL	是

55	uav_images	无人驾驶航空器图片（图片地址以英文逗号分割）	NVARCHAR(5000)	否	NULL	是

2.3.2.49 表：user_agreement

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称(字段注释)	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	id		BIGINT	是	NULL	否
2	user_id	用户ID	BIGINT	否	NULL	否
3	agreement_id	协议ID	BIGINT	否	NULL	否
4	agreed_time	同意时间	DATETIME(,6)	否	GETDATE()	是
5	ip_address	IP地址	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
6	data_code		NVARCHAR(50)	否	NULL	是
7	created_time		DATETIME(,6)	否	GETDATE()	是
8	updated_time		DATETIME(,6)	否	GETDATE()	是
9	created_by		NVARCHAR(100)	否	NULL	是
10	updated_by		NVARCHAR(100)	否	NULL	是
11	version		BIGINT	否	0	是
12	is_deleted		BIT	否	0	是

外键:

名称	字段	被引用的表	被引用的字段
CONS134219041	agreement_id	agreement	id
CONS134219040	user_id	users	id

2.3.2.50 表：users

说明:暂无说明

序号	字段名称	中文名称（字段注释）	字段类型	主键	默认值	允许为空
1	id		BIGINT	是	NULL	否
2	username	用户名-登录账号，自定义（自主注册）	NVARCHAR(100)	否	NULL	否
3	type	类别-空管用户/运营人	NVARCHAR(50)	否	NULL	否
4	name	姓名-用户真实姓名	NVARCHAR(20)	否	NULL	否
5	affiliated_unit	所属单位-运营单位或空管部门，关联运营人管理/系统预设空管部门组织架构；若是自然人则为"个人"	NVARCHAR(200)	否	NULL	是
6	affiliated_unit_code	所属单位代码	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
7	identify_type	证件类型	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
8	identify_number	证件号码	NVARCHAR(50)	否	NULL	是
9	phone	手机号-国内11 位手机号，脱敏显示为"138XXXX1234"	NVARCHAR(20)	否	NULL	是
10	email	邮箱-符合邮箱格式规范	NVARCHAR(100)	否	NULL	是

11	enabled_status	启用状态-启用/禁用	NVARCHAR(20)	否	NULL	是
12	locked_status	锁定状态-未锁/已锁	NVARCHAR(20)	否	NULL	是
13	mobile_bind_status	移动端绑定-未绑定/已绑定	NVARCHAR(20)	否	NULL	是
14	login_count	登录次数-系统自动记录	INTEGER	否	0	是
15	login_auth_type	登录认证方式（0密码，1指纹，2人脸）	NVARCHAR(20)	否	'0'	是
16	login_method	登录方式（0 WEB登录，1 移动端登录）	NVARCHAR(20)	否	'0'	是
17	max_online_count	允许账号在线数	INTEGER	否	1	是
18	description	描述信息	NVARCHAR(200)	否	NULL	是
19	register_time	注册时间-格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS	DATETIME(,6)	否	GETDATE()	是
20	last_login_time	上次登录时间-格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS	DATETIME(,6)	否	NULL	是
21	data_code		NVARCHAR(50)	否	NULL	是
22	created_time	创建时间	DATETIME(,6)	否	GETDATE()	是
23	updated_time	更新时间	DATETIME(,6)	否	GETDATE()	是
24	created_by		NVARCHAR(100)	否	NULL	是
25	updated_by		NVARCHAR(100)	否	NULL	是
26	version		BIGINT	否	0	是
27	is_deleted	是否删除(0 否，1 是)	BIT	否	0	是

28	rbac_user_id	RBAC用户ID	NVARCHAR(100)	否	NULL	是
29	role_name	角色名称，多个值用英文逗号分隔	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
30	role_code	角色代码，多个值用英文逗号分隔	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
31	seat_name	坐席名称，多个值用英文逗号分隔	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
32	seat_code	坐席编号，多个值用英文逗号分隔	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
33	role_id	角色ID，多个值用英文逗号分隔	NVARCHAR(255)	否	NULL	是
34	org_id	运营单位id	BIGINT	否	NULL	是
35	rbac_dept_id	rbac部门id	NVARCHAR(100)	否	NULL	是
36	user_code	用户代码	NVARCHAR(100)	否	NULL	是
37	seat_id	坐席id	BIGINT	否	NULL	是
38	reset_password_flag	是否重置密码标识（0否 1是）	NVARCHAR2(10)	否	'0'	是