

福特用户连接 JMC 网络操作手册

所有福特用户只要使用 Ford 系统并使用 JMC 的域账号进行验证即可连接有线及 JMC-Wireless 无线,访问 JMC 的网络资源,权限与普通 JMC 用户一样。

接入条件:

- JMC 域账号:
- Ford 域操作系统:
- 安装 NAC 准入客户端(使用前报 Ford 系统管理员安装);

一、有线接入

1.1 老厂区有线接入

- 1. 电脑接入网线,电脑获得一个临时地址;
- 2. 弹出 NAC 验证窗口,输入申请到 JMC 域账号密码, server 选择 Ford, 然后点击 Login。



3. NAC 会提示等待,并进行系统的合规性检查;





4. 检查通过后会重新获取正式的 IP 地址, 然后点击 OK, 即可正常使用网络。





如不满足要求,会弹出提示,点击显示详细信息,会告知不合要求项,需进行合规性修复后才可接入。







1.2 小兰区域有线接入

1. 打开网络连接属性



2. 选择修改属性






3. 修改 802.1x 的设置




● 点击 PEAP 的 setting ,去掉服务器证书的勾选,选择 EAP 的 configre ,去掉自动用域账户登陆的方式,然后点击 OK 保存配置。






在802.1x设置里选择 Additional setting,然后勾选认证方式,选择用户认证方式,然后点击 OK 保存配置。






4. 将电脑连接网线,弹出验证窗口,输入 JMC 域账户密码,登陆,弹出的警告窗口选择 YES。





5. 开始进行合规性检查,符合要求则通过,即可正常使用网络。不符合要求则无 法使用请联系系统管理员进行合规性修复。





注: 如果网卡属性选项里没有 802.1x 的标签,请在服务选项卡里打开 WiredAutoConfig 服务,设置为自动,截图如下:








二、无线接入(老厂区和小兰无线接入方式相同)


1、首先,如下图,右键点击桌面右下角的无线图标,选择"Open Network and Sharing Center"



2、 在出现的窗口中,选择"Manage wireless network"




3、选择 Add




4、 在弹出的如下窗口中,选第一项"Manually create a network profile"





5、按照图示的设定,注意大小写




6、 然后点 Next ,下一步,点"Change connection settings"




7、 出现如下界面,点"Settings"





8、 把 "Validate sever certificate"这个勾选去掉,然后点开下面的 "Configure..."



9、出现如下的窗口,把这个勾选去掉,然后点 OK.






10、 然后窗口全部点 OK, 把窗口关闭。再在右下角的网络图标, 选中 JMC-Wireless, 双击连接



11、 会弹出帐号验证的窗口,输入 JMC 的帐号密码。



12、 如果帐号密码正确,就是提示 JMC-Wireless 已经连接。



13、连接成功后会弹出 NAC 客户端,进行安全检查。 如果合规,会显示如下窗口,点击 OK 后即可使用网络。





如果不合规会提示不合规,点击显示详细信息,并弹出如下窗口



不满足条件拒绝接入,请联系系统管理员进行系统合规性修复。