WEP-App mit Konten

Anleitung für Wertermittler und den Bezirksverband Pankow – Ablauf Bau → Grün → BV

Stand Oktober 2026 · v2 · Alle Namen und Daten in den Bildern sind erfunden.

Nur Testdaten: Bis der Vertrag mit dem BV steht, bitte **nur erfundene Testdaten** eingeben – keine echten Namen, Anschriften oder Protokolle.

Inhalt

1. Überblick: wer macht was
2. Anmelden und Freigabe
3. Für Admins: Konten und Rollen
4. Bau: anlegen und an Grün abgeben
5. Grün: eigenes WEP, Zusammenführen, Abgabe an den BV
6. BV: prüfen, Rückfrage, geprüft
7. Eine Rückfrage beantworten
8. Benachrichtigungen
9. Ohne Netz und auf mehreren Geräten
10. Häufige Fragen

1 Überblick: wer macht was

Jedes WEP geht seinen festen Weg. In der Regel sind zwei Personen beteiligt: ein Bau- und ein Grün-Wertermittler. Grün kann – wie bisher – auch selbst ein WEP anlegen und es später mit dem WEP von Bau zusammenführen.

1. Bau in Arbeit
Der Bau-Wertermittler legt das WEP an und erfasst Formalien, Baulichkeiten, Mängel, Abwasser und Skizze Bau.

2. An Grün
Er wählt den Grün-Wertermittler aus einer Liste und gibt ab. Danach kann er nur noch lesen.

3. Grün in Arbeit
Der Grün-Wertermittler erfasst Außenanlagen, Aufwuchs, Beseitigung, Skizze und Fotos – nur den Grün-Teil. Hat er schon ein eigenes WEP, führt er es mit dem Bau-WEP zusammen.

4. Beim BV
Grün gibt an den BV ab. Jetzt ist das WEP für beide gesperrt.

5. Geprüft
Der BV prüft, druckt und markiert es als geprüft – oder stellt eine Rückfrage.

Gesperrt wird nur über diesen Ablauf. Preise und Hinweise funktionieren wie gewohnt: Die App schlägt Werte nach der Richtlinie vor, Sie können jeden Wert überschreiben, Regelverstöße erscheinen als Hinweis.

> **Rollen:** Ein Wertermittler-Konto ist entweder **Bau** oder **Grün**. Dazu gibt es die Rollen **BV** (Geschäftsstelle) und **Admin** (vergibt die Rollen). Die Rolle sehen Sie im Profil.


2 Anmelden und Freigabe

Einmal anmelden – danach startet die App direkt, auch ohne Netz.

Mit Google oder Microsoft anmelden

1. App öffnen und **Mit Google anmelden** oder **Mit Microsoft anmelden** wählen. Ein privates oder ein dienstliches Konto geht beides.
2. Beim ersten Mal entsteht Ihr Konto. Es **wartet auf Freigabe** durch einen Admin.
3. Sobald Sie freigegeben sind und eine Rolle haben, tippen Sie auf **Erneut prüfen**.


> **Ohne Netz:** Für die erste Anmeldung auf einem Gerät braucht es Netz. Danach startet die App auch ohne Netz mit Ihrem Konto.



Anmelden

Wartet auf Freigabe

Diese Seite sehen Sie, bis ein Admin Ihr Konto freigegeben hat. Melden Sie sich beim Admin, wenn es länger dauert.



Wartet auf Freigabe

In der Android- oder Windows-App

1. Die Apps brauchen dafür die neue Version (Android-App ab 0.2.0, Windows-App ab 0.1.4). Ist sie noch alt, steht oben ein Hinweis mit dem Link zur neuen Version; die App arbeitet bis dahin wie bisher.
2. **Mit Google anmelden** oder **Mit Microsoft anmelden** öffnet den Browser des Geräts (nicht die App selbst). Dort melden Sie sich wie gewohnt an.
3. Danach springt der Browser zurück in die App (Windows: „Anmeldung abgeschlossen“ – das Browserfenster können Sie schließen). Die App startet mit Ihrem Konto.


> **WEPs aus der Zeit vor dem Server** bleiben auf dem Gerät, werden aber nicht automatisch übernommen. Die App zeigt dazu einen Hinweis: **Als Sicherung speichern**, dann unter *Profil → Sicherung → Sicherung einspielen* die Datei wählen. Beim nächsten Abgleich kommen die WEPs auf den Server. (Bis zum Vertrag mit dem BV nur mit Testdaten.)

3 Für Admins: Konten und Rollen

Unter *Profil → Konten verwalten* stehen alle Konten, wartende zuerst.

- **Freigeben**, **Sperren** (beendet sofort alle Sitzungen), **Löschen**.
- **Wertermittler:** keiner, Bau oder Grün – nie beides.
- **BV** und **Admin** kommen bei Bedarf dazu.
- Ihr eigenes Konto können Sie nicht sperren oder löschen und sich nicht die Admin-Rolle nehmen.

Jede Änderung steht im Zugriffsprotokoll des Servers.



Konten verwalten

4 Bau: anlegen und an Grün abgeben

WEP anlegen und erfassen

1. Neues WEP und die Vorgangs-Nr. vom BV eingeben (nur Bau-Wertermittler legen WEPs an).
2. Formalien, Baulichkeiten, Mängel, Abwasser und Skizze Bau erfassen – wie gewohnt.
3. Die Liste zeigt bei jedem WEP den **Zustand**, z. B. „Bau in Arbeit“. Die Zeile oben zeigt, ob alles beim Server ist.




Liste mit Zustand

An Grün abgeben

1. Im WEP den Reiter Abgabe öffnen.
2. Den **Grün-Wertermittler** aus der Liste wählen.
3. An Grün abgeben und bestätigen.

Die App gleicht vorher ab: Abgegeben wird nur, was beim Server angekommen ist. Ohne Netz geht die Abgabe nicht – Ihre Änderungen bleiben auf dem Gerät, bis wieder Netz da ist.

Ihre **Unterschrift** aus dem Profil kommt dabei für den Bau-Teil ins WEP. Danach können Sie das WEP nur noch lesen (Reiter „Übersicht“).



Abgabe an Grün

5 Grün: eigenes WEP, Zusammenführen, Abgabe an den BV

Eigenes WEP anlegen (wie bisher)

Mit **Neues WEP** legen Sie ein eigenes WEP an – zum Beispiel, wenn Sie vor dem Bau-Wertermittler auf der Parzelle sind. Sie erfassen dort Formalien, Außenanlagen, Aufwuchs, Beseitigung, Fotos und die Grün-Skizze. Den Bau-Teil gibt es in Ihrem WEP nicht.

Der Bau-Wertermittler sieht Ihr eigenes WEP nicht.

Das WEP kommt bei Ihnen an

Auf der Startseite erscheint es unter **Neu für dich**. Antippen öffnet das WEP; die App holt es dafür vom Server.




Neu für dich

Mit Ihrem eigenen WEP zusammenführen – oder ohne

Haben Sie eigene offene WEPs, fragt die App beim abgegebenen Bau-WEP: **Mit meinem WEP zusammenführen** oder **Ohne eigenes WEP weiterarbeiten**. Passende WEPs (gleiche Vorgangs-Nr., sonst gleiche Anlage und Parzelle) stehen oben; Sie können aber jedes Ihrer offenen WEPs wählen.

Ohne eigenes WEP erfassen Sie den Grün-Teil direkt im Bau-WEP.



Annehmen

Vorschau: was übernommen wird


Vor dem Zusammenführen zeigt die App, was aus Ihrem WEP kommt: Positionen, Grün-Skizze, Fotos und Ihre Unterschrift. Der Bau-Teil bleibt, wie der Bau-Wertermittler ihn erfasst hat.

Stammdaten (Vorgangs-Nr., Anlage, Parzelle, Pächter ...): Es gilt das Bau-WEP. Wo sich die Werte unterscheiden oder im Bau-WEP etwas fehlt, kreuzen Sie an, ob Ihr Wert übernommen wird.

Die **Parzelle** (Form) kommt vom Bau-WEP. Hat das Bau-WEP keine, wird Ihre übernommen – stimmen Sie sie dann mit dem Bau-Wertermittler ab.

Ihre Grün-Elemente kommen auf die Bau-Skizze. Haben Sie ohne Bau-Grundlage gezeichnet, prüfen Sie danach die Lage zur Laube.

Danach gibt es **ein** WEP – das Bau-WEP. Ihr eigenes WEP verschwindet aus der Liste. Rückgängig machen geht im Reiter Abgabe, solange Sie nicht an den BV abgegeben haben. Zusammenführen geht auch ohne Netz; der Server übernimmt es beim nächsten Abgleich.



Zusammenführen

Nur den Grün-Teil bearbeiten

Sie sehen die Reiter Außenanlagen, Aufwuchs, Beseitigung Grün, Fotos und Skizze Grün. Den Bau-Teil sehen Sie im Reiter **Übersicht** – nur lesend.

Die Formalien legt der Bau-Wertermittler fest. Steht dort etwas Falsches, sagen Sie ihm Bescheid.

Der Preisvorschlag ist Höchstwert × Zustand (sehr gut 100 %, gut 75 %, mittel 50 %, schlecht = 1 €). Bei Außenanlagen berücksichtigen Sie Alter und Abnutzung über den Zustand – mindestens 3 % je Jahr (BewRL S. 12); ein Alter wird nicht erfasst.



Grün-Teil

Bäume: Vorschlag aus dem Maß


- **Obstbäume (Aufwuchs):** In der Suche wählen Sie nur die Baumform (z. B. „Apfel, Halbstamm“). Im Formular tragen Sie das **Alter in Jahren** ein – die App wählt die Altersstufe der Richtlinie (S. 16) und zeigt sofort den Vorschlag.
- **Baum fällen (Beseitigung Grün):** Vorlage „Baum fällen“ wählen, Baumart und **Stammumfang in 1,30 m Höhe** eintragen – oder auf Durchmesser umschalten, die App rechnet den Umfang (π × Durchmesser) und zeigt beide Werte. Der Einzelpreis ist der Satz der passenden Stufe (S. 20–21, bis 30 cm 75 € … über 140 cm 1.250 €). Das Maß steht im Protokoll, z. B. „Birke fällen inkl. Wurzelstock, StU 85 cm“.
- **Geschützte Bäume** stehen immer mit 1,00 € je Stück im Protokoll.
- Fehlt das Maß, gibt es keinen Vorschlag und den Hinweis **„Maß fehlt“**. Speichern geht trotzdem, vor der Abgabe erinnert die App daran. Einen eigenen Preis können Sie immer eintragen.

An den BV abgeben

Im Reiter **Abgabe** auf **An den BV abgeben** und bestätigen. Ihre Unterschrift kommt für den Grün-Teil ins WEP. Danach ist das WEP für Bau und Grün gesperrt.

Unten steht der **Verlauf**: wer wann was getan hat.


Eigenes WEP ohne Bau (reine Grün-Wertermittlung): Sie können es direkt an den BV abgeben. Die App fragt nach: „Kein Bau-Teil – bewusst ohne Bau abgeben?“



Abgabe an den BV


6 BV: prüfen, Rückfrage, geprüft

Die Kontrollseite liegt unter */bv* (z. B. *main.wep-pankow.pages.dev/bv*) und ist für Konten mit der Rolle BV.



Abgegebene WEPs

- Die Tabelle zeigt alle abgegebenen WEPs mit Vorgangs-Nr., Anlage, Parzelle, Unterpächter, Wertermittlern, Datum, Gesamtbetrag und Zustand. Entwürfe der Wertermittler sehen Sie nicht.
- Filtern nach *Zu prüfen*, *Rückfrage*, *Geprüft*; **Neu laden** holt den neuesten Stand.




Prüfen und Rückfrage

- PDF übersichtlich, PDF wie Vorlage und Drucken – mit den Unterschriften der Wertermittler.
- **Rückfrage:** an Bau, Grün oder beide wählen, in der Notiz schreiben, was geklärt werden soll, und Rückfrage senden. Bei „beide“ bearbeitet zuerst Bau, dann Grün.
- Geprüft sperrt das WEP dauerhaft. Wieder öffnen geht nur mit Begründung; sie steht im Verlauf.

7 Eine Rückfrage beantworten


1. Die Rückfrage erscheint unter **Neu für dich** und im WEP (Zustand „Rückfrage“) mit der Notiz des BV.
2. Nur wer gefragt ist, kann wieder bearbeiten – jeder seinen Teil.
3. Danach wieder abgeben: Bau gibt an Grün weiter, wenn beide gefragt sind; sonst geht es direkt an den BV.



Rückfrage

8 Benachrichtigungen

- **In der App:** „Neu für dich“ auf der Startseite – abgegebene WEPs, Rückfragen, geprüfte WEPs.
- **Per E-Mail:** eine kurze Nachricht mit Vorgangs-Nr., Anlage, Parzelle und einem Link in die App. Namen von Pächtern und Beträge stehen nie in der Mail.
- Die E-Mails schalten Sie unter *Profil → Konto → Benachrichtigungen per E-Mail* ab. In der App sehen Sie die Benachrichtigungen trotzdem.



Profil: Konto

9 Ohne Netz und auf mehreren Geräten

- Sie arbeiten immer auf dem Gerät. Jede Änderung ist sofort gespeichert – auch ohne Netz.
- Mit Netz gleicht die App mit dem Server ab: beim Öffnen, wenn das Netz zurückkommt, und jede Minute. Die Zeile oben zeigt, wie viele Änderungen noch warten.
- Fotos gehen auf den Server, sobald das WEP dort ist („nur WLAN“ im Profil gilt auch hier).
- Auf zwei Geräten gleichzeitig geändert? Die neuere Fassung gilt, die andere bleibt sichtbar, bis Sie entschieden haben – wie bisher.
- Melden Sie sich auf einem Gerät mit einem anderen Konto an, setzt die App Name und Unterschrift im Profil zurück.
- Unter *Profil → Konto → Angemeldete Geräte* sehen Sie, wo Sie angemeldet sind (Browser, Android-App, Windows-App). Ein verlorenes Handy melden Sie dort mit **Abmelden** ab. Admins können ein Konto unter *Konten verwalten* überall abmelden.

10 Häufige Fragen

Ich sehe kein „Neues WEP“.
Neue WEPs legen die Wertermittler Bau und Grün an. Hat Ihr Konto noch keine dieser Rollen, fragen Sie den Admin.

Ich habe aus Versehen zusammengeführt.

Im Reiter „Abgabe“ auf „Zusammenführen rückgängig machen“ – solange das WEP nicht beim BV ist. Was Sie seither am Grün-Teil geändert haben, geht dabei verloren.

Ich habe nach der Abgabe noch etwas vergessen.

Bitten Sie den BV um eine Rückfrage an Ihren Teil. Dann können Sie wieder bearbeiten.

Die Abgabe klappt nicht: „noch nicht beim Server“.

Warten Sie, bis Netz da ist, und tippen Sie auf „Abgleichen“. Abgegeben wird erst, wenn Ihr Stand beim Server ist.

Wo sind meine Daten?

Auf Ihrem Gerät und auf dem Server des Projekts (Cloudflare, Speicherort EU). Bis der Vertrag mit dem BV steht, bitte nur Testdaten.