## 注释

#### 单行注释

```
public class Test1{
    public static void main(String [] args){
        // 单行注释
        // 以下代码用于打印输出两句话
        // 我们可以使用println() 这个方法实现打印完之后换行 ln 为line的缩写
        // print()方法是没有换行效果的
        System.out.println("hello world 世界你好1"); // 在这里做解释说明
        System.out.print("hello world 世界你好2");
    }
}
```

```
多行注释
```

连续两次回车将跳出绿色背景编辑框

ctrl + 回车将空一行

```
public class Test2{
   public static void main(String [] args){
       /*
           多行注释
           吟诗一首
           床前明月光
       */
       /*
           以下四条语句用于打印四次 hello world
       */
       System.out.println("hello world1");
       System.out.println("hello world2");
       System.out.println("hello world3");
       System.out.println("hello world4");
   }
}
```

```
文档注释 通常用来说明 某个类 或者 某个方法的作用
doc -- document 文档
命令: javadoc -d . 文件名.java
```

```
/**
* 此类用于讲解文档注释
* 文档注释通常用来说明 某个类 或者 某个方法的作用
* API Application Programming Interface 应用程序接口 (帮助文档-使用说明书)
*/
public class Test3{
   /**
   * main方法为程序的入口 有固定的格式 不能写错
    * 否则将无法执行
   */
   public static void main(String [] args){
      // 单行注释
      /*
         多行注释
      */
      System.out.println("hello world 文档注释");
```

# 变量和数据类型

### 1. 变量的概念

生活中我们通常需要记录数据,程序中也是如此,生活中通过各种方式途径来记录数据,程序中使用变量记录数据。

生活中的数据有不同的数据类型,程序中也是如此。

### 2. 变量的定义方式

```
先声明, 再赋值: 【常用】数据类型 变量名; 变量名 = 值;
声明并赋值: 【常用】数据类型 变量名 = 值;
多个同类型变量的声明与赋值: 【了解】数据类型 变量1, 变量2, 变量3 = 值3, 变量4, 变量5 = 值5;
```

```
public class TestVariableDefine{
   public static void main(String [] args){
        // 变量的定义方式

        // 方式1 先声明 再赋值
        int a;
        a = 200;
        a = 300;
```

### 3.数据类型

#### 3.1 整数类型

long

8字节

给long类型赋值需要根据情况是否必须在值的末尾追加L 大小写都可以推荐大写因为小写阅读性差如果取值范围在int以内则L可加可不加如果取值范围超出int则必须在值的末尾追加L否则编译报错

类型	字节	取值范围 (二进制)	取值范围 (十进制)
byte	1字节	-2^7 ~ 2^7-1	-128 ~ 127
short	2字节	-2^15 ~ 2^15-1	-32768 ~ 32767
int	4字节	-2^31 ~ 2^31-1	-2147483648 ~2147483647
1	0 <del>0</del>	0400 0400 4	-9223372036854775808

```
public class TestDataTypeInteger{
   public static void main(String [] args){
      // 整数类型 整数默认的类型为int类型
      // byte 1个字节 取值范围 -128 ~ 127
      byte b1 = 20;
      byte b2 = 120;
```

~9223372036854775807

-2^63 ~ 2^63-1

```
byte b3 = -110;
System.out.println("b1的取值为: " + b1);
System.out.println("b2的取值为: " + b2);
System.out.println("b3的取值为: " + b3);
// byte b4 = -129;
// System.out.println("b4的取值为: " + b4);
System.out.println("-----");
// short 类型 短整型 2个字节 取值范围 -32768 ~ 32767
short s1 = 2356;
short s2 = -8855;
short s3 = 18956;
System.out.println("s1的取值为: " +s1);
System.out.println("s2的取值为: " +s2);
System.out.println("s3的取值为: " +s3);
// short s4 = 32768;
// System.out.println("s4的取值为: " +s4);
System.out.println("-----");
// int 类型 4个字节 取值范围 -2147483648 ~ 2147483647
int i1 = 89457845;
int i2 = -12457412;
int i3 = 100;
System.out.println("i1的取值为: " + i1);
System.out.println("i2的取值为: " + i2);
System.out.println("i3的取值为: " + i3);
System.out.println("int最大的取值为: " + Integer.MAX_VALUE);
System.out.println("int最小的取值为: " + Integer.MIN_VALUE);
// int i4 = 2147483648;
// System.out.println("i4的取值为: " + i4);
// long 类型8个字节 取值范围 -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807
System.out.println("long类型最大的取值为: " + Long.MAX_VALUE);
System.out.println("long类型最小的取值为: " + Long.MIN_VALUE);
// 给long类型赋值 需要根据情况是否必须在值的末尾追加L
// 大小写都可以 推荐大写 因为小写阅读性差
```

```
// 如果取值范围在int以内 则L 可加 可不加
// 如果取值范围超出int 则必须在值的未尾追加L 否则编译报错

long l1 = 256L;
long l2 = 8857845;
long l3 = -894551245;

System.out.println("11的取值为: " + 11);
System.out.println("12的取值为: " + 12);
System.out.println("13的取值为: " + 13);

long l4 = 21474836481;
System.out.println("14的取值为: " + 14);
```

### 3.2 浮点数类型

float和double都属于近似值 无法保存精确值

给double类型赋值 如果取值范围超出了float 则必须在值的末尾追加 D

类型	字节	负数取值范围	正数取值范围
float	4字节	-3.4E+38 ~ -1.4E-45	1.4E-45 ~ 3.4E+38
double	8字节	-1.7E+308 ~ -4.9E-324	4.9E-324 ~ 1.7E+308

#### 3.3 字符类型

字符赋值: char c1 = 'A'; (通过''描述为字符赋值)

整数赋值: char c2 = 65; (通过十进制数65在字符集中对应的字符赋值)

进制赋值: char c3 = '\u0041'; (通过十六进制数41在字符集中所对应的字符赋值)

类型	字节	取值范围 (无符号数)	字符编码
char	2字节	0 ~ 65535	Unicode字符集(万国码)

```
public class TestChar{
    public static void main(String [] args){
        // char类型 取值范围 无符号数 0 ~ 65535
        // 三种赋值方式
        // 方式1 直接使用英文单引号包括任意一个内容

        char ch1 = 'a';
        char ch2 = '中';
        char ch3 = '2';
        char ch4 = '-';

        System.out.println("ch1中保存的内容为:" + ch1);
        System.out.println("ch2中保存的内容为:" + ch2);
        System.out.println("ch3中保存的内容为:" + ch3);
        System.out.println("ch4中保存的内容为:" + ch4);

        // char ch5 = '28';
        // System.out.println("ch5中保存的内容为:" + ch5);
```

```
// 方式2 直接赋值在0~65535之内的整数
// ASCII 美国标准信息交换码 是一张编码表
// 记录了 大小写英文字母 以及一些标点符号 指令等等 一共128个
char ch5 = 65; // A
System.out.println("ch5中保存的内容为:" + ch5);
char ch6 = 66; // B
System.out.println("ch6中保存的内容为:" + ch6);
char ch7 = 67; // C
System.out.println("ch7中保存的内容为:" + ch7);
// Unicode编码表 万国码 记录了世界上大多数国家的语言 是一个十六进制的编码表
// 中文的取值范围是 \u4e00 ~ \u9fa5
char ch8 = 20013;
System.out.println("ch8中的内容为: " + ch8);
char ch9 = 20320;
System.out.println("ch9中的内容为: " + ch9);
char ch10 = 19990;
System.out.println("ch10中的内容为: " + ch10);
char ch11 = 0X4e16; // 以0X开头 表示是十六进制整数数值
System.out.println("ch11中的内容为: " + ch11);
// 方式3 使用英文的单引号包括 以杠u开头的十六进制的 Unicode编码
char c1 = ' \u4e00';
System.out.println(c1);
char c2 = '\u4e01';
{\tt System.out.println(c2);}
char c3 = ' \u9fa5';
System.out.println(c3);
```

#### 3.4 布尔类型

类型	字节	取值范围	描述
boolean	1字节	true / false	仅可描述"真"或者"假"

```
public class TestBoolean{
    public static void main(String [] args){
        // 布尔类型 取值 为 true 或者 false 仅可以描述真 或者 假

        boolean bl1 = true;
        boolean bl2 = false;
        int a = 10;
        int b = 20;
        boolean bl3 = a > b;

        System.out.println(bl1);
        System.out.println(bl2);
        System.out.println(bl3);

}

}
```

## 4. 转义字符

转义字符可以用于保存一些特殊的符号 或者实现一些特定的效果

转义字符	描述
\n	换行符
\t	缩进 (制表位)
\\	反斜线
\'	单引号
\"	双引号

```
public class TestConvertChar{
   public static void main(String [] args){
        // 转义字符
        char ch1 = '\'';
        System.out.println(ch1);
```

```
// \n 表示换行
System.out.println("a\nb\nc\nedfg\n g\nh\nello world");

// \t 制表位 可以保证在大多数情况上下行文本对齐

System.out.println("春\t风\t得\t意\t马\t蹄\t疾");
System.out.println("一\t日\t看\t尽\t长\t安\t花");

// \\ 保存一个斜杠 需要写两个
char ch2 = '\\';
System.out.println(ch2);

char ch3 = '\"';
System.out.println(ch3);

}
```

### 5.String类型

类型	取值范围	字符编码
String	任何""之间的字面值	Unicode字符序列

```
public class TestString{
    public static void main(String [] args){
        // 引用数据类型 String类型
        // 任何英文双引号包括的内容都属于字符串

        String str1 = "abc";

        String str2 = "hello world ";

        String str3 = "世界你好";

        String str4 = "1234456";

        String str5 = "\" saabswe fdspfpkwwqer cdsdkqlwek 范德萨发叫你姐前往";

    }
}
```

### 6. 常量

是指程序中无法改变的数据 称之为常量

```
public class TestConstant{
    public static void main(String [] args){
        // 变量
        int a = 100;
        a = 200;
        a = 235;
        // 常量
        System.out.println(100);
        System.out.println(true);
        System.out.println(false);
        System.out.println(false);
        System.out.println("hello world");
    }
}
```

### 7. 标识符

凡是需要自定义名称的内容 都属于标识符

比如: 类名 变量名 等等

## 8. 标识符命名规范

所有的标识符统一使用单词, 不能使用拼音 更不允许使用中文或者其他一些特殊符号, 见名知义, 有意义。

- 类名: 首单词首字母大写,后续每一个新的单词首字母大写,其余字母小写。大写驼峰命名法。
- 变量名/方法名: 字(字母)、下(下划线)、美(美元符号)、人(人民币符号)、数(数字)、骆驼(小写驼峰命名)
  - 。 变量名可以以字母、下划线、美元符号、人民币符号开头,可以包含数字,不能以数字开头。

### 9. 类型转换

自动提升 手动下降

#### 9.1 自动类型转换

自动类型转换:两种类型相互兼容。目标类型(等号左边)取值范围大于源类型取值范围(等号右边)。byte < short < int < long < float < double 从较小的取值范围类型可以自动提升为较大的取值范围类型

```
public class TestAutoConvert{
    public static void main(String [] args){
        // 自动类型转换:
```

```
// 两种类型相互兼容。
   // 目标类型(等号左边)取值范围大于源类型取值范围(等号右边)。
    // byte < short < int < long < float < double
    // 从较小的取值范围类型 可以 自动提升为 较大的取值范围类型
   byte b1 = 20;
   short s1 = b1;
   System.out.println(s1);
   short s2 = 556;
   int i1 = s2;
   System.out.println(i1);
   int i2 = 8956;
   long 11 = i2;
   System.out.println(11);
   long 12 = 895645L;
   float f1 = 12:
   System.out.println(f1);
   float f2 = 35.5F;
   double d1 = f2;
   System.out.println(d1);
}
```

#### 9.2 强制类型转换

强制类型转换 两种类型相互兼容。 目标类型(等号左边)取值范围 小于 源类型(等号右边)取值范围。 从较大的取值范围 向 较小的取值范围转换 必须强制类型转换

```
public class TestForceConvert{
    public static void main(String [] args){
        // 强制类型转换
        // 两种类型相互兼容。
        // 目标类型(等号左边)取值范围 小于 源类型(等号右边)取值范围。
        // 从较大的取值范围 向 较小的取值范围转换 必须强制类型转换

        short s1 = 100;
        byte b1 = (byte)s1;
        System.out.println(b1);

int i1 = 5689;
        short s2 = (short)i1;
```

```
| System.out.println(s2); | long l1 = 895645; | int i2 = (int)l1; | System.out.println(i2); | float f1 = 3.5F; | long l2 = (long)f1; // 浮点数强转为整数 小数将抹去 | System.out.println(l2); | double d1 = 22.5; | float f2 = (float)d1; | System.out.println(f2); | } | }
```