

NEXUS TRADE PRO

Guia de Operacoes Reais

Passo a passo para operar com dinheiro real na B3

Versao 2.0 - 27/04/2026

1. AVISO IMPORTANTE

ATENCAO: Investir em renda variavel envolve riscos significativos. Voce pode perder parte ou todo o capital investido. Este sistema e uma ferramenta de apoio a decisao, NAO uma recomendacao de investimento.

Antes de operar com dinheiro real:

- Entenda completamente os riscos envolvidos
- Tenha reserva de emergencia (6-12 meses de despesas)
- Invista apenas o que pode perder
- Estude analise tecnica e fundamentalista
- Comece com valores pequenos

2. STATUS ATUAL DO SISTEMA

O Nexus Trade Pro possui:

- * Cotacoes em tempo real via brapi.dev
- * Indicadores: RSI, MACD, Bollinger, ADX, Stochastic, ATR, VWAP, OBV
- * Sistema de score com sinais COMPRA/VENDA/NEUTRO
- * Noticias em tempo real via Google News
- * Analise de sentimento de mercado
- * Position sizing e trailing stop
- * Scanner de mercado multi-ativos

MODOS ATUAIS: SIMULACAO

O sistema ainda NAO executa ordens reais. Para operar com dinheiro real, e necessario integrar com uma corretora.

3. REQUISITOS PARA OPERAR

3.1 Documentacao Pessoal:

- CPF regularizado na Receita Federal
- RG ou CNH
- Comprovante de residencia (ultimos 3 meses)
- Conta bancaria em seu nome

3.2 Conta em Corretora com API:

Corretoras recomendadas:

- BTG Pactual Digital (API robusta, corretagem zero)
- XP Investimentos (maior corretora do Brasil)
- Clear Corretora (taxa zero, API via XP)
- Modal Mais (API propria)
- MetaTrader 5 (compativel com varias corretoras)

4. PASSO A PASSO: ABRINDO CONTA

Recomendado: BTG Pactual Digital

Passo 1: Acesse <https://www.btgpactualdigital.com>

Passo 2: Clique em "Abrir Conta" e preencha:

- Nome completo
- CPF
- Data de nascimento
- Email e telefone

Passo 3: Envie documentos:

- Foto do documento (frente e verso)
- Selfie com documento
- Comprovante de residencia

Passo 4: Aguarde aprovacao (1-3 dias uteis)

Passo 5: Transfira dinheiro via TED/PIX

5. CONFIGURANDO A API

5.1 Obtendo Credenciais (BTG):

1. Acesse sua conta no BTG
2. Va em Configuracoes > API de Integracao
3. Clique em "Gerar Nova Chave de API"
4. Copie o Client ID e Client Secret
5. GUARDE EM LOCAL SEGURO!

5.2 Configurando no .env:

```
# Credenciais da Corretora
BROKER_NAME=BTG
BROKER_CLIENT_ID=seu_client_id
BROKER_CLIENT_SECRET=seu_secret
BROKER_ACCOUNT=sua_conta

# Modo de operacao
TRADING_MODE=REAL
MAX_ORDER_VALUE=1000
DAILY_LOSS_LIMIT=500
```

6. SEGURANCA E RISCO

REGRAS OBRIGATORIAS:

1. Limite de perda diaria: Defina valor maximo de perda/dia
2. Limite por operacao: Nunca arrisque mais de 2% do capital
3. Stop Loss: SEMPRE defina antes de entrar
4. Take Profit: Defina alvos realistas
5. Horario: Opere apenas das 10h as 17h
6. Liquidez: Evite ativos com baixo volume

CONFIGURACOES DE RISCO NO .env:

```
RISK_PER_TRADE=2.0  
DAILY_LOSS_LIMIT=5.0  
MAX_POSITIONS=5  
MIN_SCORE_BUY=60  
MIN_SCORE_SELL=-60  
STOP_LOSS_PERCENT=3.0  
TAKE_PROFIT_PERCENT=6.0
```

7. ATIVANDO MODO REAL

PASSO 1: Verificar configuracoes

- Credenciais da corretora corretas
- Saldo disponivel na corretora
- Limites de risco configurados

PASSO 2: Testar conexao

Execute: `python test_broker_connection.py`

PASSO 3: Operacoes manuais primeiro

Faca pelo menos 5 operacoes manuais usando os sinais do sistema.

PASSO 4: Ativar bot em modo real

- No dashboard, clique em "MODO REAL"
- Digite "CONFIRMO" para ativar
- O indicador mudara de SIMULADO para REAL
- O bot comecara a executar ordens reais

MONITORE CONSTANTEMENTE!

8. CHECKLIST ANTES DE OPERAR

- ☐ Conta na corretora aberta e aprovada
- ☐ Saldo transferido para a corretora
- ☐ Credenciais de API configuradas no .env
- ☐ Teste de conexao com corretora OK
- ☐ Limites de risco configurados
- ☐ Stop loss padrao definido
- ☐ Entendo que posso perder dinheiro
- ☐ NAO estou usando dinheiro de emergencia
- ☐ Fiz pelo menos 10 operacoes simuladas
- ☐ Li toda a documentacao
- ☐ Tenho tempo para monitorar
- ☐ Conheco horarios de pregao da B3

Se NAO marcou TODOS os itens, continue em simulacao!

9. APIS POR CORRETORA

BTG PACTUAL DIGITAL

Site: btgpactualdigital.com | Taxa: Zero | API: Robusta

XP INVESTIMENTOS

Site: xpi.com.br | Taxa: Variavel | API: Via XP Pro

CLEAR CORRETORA

Site: clear.com.br | Taxa: Zero | API: Via XP

METATRADER 5 (RECOMENDADO)

Site: metatrader5.com

API: Python nativo (pip install MetaTrader5)

Corretoras: Rico, Modal, XP

Vantagem: API bem documentada, facil integracao

10. ARQUIVOS DO SISTEMA

```
nexustrade/  
|-- NexusTradePro.bat      # Launcher (duplo clique)  
|-- server_fastmcp.py      # Servidor principal  
|-- nexus_trade_pro.html   # Dashboard  
|-- .env                   # Configuracoes (EDITAR!)  
|-- requirements.txt        # Dependencias  
|-- broker_integration.py   # Integracao corretoras  
|-- GUIA_OPERACOES_REAIS.pdf # Este guia
```

PROXIMAS IMPLEMENTACOES:

- Integracao completa com BTG e MetaTrader 5
- Alertas via WhatsApp
- Backtesting de estrategias
- Machine Learning

Boas operacoes! Gerenciamento de risco e fundamental.