

**DESCRIPCION DEL MODELO DE DATOS PARA
EL CONTROL DE LOS INDICES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO**

TABLA 01 - FUERZA MAYOR (Mensual)

Tabla de casos con invocación de causal por Fuerza Mayor que hubiesen sido informadas con ajuste al punto 2.4 de la Resolución ENRE N° 527/96.

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Empresa	Texto	11		Nombre de la empresa
Mes	Texto	5	mm/aa	Mes al que corresponde el caso
Caso	Número	4		N° correlativo de caso dentro del mes
Id_inter	Texto	25		Identificación de la interrupción
Instalación_affected	Texto	50		Instalaciones afectadas (SE, alim, etc)
Usuarios_affected	Número	9		Cantidad de usuarios afectados
Fecha_i	Fecha	8	dd/mm/aa	Fecha de inicio de la interrupción
Hora_i	Hora	5	hh:mm	Hora de inicio de la interrupción
Duración	Número	4		Duración en horas de la interrupción
Causal	Texto	10		Código de causa de Fuerza Mayor
Detalle	Texto	75		Descripción del código
Descripción	Memo			Breve descripción de los hechos
P-foto	Sí/No	1		Aporta fotografías certificadas
P-acta	Sí/No	1		Aporta Acta notarial
P-formul	Sí/No	1		Aporta formulario de testimonio de personal
P-exp-civ	Sí/No	1		Aporta Exposición Civil ante Policía
P-ofic	Sí/No	1		Aporta Oficios
P-causa	Sí/No	1		Aporta copia de causa judicial
Resultado_ENRE				
Expte_ENRE				

Tabla de Códigos de Causas

Causal	Descripción
011	Terceros-Vandalismo
012	Terceros-Barriletes
013	Terceros-Boleadoras
014	Terceros-Alambres
015	Terceros-Cables Telefónicos
016	Terceros-Trabajos en la vía pública
017	Terceros-Embestidas
018	Terceros-Poda
021	Condiciones Climáticas Extremas-Vientos
022	Condiciones Climáticas Extremas-Inundaciones
023	Condiciones Climáticas Extremas-Temperaturas
024	Condiciones Climáticas Extremas-Descargas Atmosféricas
030	Incendio
040	Solicitado por el cliente
050	Autorizado/ordenado por ENRE o autoridad competente
061	Afectación instalaciones subterráneas-Obstrucción de desagües
062	Afectación instalaciones subterráneas-Filtración por rotura de desagüe o ducto de agua
070	Otros

TABLA 02 - INTERRUPCIONES (Mensual)

Tabla de interrupciones. Se deberán informar todas las interrupciones.

Campo	Descripción
Id_Inter	Identificación de la interrupción (unívoca para cada interrupción)
Sistema	AT-MT-BT
Origen	Externa-Interna
Tipo	Forzado-Programado
Fecha_In	Fecha y Hora de inicio de la interrupción
Fase_In	Fases afectadas - R, S, T, RS, RT, ST, RST
Divi_red	División red - Normal o Alterada
Id_elem	Identificación del elemento de red origen de interrupción
Tipo_ele	Descripción del elemento de red origen de interrupción (interruptor, fusible, puente, caja esquinera, etc.)
SSEE	Subestación AT/MT, N° de transformador y N° de barra MT desde donde se alimenta el elemento de red origen de la interrupción.
Aliment	N° de alimentador MT desde donde se alimenta el elemento de red origen de la interrupción.
Cen_MTBT	N° de centro MT/BT, N° de barra, N° de transformador y N° de salida BT desde donde se alimenta el elemento de red origen de la interrupción.

TABLA 03 - NOVEDADES DE INTERRUPCION (Mensual)

Tabla de interrupciones no computables, excluidas aquellas con causal de Fuerza Mayor.

Campo	Descripción
Id_Inter	Identificación de la interrupción (unívoca para cada interrupción)
Id_Repos	Identificación de la reposición (unívoca para cada reposición e interrupción)
Causa	Interrupción con origen en la instalación propia del usuario (sin afectar a otros usuarios), reclamo de usuario por interrupción no válido o interrupción con duración ≤ 3 minutos

TABLA 04 - REPOSICIONES (Mensual)

Tabla de reposiciones. Se deberán informar todas las reposiciones.

Campo	Descripción
Id_Inter	Identificación de la interrupción (unívoca para cada interrupción)
Id_Repos	Identificación de la reposición (unívoca para cada reposición e interrupción)
Fecha_Rp	Fecha y Hora de la reposición
Fase_Rp	Fases repuestas - R, S, T, RS, RT, ST, RST
Id_elem	Elemento maniobrado para reposición
Tipo_ele	Descripción del elemento de red origen de la reposición (interruptor, fusible, puente, caja esquinera, etc.)
SSEE	Subestación AT/MT, N° de transformador y N° de barra MT desde donde se alimenta el elemento maniobrado para reposición.
Aliment	N° de alimentador MT desde donde se alimenta el elemento maniobrado para reposición.
Cen_MTBT	N° de centro MT/BT, N° de barra, N° de transformador y N° de salida BT desde donde se alimenta el elemento maniobrado para reposición.
Usu_BT	Cantidad de usuarios de BT repuestos

TABLA 05 - CENTROS MT/BT AFECTADOS (Mensual)

Tabla de centros de transformación MT/BT afectados. Se deberán informar todos los centros afectados.

Campo	Descripción
Id_Inter	Identificación de la interrupción (unívoca para cada interrupción)
Id_Repos	Identificación de la reposición (unívoca para cada reposición e interrupción)
CTMTBTTrp	Nº de centro MT/BT, Nº de barra, y Nº de transformador repuesto
kVA_Rp	kVA del transformador repuesto
Fase_Rp	Fases repuestas - R, S, T, RS, RT, ST, RST
Usu_BT	Cantidad de usuarios de BT repuestos por cada transformador para interrupciones que afecten al sistema en AT o MT.

TABLA 06 - USUARIOS AT/MT AFECTADOS (Mensual)

Tabla de usuarios en AT y MT afectados. Se deberán informar todos los usuarios afectados.

Campo	Descripción
Id_Inter	Identificación de la interrupción (unívoca para cada interrupción)
Id_Repos	Identificación de la reposición (unívoca para cada reposición e interrupción)
Id_Usuar	Identificador de cada usuario AT o MT repuesto
Tarifa	Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas.
Pot_cont	Potencia contratada
Tens_ali	Tensión de alimentación al usuario

TABLA 07 - INSTALACIONES RED NORMAL (Mensual)

Tabla total de instalaciones para división red normal

Campo	Descripción
Cod_alim	Número o código del alimentador de MT
Zona	Código o nombre de la zona o sucursal
SSEE	Código o identificación de la Subestación AT/MT a la cual pertenece el alimentador
Trafos	Cantidad total de transformadores MT/BT por alimentador para división red normal
kVA_inst	kVA instalados total para cada alimentador MT como suma de potencias nominales de los transformadores MT/BT para división red normal
Cant_usu	Cantidad total de usuarios MT por alimentador para división red normal
Pot_con	Potencia total contratada por los usuarios MT para cada alimentador en división red normal

TABLA 08 - RECLAMOS POR CORTES (Mensual)

Tabla de reclamos de usuarios (sólo los correspondientes a falta de suministro).

Campo	Descripción
Id_Usuar	Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda)
Tarifa	Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas.
Nreclamo	Nº de reclamo asignado por la DISTRIBUIDORA
Fecha_Re	Fecha y Hora de ingreso del reclamo
Id_Inter	Identificación de la interrupción motivo del reclamo (unívoca para cada interrupción)
Nombre	Nombre del usuario que reclama por corte de suministro
Calle	Calle
Número	Número

Piso	Piso
Depto	Depto
Localid	Localidad
Manza_us	Nº de manzana del usuario que reclama por corte de suministro
Parti_us	Partido del usuario que reclama por corte de suministro
Cod_falla	Código del tipo de falla motivo del reclamo

TABLA 09 - INTERRUPCIONES POR USUARIO (Semestral)

Tabla de interrupciones por usuario. Se deberán informar las interrupciones según lo establecido en el Anexo a la Resolución ENRE Nº 527/96.

Campo	Descripción
Id_Usuar	Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda)
Tarifa	Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas.
Id_Inter	Identificación de la interrupción (unívoca para cada interrupción)
Id_Repos	Identificación de la reposición (unívoca para cada reposición e interrupción)

TABLA 10 - USUARIOS TECNICO (Semestral)

Se informarán todos los usuarios. Cuando el período trimestral de la Tabla 11 (USUARIOS COMERCIAL) coincida con el período semestral de la Tabla 10, ambas tablas deberán generarse de forma tal que incluyan idéntico universo de usuarios.

Campo	Descripción
ID_Usuar	Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda)
Tarifa	Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas.
Manza_us	Nº de Manzana a la cual pertenece el usuario
Parti_us	Partido
Fase_con	Fase a la cual está conectado el usuario (R,S,T,RST)
Cen_MBT	Nº de centro MT/BT, Nº de barra, Nº de transformador y Nº de salida BT desde donde se alimenta al usuario en división red normal.
SSEE	Subestación AT/MT, Nº de transformador y Nº de barra desde donde se alimenta al usuario en división red normal.
Aliment	Nº de alimentador MT en división red normal
Nro_acom	Número de acometida
Co_anual	Consumo anual en kWh

TABLA 11 - USUARIOS COMERCIAL (Trimestral)

Se informarán todos los usuarios.

Campo	Descripción
ID_Usuar	Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda)
Tarifa	Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas.
Sucursal	Sucursal/Zona
Nro_Medidor	Nro de medidor
Tipo_Medidor	Tipo de Medidor
F_Colocación	Fecha de colocación de medidor
Nombre	Nombre del usuario
Calle	Calle
Número	Número
Piso	Piso
Depto	Depto
Telefono	Teléfono
Cod_Postal	Código postal
Localid	Localidad
Tensión	Tensión de alimentación del usuario
Potencia	Potencia contratada
Plan_Fact	Plan de Facturación que corresponde al usuario

En el campo F_Colocacion no es necesario informar la hora; es decir que se acepta el formato yyyy-mm-dd.

TABLA 12 - BAJAS DE SUMINISTRO O TITULAR (Trimestral)

Campo	Descripción
ID_Usuar	Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda)
Tarifa	Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas.
F_Baja	Fecha de Baja del Suministro o Titularidad

En el campo F_Baja no es necesario informar la hora; es decir que se acepta el formato yyyy-mm-dd.

Criterios de Extracción de Registros

Para cada uno de los índices de Calidad del Servicio se deberán incluir todos los usuarios que correspondan para cada una de las tarifas y periodos de facturación, indicando en el caso de los usuarios incluidos en el Acuerdo Marco tal situación, identificando el barrio de que se trate.

Suspensiones y Rehabilitaciones

Se informarán la totalidad de:

- 1 - Las suspensiones de suministro realizadas en el trimestre por cualquier motivo pero cuya rehabilitación no se produjo en el mismo trimestre.
- 2 - Las rehabilitaciones de suministro concretadas en el trimestre, pero cuya suspensión se produjo en algún período previo.
- 3 - Las suspensiones de suministro realizadas en el trimestre por cualquier motivo y cuya rehabilitación se produjo en el mismo.

TABLA 13 - SUSPENSIONES Y REHABILITACIONES (Trimestral)

Campo	Descripción
ID_Usuar	Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda)
Tarifa	Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas.
F_Susp	Fecha de la suspensión del suministro
Motivo_Suspension	Motivo de la suspensión
F_Pago_Rehab	Fecha y hora de pago del monto que da derecho a la rehabilitación
F_Rehab	Fecha y hora fehaciente de rehabilitación
Prom_Cons	Promedio mensual de consumo REAL (en kWh) de los últimos 12 (doce) meses
Nro_Oper_DC	Nro de operación de crédito correspondiente a la multa
Observaciones	Observaciones aplicadas a este índice comercial (Justificación de las causas de imposibilidad de rehabilitación, etc; si las hubiere)

En el campo F_Susp no es necesario informar la hora; es decir que se acepta el formato yyyy-mm-dd.

El campo Prom_Cons es de tipo numérico (con 1 decimal).

Conexiones

Se informarán la totalidad de:

- 1 - Las solicitudes de conexión ingresadas en el trimestre en cuestión, pero que no fueron concretadas en el mismo.
- 2 - Las solicitudes de conexión concretadas en el trimestre, pero que fueron solicitadas en algún período previo.
- 3 - Las solicitudes de conexión ingresadas en el trimestre, y que fueron concretadas en el mismo trimestre.

TABLA 14 - CONEXIONES (Trimestral)

Campo	Descripción
ID_Usuar	Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda)
Tarifa	Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas.
Modif_Red	Indica si hay o no modificación en la red (Sí/No)
Tipo_Conex	Deberá indicarse si la conexión es Aérea o Subterránea, Común o Especial, Monofásica o Trifásica, o si es una Colocación de Medidor o una Recolocación de Medidor.
F_Solic	Fecha en que el usuario efectuó la solicitud de la conexión del suministro
F_Pago	Fecha en que el usuario abonó el derecho de conexión correspondiente
F_UltTramite	Fecha del último trámite previo a la conexión a cargo del usuario
Ult_Tramite	Descripción del último trámite realizado previo a la conexión a cargo del usuario
F_Conex	Fecha de conexión del suministro
Costo_Conex	Costo de conexión (sin incluir impuestos ni contribuciones)
F_FirmaConv	Fecha firma de convenio (aplicable a usuarios con plazos de conexión a convenir)
Plazo_Conv	Plazo convenido con el usuario para conexión
Nro_Oper_DC	Nro de operación de crédito correspondiente a la multa
Observaciones	Observaciones aplicadas a este índice comercial

En los campos F_Solic, F_Pago, F_UltTramite y F_FirmaConv no es necesario informar la hora; es decir que se acepta el formato yyyy-mm-dd.

El campo Costo_Conex es de tipo numérico (con 2 decimales).

Estimaciones

Se informarán todas las novedades de estimaciones comprendidas en el trimestre en cuestión, indicando para tarifa 3 cual fue el ítem de la factura que resultó estimado y cuales son reales. Asimismo deberán incluirse todos aquellos casos cuya facturación sea el resultado de un estado de lectura estimada y otro real , indicando tal hecho en el campo observaciones. La factura correspondiente a la normalización de la medición no se computará a los efectos de la cantidad de estimaciones por año calendario.

TABLA 15 - ESTIMACIONES (Trimestral)

Campo	Descripción
ID_Usuar	Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda)
Tarifa	Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas.
Motivo_Estim	Motivo de estimación (justificación de la causal de fuerza mayor que originó la estimación)
Cons_Estim	Consumo estimado (en kWh)
Monto_Estim	El monto correspondiente a la facturación estimada
Per_Fact	Período facturado estimado
Nro_Oper_DC	Nro de operación de crédito, correspondiente a la multa aplicada
Observaciones	Observaciones aplicadas a este índice comercial

El campo Cons_Estim es de tipo numérico.

El campo Monto_Estim es de tipo numérico (con 2 decimales).

Reclamos Comerciales

Se informarán la totalidad de:

- 1 - Reclamos Abiertos en el trimestre, pero no resueltos en el mismo.
- 2 - Reclamos Resueltos en el trimestre, que fueron abiertos en un período previo.
- 3 - Reclamos Abiertos y Resueltos en el mismo trimestre.

TABLA 16 - RECLAMOS COMERCIALES (Trimestral)

Campo	Descripción
ID_Usuar	Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda)
Tarifa	Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas.
Nro_Reclamo	Nro de reclamo
F_Reclamo	Fecha en que el usuario realizó el reclamo
Motivo_Reclamo	Causa que originó la realización del reclamo por parte del usuario
Monto_del_Reclamo	Monto de la facturación objeto del reclamo (monto de las facturas)
F_Notif_Usuario	Fecha en que se notificó fehacientemente la resolución del reclamo al usuario
Per_Ref_Res	Período en que se puede verificar la resolución del reclamo (en la factura)
Via_del_Reclamo	Vía o canal mediante el cual se efectuó el reclamo
Nro_Oper_DC	Nro de operación de crédito correspondiente a la multa
Observaciones	Observaciones aplicadas a este índice comercial

En los campos F_Reclamo, F_Notif_Usuario y Per_Ref_Res no es necesario informar la hora; es decir que se acepta el formato yyyy-mm-dd.

El campo Monto_del_Reclamo es de tipo numérico (con 2 decimales).

TABLA 17 - CENTRO MT/BT (Semestral)

Se informará la totalidad de los centros MT/BT. A presentarse con una antelación de 30 días corridos del inicio del semestre a considerar.

Campo	Descripción
cen_MBT	Identificación del centro de transformación
nro_traf	Número de orden dentro del centro en el caso que hubiera más de 1 transformador

tipo_con	Código de la forma constructiva: plataforma aérea, cámara a nivel, cámara subterránea, suministro en MT, etc.
tipo_ins	Tipo instalación de la red de BT alimentada: subterránea, aérea o rural.
kVA_inst	kVA instalado
dirección	Dirección donde se ubica el centro de transformación, agregando los detalles necesarios para su correcta localización
localid	Nombre de la localidad
sucursal	Nombre de la sucursal o zona en que está dividida la distribuidora
SSEE	Nombre o código de la SSEE AT/MT al que está conectado el centro en división red normal
aliment	Nombre o código del alimentador o distribuidor al que está conectado el centro en división red normal
rel_tran	Relación de transformación nominal del transformador
n_serie	Número de serie del transformador

La tabla contendrá un registro por cada centro de transformación. En el caso de Centros de Transformación con más de un transformador se agregarán tantos registros como transformadores adicionales existan. El mismo procedimiento se utilizará para transformadores monofásicos.

Multas

Se informarán las multas correspondientes a calidad comercial, producto y servicio técnico acreditadas en la cuenta corriente de cada usuario en el trimestre en cuestión, así como también la acreditación de multas que correspondiere por suspensiones por otras causas establecidas en el reglamento de suministro.

En caso de existir varios incumplimientos al mismo índice para un usuario determinado en el trimestre deberá identificarse claramente la multa que corresponde a cada incumplimiento.

TABLA 18 - MULTAS (Trimestral)

Campo	Descripción
ID Usuar	Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda)
Tarifa	Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas.
Nro_Oper_DC	Nro de operación de crédito correspondiente a la imputación del monto total de la multa aplicada a la cuenta del cliente
Multa	Monto total de la multa aplicada
Tipo_incumplimiento	Tipo de incumplimiento (motivo)
Per_fact	Período de facturación en la que se refleja la bonificación al usuario

El campo Multa es de tipo numérico (con 2 decimales).

TABLA 19 - CRONOGRAMA DE PLANES Y CICLOS DE FACTURACIÓN (Trimestral)

Campo	Descripción
Plan_Fact	Plan de Facturación que corresponde al usuario
Fecha_Apertura	Fecha de apertura del ciclo de lectura
Fecha_Cierre	Fecha de cierre del ciclo de lectura
Fecha_Facturacion	Fecha de Facturación

Observaciones :

- En caso de existir campos que posean valores codificados, la distribuidora deberá suministrar la tabla de codificación correspondiente, constituida por dos campos (código y descripción).
- Los datos contenidos en todas las tablas correspondientes a un mismo período deberán ser generadas en el mismo momento independientemente de la oportunidad de envío de los archivos (La información contenida en los archivos deberá ser consistente en cada conjunto)
- La extracción de la información de las bases de datos de las distribuidoras a remitir en las presentes tablas deberá estar implementada por medio de un proceso informático estandarizado auditable.
- Se sugiere como códigos para los tipos de Conexión los del siguiente cuadro:

Código	Descripción
RM	Recolocación
CAMC	Aérea, monofásica común
CATC	Aérea, trifásica común
CAME	Aérea, monofásica especial
CATE	Aérea, trifásica especial

CSMC	Subterránea, monofásica común
CSTC	Subterránea, trifásica común
CSME	Subterránea, monofásica especial
CSTE	Subterránea, trifásica especial
CM	Colocación de medidor

En caso de no adoptarse la tabla sugerida, acompañar descripción del contenido de la tabla adoptada en su reemplazo.

**PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMACION AL
E.N.R.E.**

ANEXO A LA RESOLUCION ENRE N

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

1 - FUERZA MAYOR 2 - INTERRUPCIONES 3 - NOVEDADES DE INTERRUPCION 4 - REPOSICIONES 5 - CENTROS DE MTBT AFECTADOS 6 - USUARIOS AMT AFECTADOS 7 - INSTALACION RED NORMAL 8 - RECLAMOS POR CORTES	11 - USUARIOS COMERCIAL 12 - BAJAS SUMINISTRO 13 - SUSPENSIONES Y REHABILITACIONES 14 - CONEXIONES 15 - ESTIMACIONES 16 - RECLAMOS COMERCIALES 18 - MULTAS 19 - CRONOGRAMA DE PLANES Y CICLOS DE FACTURACION	17 - CENTROS MT/BT (30 días corridos antes del inicio del semestre bajo control)	Tablas Trimestrales 9 - INTERRUPCIONES POR USUARIO 10 - USUARIOS TECNICO
--	--	---	---