



MANUAL PARA CONFIGURAR IP FIJA





Índice

WINDOWS 10	3
WINDOWS 7	Q






WINDOWS 10

Si nuestro equipo cuenta con la versión del Sistema Operativo Windows 10, seguiremos los siguientes pasos para poder cambiar la configuración de la IP Fija:

1) En la barra de tareas se encuentra la opción búsqueda que se identifica con icono de una lupa




2) Ingresar el siguiente texto: "conexiones de red" (el texto se escribe sin comillas) y darle enter.








3) Se abrirá la venta de Conexiones de red donde se encontrará icono identificado con el nombre Ethernet.




- 4) Posicionamos el mouse arriba del icono identificado con el nombre "Ethernet" y le damos un clic con el botón derecho del mouse, donde nos aparecerá una ventana con varias opciones.
- 5) Le damos un clic con el botón izquierdo del mouse a la opción de "Propiedades".








- 6) Se abrirá la ventana de propiedades de Ethernet.
- 7) Darle doble clic con el botón derecho del mouse a la opción "Habilitar el protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4)"




8) Se abrirá la ventana de las "Propiedades de Habilitar el protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4).








9) Darle un clic con el botón derecho del mouse en la opción "Usar la siguiente dirección IP"




- 10) Ingresa la dirección IP que se le asignó a su equipo por parte de la U.D.I.
- 11) Ingresar la máscara de red que le asignó a su equipo por parte de la U.D.I.
- 12) Ingresar la puerta de enlace predeterminada que le asignó a su equipo por parte de la U.D.I.
- 13) En la opción de DNS preferido y alternativo siempre serán las siguientes dos direcciones: 148.204.235.2 y 148.204.198.2
- 14) Darle un clic en la opción de Aceptar.








- 15) Se cerrará la ventana de la Propiedades de habilitar el protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4)
- 16) En la ventana de Propiedades de Ethernet, darle un clic en la opción de "Aceptar".



17) Cerrar la venta de Conexiones de red, darle un clic en la opción "X"









WINDOWS 7

Si nuestro equipo cuenta con la versión del Sistema Operativo Windows 7, seguiremos los siguientes pasos para poder cambiar la configuración de la IP Fija:

- 1) En la barra de tareas se encuentra el menú de inicio que está identificado con el logo de Windows, darle un clic con el botón derecho del mouse.
- 2) Se despliega el menú donde se encuentra la opción búsqueda que se identifica con icono de una lupa




3) Ingresar el siguiente texto: "conexiones de red" (el texto se escribe sin comillas) y darle enter.








4) Se abrirá la venta de Conexiones de red donde se encontrará icono identificado con el nombre Conexión de área local.




- 5) Posicionamos el mouse arriba del icono identificado con el nombre "Conexión de área local" y le damos un clic con el botón derecho del mouse, donde nos aparecerá una ventana con varias opciones.
- 6) Le damos un clic con el botón izquierdo del mouse a la opción de "Propiedades".








- 7) Se abrirá la ventana de propiedades de Conexión de área local.
- 8) Darle doble clic con el botón derecho del mouse a la opción "Protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4)"




 Se abrirá la ventana de las "Propiedades de protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4).








10) Darle un clic con el botón derecho del mouse en la opción "Usar la siguiente dirección IP"




- 11) Ingresa la dirección IP que se le asignó a su equipo por parte de la U.D.I.
- 12) Ingresar la máscara de red que le asignó a su equipo por parte de la U.D.I.
- 13) Ingresar la puerta de enlace predeterminada que le asignó a su equipo por parte de la U.D.I.
- 14) En la opción de DNS preferido y alternativo siempre serán las siguientes dos direcciones: 148.204.235.2 y 148.204.198.2
- 15) Darle un clic en la opción de Aceptar.







- 16) Se cerrará la ventana de la Propiedades de protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4)
- 17) En la ventana de Propiedades de Conexión de área local, darle un clic en la opción de "Aceptar".



18) Cerrar la venta de Conexiones de red, darle un clic en la opción "X"

