平成20年度 博多港物流ITシステム 操作性向上及び機能追加

詳細資料

三井造船株式会社 MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO.,LTD. 物流エンジニアリング部 LOGISTICS SYSTEMS ENGINEERING DEPT.

作成日 2008.11.12 文書番号 改正番号

TBD089151

改正履歴

Rev.	日付	対象機能	改正内容
0	2008/11/12		新規作成
		1.カメラ移設	中止
		9.目安時間表示	中止
		3.単独画面(輸入)	「ディテンションフリータイム日付」追加を中止
1	2009/1/28		各作業について中央ふ頭画面に対して対応する/しないを明確化
'	2009/1/20	4.複数画面(輸入)	「ディテンションフリータイム日付」追加を中止
			各作業について中央ふ頭画面に対して対応する/しないを明確化
		6.事前情報ソート他	ソートの解除は「ソート解除ボタン」で行ない、すべてのソートを解除するように変更
		10外部接続IF	クライアントソフトのインストールは用意するCDでお客様にて実施していただ〈旨追記
2	2009/2/7	全体	全体見直し。主に単独照会画面と外部接続IF。


項目一覧

No.	項目	頁	
1	香椎待機場撮影カメラの移設	<u>P2</u>	中止
2	事前情報入力サブID追加	<u>P3</u>	
3	コンテナ照会単独画面の改造	<u>P4 輸入</u>	
		<u>P5 輸出</u>	
4	コンテナ照会複数表示画面の改造	<u>P6 輸入</u>	
		<u>P7 輸出</u>	
5	空搬出事前情報画面へのCYカット日の表示	<u>P8</u>	
6	事前情報一覧画面のソート、スクロール機能の拡充	<u>P9</u>	
7	様式等ダウンロード機能追加	<u>P10</u>	
8	輸入ステータス配信機能の拡充	<u>P11</u>	
9	香椎CY到着目安時間の表示	<u>P12</u>	中止
10	外部接続IF機能追加	<u>P13 海外</u>	
		<u>P14 国内</u>	
	管理者画面追加		
	管理者メニュー	<u>P15</u>	
	(1) 様式アップロード	<u>P16</u>	
	(2)お知らせメンテナンス	<u>P17</u>	
	(3)テロップ更新	<u>P18</u>	
11	(4)利用規約の更新	<u>P19</u>	
		P20 表示設定	
	(5)利用件数表示	P21 期間表示	
	(-) 13/311 24 243	P22 累計表示	
		P23	1
	(7)各種パラメータ設定	P24	†
12	携帯画面項目追加	<u>P25</u>	-
13	利用者情報更新機能追加	<u>P26</u>	
14	業務指示お知らせ機能追加	<u>P27</u>	

2.事前情報入力サブID追加

登録画面への項目追加

(実搬出、、実搬入、空搬出、空搬入の各登録画面へ)






<u>(補足)指示元とは?</u>

この画面のログイン者を指定した直接の指示者のID。


この画面のログイン者が最初の指示者(登録者)の場合はログイン者自身のID。

3.コンテナ照会単独画面の改造(輸入)




(参考)現行仕様





3.コンテナ照会単独画面の改造(輸出)




(参考)現行仕様



4. コンテナ照会複数表示画面の改造(輸入)

(1)手続きおよび搬出可否情報画面



(2)ターミナル搬入までの位置情報画面



(3)ターミナル搬出後の基本情報および位置情報画面




中央ふ頭画面ではいずれも固定文字

平成20年度 博多港物流ITシステム操作性向上及び機能追加

4. コンテナ照会複数表示画面の改造(輸出)


(1)コンテナ基本情報



部入ターミナル (草地場所コード)	担当オペレータ
香桂GY (JPHKT)	博多運輸

各行が2行表示になります

(2)位置情報





(3)コンテナ作成に係わる情報






(4)ターミナル、本船に係わる情報



5.空搬出事前情報画面へのCYカット日の表示



6.事前情報一覧画面のソート、スクロール機能の拡充




7. 様式等ダウンロード機能追加




様式の登録、削除、表示順の設定は管理者用画面より行なう

8. 輸入ステータス配信機能の拡充



10.外部接続IF機能追加(海外)

(1)運用イメージ



(2)送受信情報の内容

HiTS 海外A港

- ・HiTS内にあるA港向け輸出コンテナデータをA港に送信。
 - HiTS内の仕向港 = A港の条件で収集する。博多港船積完了まで。
 - 送信タイミング = 空バンピック時、ターミナルゲート搬入時、船積み完了時の3回のみ。
- ・HiTS内にあるA港発博多着輸入コンテナデータをA港に送信。
 - HiTS内の仕出港 = A港の条件で収集する。博多港ターミナル搬出時まで。
 - 送信タイミング = 船揚げ時、ターミナルゲート搬出時、空コンテナ返却時の3回のみ。

海外A港 HiTS

- ·海外A港にある博多港向け輸出コンテナデータを受信する。
 - 海外A港船積完了まで。
- ·海外A港にある博多港発A港向け輸入コンテナデータを受信する。
 - A港ターミナル搬出時まで。

(データ項目)

HiTS 輸出先へ

輸入元 HiT	·S^
コンテナ番号	搬入ターミナノ
ブッキング	CY搬入日時
サイズ	船積完了日時
高さ	離岸予定日時
リーファ	離岸完了日時
シール番号	船社
貨物重量	本船名
総重量	Voyage


HiTS 輸入元へ

通関情報

11117 476	•
輸出先 HiTS	S^
コンテナ番号	DO情報
B L番号	フリータイム
サイズ	搬出可否
高さ	搬入ターミナル
リーファ	CY搬入完了日時
シール番号	着岸予定日時
貨物重量	着岸完了日時
総重量	搬出完了日時
検査(動植物)	船社
個別搬入	本船名

Voyage

(3)システム概念図



(4)海外情報専用照会画面の製作


既存の輸出入照会画面と同様の構成とし以下の照会画面を新設する

- ・対象ターミナルの選択、輸出/輸入選択画面・・・1画面
- ・輸出/輸入各検索キー指定画面・・・2画面
- ·輸出/輸入各単独画面 ···2画面
- ·輸出/輸入各複数表示画面 ···7画面

日本語画面のみとします

10.外部接続IF機能追加(国内)

(1)運用イメージ



(2)送受信情報の内容

利用者からの要求データ

『コンテナ番号』、『ブッキング番号』、『BL番号』をキーとした輸出入実入りコンテナ

HiTSからの送信データ

下記の情報をCSVファイルにしメール添付ファイル方式で送信

HiTSからの送信タイミング

輸出・・・空バンピック時、ターミナルゲート搬入時、船積み完了時の3回輸入・・・船揚げ時、ターミナルゲート搬出時、空コンテナ返却時の3回

通関情報

(データ項目)

輸	111	_	٠.	_	_
甲间	-		٠,	τ	τ
ナガリ	щ	_	_	,	_


コンテナ番号	搬入ターミナル
ブッキング	CY搬入日時
サイズ	船積完了日時
高さ	離岸予定日時
リーファ	離岸完了日時
シール番号	船社
貨物重量	本船名
総重量	Voyage
	, ,

輸入コンテナ	
コンテナ番号	DO情報
B L番号	フリータイム
サイズ	搬出可否
高さ	搬入ターミナル
リーファ	CY搬入完了日時
シール番号	着岸予定日時
貨物重量	着岸完了日時
総重量	搬出完了日時
動植物	船社
個別搬入	本船名

Voyage

(3)要求データ指定方法


本見積りでは下図のように事前情報入力画面に登録されたもの対象とする方法で算出しています。 仕様が変更になり工数が大幅に変わる場合は別途お見積りとさせていただきます。



11.管理者用画面 (管理者メニュー)

特定のURLを指定 ブラウザにて専用のURLを指定する


専用のログイン画面を表示




(画面はイメージ)

管理者用のIDとパスワードを入力

管理者用画面初期メニューの表示



11.管理者用画面(1)様式アップロード



<アップロード>


同じファイル名が既に存在した場合上書きされます。 存在しなければ最後の表示番号が付いて追加されます。

〈表示〉


各種様式ダウンロード画面において1行目の左から埋めていきます。 1行の個数は1024*768の画面でバランスを考えて決定します。

11.管理者用画面


(2)お知らせメンテナンス



11.管理者用画面 (3)テロップ更新



11.管理者用画面 (4)利用規約の更新



11.管理者用画面

(5)利用件数表示(表示設定)

【概要】

- 1日ごとの画面単位の件数情報を3年間保存する ・検索速度を確保するためにデータベースでの管理に機能アップする
- 3年経過後は年間の集計情報のみを保存する
 - ・日次の処理で監視し、1月1日のタイミングで3年経過のデータを処理する
- 3年以内の情報に対して期間を指定して画面単位の件数を表示する機能を用意する
 - ・日別と月別の選択が可能
 - ・画面上では各画面に対し指定期間のトータル件数のみ表示する
 - ·CSV出力機能を設ける。CSV出力では日別、または、月別の件数も出力する
 - 印刷は画面イメージと同等とする

累計表を表示する機能を用意する

- ・3年以内は月単位、4年以上は年単位でアクセス件数を表示する
- ・印刷は画面イメージと同等とする

【表示指定】

1.期間検索
□ 年 □ 月 □ 日から □ 年 □ 月 □ 日まで
● 日別明細
〇 月別明細
過去3年分のみ検索可能です 画面上では指定期間のTOTAL件数のみ表示されます。 CSV出力では日別、または、月別の詳細が表示されます。 期間検索
2.累計表
□
3年以内は月単位、4年以上は年単位で表示されます。 HiTSは2000年11月からのスタートです。
累計表

11.管理者用画面 (5)利用件数表示(期間検索)

【期間検索画面】

画面では表示しない

年 月 日; パソコン>	から年月	日まで															
メニュー項目	画面	画面No	/ 1230	/ 1047	/ 951	/ 1053	/ 1171	/ 1161	/ 1340	/ 1349	/ 999	/ 844	/ 1307	1092	/ 997	/ 749	/ 756
77 间状然及 (軸山然女)	CSVファイル送信実行(コンテナNo.)	1003-21	1230		931	0	0	0	0	0	0	0	0		-	0	0
	CSVファイル送信実行(Booking No.)		0	0	0	<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0	ļ	0	0	0
	輸出コンテナ照会リスト表示 輸出コンテナ照会詳細表示	1002-00 1007-00	352 487	315 240	281 197	376 314	342 369	362 380	460 446	415 504	306 269	254 174	377 523		338 288	220 181	214 198
	CSVファイル出力実行	1008-30	391	492	473	{	460	419	434	430	424	416	407	-{	371	348	344
	海外コンテナ照会(赤湾港)																
ンテナ情報照会(輸入照会)	海外コンテナ照会(蛇口港)		3783	1011	66	5473	5075	5123	5089	5490	1109	64	7702	4453	2140	1074	1383
	CSVファイル送信実行 (コンテナNo.)	2003-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CSVファイル送信実行 (BL No.) 輸入コンテナ照会リスト表示	2003-22 2002-00	0001		0	}	0 1217	0 1324	934	0 1352	100	0 8		-{	ļ	78	0
	輸入コンテナ照会詳細表示	2002-00	861 2901	102 885	8 42		3840	3789	4141	4130	100 1001	48	1370 6318		258 1872	987	233 1142
	CSVファイル出力実行	2008-30	21	24	16	ţ~~~~	18	10	14	8	8	8			·	9	8
	海外コンテナ照会(赤湾港) 海外コンテナ照会(蛇口港)																
ノナナ情報照云 (輸入照云) 甲犬の	神がコノナノ 思芸(北口港)		403	117	3	661	669	504	745	412	155	0	697	709	197	89	121
	CSVファイル送信実行(コンテナNo.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CSVファイル送信実行(BL No.) 輸入コンテナ照会リスト表示	2303-22 2302-00	0		0	ļ	38	0 52		0 69	10	0				0 16	0
	輸入コンテナ照会詳細表示	2302-00	54 349	19 97	3	<u> </u>	631	52 452	281 464	343	145	0		-}		73	11 110
	CSVファイル出力実行	2308-30	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	!	0	0
iート前映像·混雑状況	t lacartena	2004 00	1702	778	21	ţ	1593	1878	2680	2376	1354	8	2332			228	293
	ゲート内所要時間照会 かもめ大橋映像	8001-00 8003-00	259 83	164 34	3 6	¢~~~~	272 87	361 79	402 116	380 130	252 81	6 0	373 133	·	h	42 47	64 22
	ゲート前映像	8005-00	527	261	2		528	586	851	706	422	0	772		166	45	85
	待機場映像	8004-00	611	145	6		475	507	911	906	429	1	743	·	118	45	51
	ICCTゲート前映像	8007-00	222	174	4	221	231	345	400	254	170	1	311	271	119	49	71
	利用者ガイド																
問合せ先			3	1	0	 	5	3	6	3	0	6			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	1
ッキング情報照会	お問合せ先(表示)	9001-00	3 273	1 79	0 0		5 345	3 415	6 361	3 300	0 110	6 0	3 363	}	1 158	3 40	1 23
ノーンノ旧秋ボム	ブッキング情報一覧表示	1010-00	273 271	7 9 78	0	}	345 342	415 414	358	300	110	0	363	-{	158	40	23
	CSVファイル転送実行	1012-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前售部 λ th	CSVファイル出力実行	1013-30	2		0	&	3444	1	3	0 2042	1220	0	-		1456	0	0 479
前情報入力	実搬出一覧表示	b101-01	2770 1227	1123 486	26 11	\$	3441 1582	3231 1420	3415 1436	3043 1394	1320 631	14 4	3853 1953			421 184	478 235
	実搬出データ新規登録 (指示あり)	b103-03	474	186	8	ţ	570	528	532	490	222	2	~~~~~~~~~~	÷	}	65	70
	実搬出データ新規登録 (指示なし) 美飯山アータ新規登録 (一覧から選	b104-03	31	12	0	}	36	29	13	13	13	0	~~~~~	·}	16	0	6
	切) 実搬出データ新規登録(BL番号)	b105-03 b106-03	23 2		0		26 4	13 8	19 2	15 12	5 2	0	26 4	·}	g	6	3
	実搬出データ更新(指示あり)	b103-14	38		0	ţ	50	61	73	41	49	0				1	8
	実搬出データ更新(指示なり)	b104-14	4		<u>-</u>	·		0				0		- 	ļ	0	0
	実搬出データ更新 (一覧から選択) 実搬出データ更新 (BL番号)	b105-14 b106-14	4		0	·		5 0	1 2	1 3	0	0		-}	ļ	0	0
	実搬出データ削除 (指示あり)	b100-14 b103-15	3			 	2		5	18	3	0				0	1
	実搬出データ削除 (指示なし)	b104-15	1		0			1	1	0	1	0		 		0	0
	実搬出データ削除(一覧から選択)	b105-15	3		0				2	0	0	0		- /	ļ	1	0
	実搬出データ削除(BL番号) 実搬出テータCSVファイルタリフロー	b106-15 b108-01	0 1	0	0	ļ	0 2	0 1	0	0	0	0	0 3		ļ	0	0
	実搬出データ指示書印刷	b109-01	68	47	0	{	104	74	73	77	30	5	90			6	9
	空搬入一覧表示	b201-01	2		0	3	1	5	3	6	3	0	1		2	0	2
	空搬入データ新規登録 空搬入データ更新	b202-02 b202-14	0	0	0	ļ	0	0	0	0	0	0	0	·\$	0	0	0
	空搬入データ削除	b202-15	0		0		0	0	0	0	0	0	0	ļ	-	0	0
	空搬八テータCSVファイルタウンロー	b208-01	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	}	0	0	0
	空搬出一覧表示 空搬出データ新規登録	b301-01 b302-02	170 288	59 88	1	224 372	239 350	199 366	204 369	167 288	65 78	0	196 276	1	103 180	36 54	33 32
	空搬出データ更新	b302-12	6		0		12	10	18	6	4	0	13	 		3	1
	空搬出データ削除 空搬出データCSVファイルタリンロ-	b302-14	0			ţ	4	1	4	2	2	0		-}	2	2	1
	空搬出データ指示書印刷	b308-01 b309-01	0 18		0	\$	0 17	0 18	0 36	0 20	0	0				0	0
	実搬入一覧表示	b401-01	217	120	3	¢~~~~	280	326	388	321	135	1	394	·	h	35	61
	実搬入データ新規登録	b402-02	86	32	0		59	60	92	73	29	1	88	<u> </u>		12	7
	実搬入データ更新 実搬入データ削除	b402-14 b402-15	98 0	41 0	0	ţ	80	92	129	89 1	41	1	123	- }	·	11	7
	実版人ナーツ削除 実版人ナーツCSVファイルツワフロー	b402-15 b408-01	4	0 0	<u>0</u> 1	3 13	0 7	2 7	3 9	1 6	2	0	0 10			0	1 0
人ステータス配信依頼			52	0	0	63	85	102	78	55	0	0	79	56	45	0	0
	ステータス配信依頼中 一覧表示 ステータス配信新規登録	c101-01 c102-01	30 15			ļ	46 23	60 25	44 19	34 9	0	0				0	0
	ステータス配信削除	c102-01	15 7		0		23 15	25 17	19	9 12	0	0	·	·}	}	0	0
	ステータス配信対象項目登録	c103-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ステータス配信対象項目更新 mail即時詳信	c103-11	0		0	\$		0	0	0	0	0				0	0
離岸情報照会	mail即時送信	c104-01	1 721	0 322	0 69		0 1999	0 2247	0 2378	0 2166	0 355	0 83	0 2408	<u> </u>	0 1080	0 661	0 635
	コンテナ船照会	d101-01	704	133	37	975	875	990	998	929	150	39	1063	762	475	278	288
	コンテナ船照会(検索実行)コンテナ船照会(船名ソート)	d101-02	884 66	164	28	1219	1033	1139	1236	1074	164	40	1190	\$	541	333	295
	コンテナ船照会 (船名ソート) コンテナ船照会 (着岸予定ソート)	d101-03 d101-04	66 67	4 21	2		27 64	49 69	63 81	55 108	19 22	1	68 87			35 15	26 26
	合計		11937	4478	1136		14383	14664	16092	15194	5402	1019			6664	3265	3690
生生毒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・																	
携帯電話> メニュー項目	画面	画面No	J	1	/	/		1	/		1	1		1	/	1	1
ノテナ搬出許可照会		ДДП	149	69	7	515	164	253	169	231	88	5	562	208	132	30	112
	コンテナ番号照会実行	Oct-01	148		7	515	163	252	166	230	88	5	561	206	}	30	112
ノテナ搬出許可照会 中央ふ頭	BL番号照会実行	Oct-03	3	U	<u>0</u>	36	1 42	35	10 3	9 9	9	0 1	31	28	1 15	24	0 1
・・・・ 」	コンテナ番号照会実行	Oct-01	3	18 18	U 0	 	42 42	35 35	10	9	9 9	1 1	31 30	·	h	2 4 24	1 1
	BL番号照会実行	Oct-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	ウフルナルトルー	0 :	0					0			0	0				0	0
行情報入力		Oct-02	0	<u> </u>	0 8	ļ	<u>.</u>		0 109	0 106	0 32	0 17		ļ		0 53	0 83
	完了時刻入力実行		14		0	, 00	33	שט	ıvə	100	JE	17	10/	- 41	ţ		
行情報入力ーミナル情報	完了時刻入力実行	8201-00	41		1	1	2	4	7	9	2	1	8	1	5	8	8
	ゲート内所要時間 かもめ大橋	8202-00	7 8	4 3	3	10	3	5	8	10	5	4	8	3	5	7	6
	ゲート内所要時間 かもめ大橋 待機場映像	8202-00 8203-00	7 8 9	4 3 7	3 0	10 14	3 8	5 14	8 28	10 19	5 7	4 4	8 27	3	5 13	7 12	6 14
	ゲート内所要時間 かもめ大橋	8202-00	7 8	4 3 7	3 0 2	10 14 25	3	5	8	10	5	4	8 27 41	3 3 9	5 13 19	7	6 14 22
	ゲート内所要時間 かもめ大橋 待機場映像 ゲート前映像	8202-00 8203-00 8204-00	7 8 9 9	4 3 7 11	3 0	10 14 25 15	3 8 16	5 14 27	8 28 39	10 19 44	5 7 11	4 4 5	8 27 41	3 3 9 5	5 13 19 19	7 12 13	6 14

CSV出力

21

11.管理者用画面 (5)利用件数表示(累計表)

【累計表検索画面】

アクセス件数累計表

区分	PC	携帯端末	合計	累計	備考
2000年(11月~)	57,045	4,209	61,254	61,254	
2001年	483,374	42,087	525,461	586,715	
2002年	524,857	41,110	565,967	1,152,682	
2003年	621,817	42,273	664,090	1,816,772	
2004年	1,383,404	69,954	1,453,358	3,270,130	
2005年	2,072,757	73,111	2,145,868	5,415,998	
2006.1	208,800	6,071	214,871	5,630,869	
2006.2	186,994	4,603	191,597	5,822,466	
2006.3	247,397	6,803	254,200	6,076,666	
2006.4	250,305	6,250	256,555	6,333,221	
2006.5	246,543	6,024	252,567	6,585,788	
2006.6	287,923	6,071	293,994	6,879,782	
2006.7	274,101	4,603	278,704	7,158,486	
2006.8	252,532	6,803	259,335	7,417,821	
2006.9	234,340	6,250	240,590	7,658,411	
2006.10	238,784	6,024	244,808	7,903,219	
2006.11	186,332	6,071	192,403	8,095,622	
2006.12	278,831	4,603	283,434	8,379,056	
2007.1	244,576	6,803	251,379	8,630,435	
2007.2	230,948	6,250	237,198	8,867,633	
2007.3	264,055	6,024	270,079	9,137,712	
2007.4	315,357	6,071	321,428	9,459,140	
2007.5	338,556	4,603	343,159	9,802,299	
2007.6	309,131	6,803	315,934	10,118,233	
2007.7	326,287	6,250	332,537	10,450,770	
2007.8	333,069	6,024	339,093	10,789,863	
2007.9	314,286	6,071	320,357	11,110,220	
2007.10	353,323	4,603	357,926	11,468,146	
2007.11	334,494	6,803	341,297	11,809,443	
2007.12	323,583	6,250	329,833	12,139,276	
2008.1	322,119	6,024	328,143	12,467,419	
2008.2	307,172	6,071	313,243	12,780,662	
2008.3	350,733	4,603	355,336	13,135,998	
2008.4	383,512	6,803	390,315	13,526,313	
2008.5	356,968	6,250	363,218	13,889,531	
2008.6	367,057	6,024	373,081	14,262,612	
2008.7	417,053	11,158	428,211	14,690,823	
2008.8	300,000	7,989	307,989	14,998,812	
計	14,528,415	511,915	14,998,812	14,998,812	

CSV出力


11.管理者用画面 (6)蔵置場所コードメンテナンス

対象のオペレータを指定







蔵置場所コードマスタを編集



11.管理者用画面 (7)各種パラメータ設定




12.携带画面項目追加



13.利用者情報更新機能追加

(機能概要)

- ・ログイン時に前回の更新日より指定期間経過していた場合に利用者情報の更新を促す
- ・また、指定日以降の最初のログインで同様に促す機能も用意する
- ・上の更新間隔と強制更新開始日は管理者画面で設定する



14.業務指示お知らせ機能追加



	作業発生mail設定面	画面			
	の作業依頼が発生した場合にmailで連絡しまる作業の種類を選択して〈ださい(複数選択可				
	(1)実搬出作 (2)空搬入作				
	(3)実搬入作 (4)空搬出作				
mailの	送信先を設定して〈ださい。	(1)	(2)	(3)	(4)
	登録・中止・クリア				

