SALFAMONTAJES®


PASO A PASO

CREAR Y SINCRONIZAR PROYECTO DESDE P6 A OPC

10000000-PRO-EST-001-A008








Revisión	Fecha	Elaborado	Revisado	Aprobado	Modificaciones
0	17-07-2025	Mauricio Silva	-	Alejandra Sepúlveda	






1. Actualización del proyecto en P6 Professional.




2. Abrir el espacio de trabajo del proyecto en OPC Lean. En proyecto, seleccionar agregar proyecto.





3. En detalles del proyecto completar la siguiente información mandatoria:

- Introduzca un nombre para el proyecto: El nombre debe ser igual al nombre del proyecto en P6 Professional
- Introduzca un ID único para el proyecto: EL ID debe ser el mismo que el ID del proyecto en P6 Professional.
- ¿En qué espacio de trabajo debe crearse el proyecto?: Se debe seleccionar el espacio de trabajo del proyecto.
- ¿Cuándo se iniciará el proyecto?: Se debe indicar la fecha de inicio del proyecto.
- ¿Qué moneda de proyecto desea utilizar? Seleccionar CLP
- Finalmente seleccionar "siguiente"




4. En "Acceso de usuario y grupo" se deben agregar todos los usuarios que tendrán acceso al proyecto. Para ello, en disponible se debe buscar al profesional y luego agregarlo a la pestaña "seleccionado". Finalmente, seleccionar "siguiente".






5. En "juego de permisos" se debe completar los atributos que tendrá cada usuario en el proyecto.


- Conjunto de permisos de proyecto: se debe elegir entre las siguientes opciones:
  - **Administrador**: permite al usuario hacer cambios en todos los módulos del proyecto. (agregar y/o eliminar datos)
  - **Sólo vista**: el usuario, sólo puede ver datos del proyecto sin modificar.
- Luego seleccionar "siguiente"




6. En "compañías", se debe agregar las compañías de los usuarios que tendrán acceso al proyecto. Por defecto está asignada la compañía "SALFA Montajes" y no viene en las compañías disponibles. Una vez agregadas las compañías, seleccionar "siguiente".




7. En "resumen" se entrega un detalle de todos los pasos anteriores. Si todo está correcto, seleccionar "agregar proyecto", si hay alguna modificación, se debe volver "atrás" para modificar la información.




8. Una vez, se tenga agregado el proyecto, OPC nos dirigirá a la "página inicial del proyecto".



9. El siguiente paso es sincronizar los datos desde P6 Professional a OPC. Para realizar la sincronización, se debe seleccionar, las 3 líneas ubicadas en la parte superior derecha de la página de OPC.




10. En el listado, seleccionar "integración" y luego "sincronizar".




11. En "sincronizar", los flujos que se deben ejecutar, son los siguientes:

- *Send P6 project data to Primavera Cloud for Schedule.*
- *Send P6 project data to Primavera Cloud.*


"Los flujos deben ser de P6 para OPC"



12. Para ejecutar cada flujo, se debe posicionar sobre el flujo y en el ícono del "engranaje" hacer clic con el botón derecho y seleccionar "ejecutar".



13. La sincronización queda lista, cuando el "estado de última ejecución" indica finalizada.



14. Luego volver al menú "Programa", seleccionar "actividades" para ver el programa sincronizado desde P6 a OPC.

