Sort-Object

Démonstration 04 du module 3

L'objectif de cette démonstration est de vous présenter la commande Sort-Object.

Déroulement

L'ordre d'affichage des objets dans le résultat de commande est déterminé selon le type de valeur.

Pour une valeur de type `String` c'est un ordre alphabétique, pour une valeur de type `Int` c'est un ordre croissant. La commande `Sort-Object` permet de modifier ses ordres.

La commande `Sort-Object` s'utilise en fin de linge de commande de manière à mettre en forme le résultat final.

```
PS C:\> Get-Service | Select-Object Name,status | Sort-Object status

Name                                           Status
----                                           ------
SensorService                                 Stopped
SensorDataService                             Stopped
Sense                                         Stopped
SharedAccess                                  Stopped
SessionEnv                                    Stopped
SensrSvc                                      Stopped
ScDeviceEnum                                  Stopped
SCardSvr                                      Stopped
RpcLocator                                    Stopped
seclogon                                      Stopped
SDRSVC                                        Stopped
SCPolicySvc                                   Stopped
svsvc                                         Stopped
stisvc                                        Stopped
ssh-agent                                     Stopped
TermService                                   Stopped
TapiSrv                                       Stopped
```

- A la suite d'une commande `Select-Object`
    - Les objets sont affichés par état de leur statut, les statuts `Stopped` puis les statuts `Running`.
    - La valeur de propriété `Status` étant de type `System.ServiceProcess.serviceControllerStatus`, l'ordre de tri se fait en premier sur les statuts arrêtés.

La commande permet aussi d'inverser l'ordre de tri standard.

© ENI – Tous droits réservés

```
PS C:\> Get-Service | Select-Object Name,status | Sort-Object status -Descending

Name                                      Status
----                                      ------
MSDTC                                    Running
UsoSvc                                   Running
UserManager                              Running
mpssvc                                   Running
LSM                                      Running
VGAuthService                            Running
VaultSvc                                 Running
```

Le paramètre `Descending` inverse l'ordre de tri, quel que soit le type de valeurs de propriété.

Comme on le voit dans l'exemple précédent, seule la propriété `Status` subit un tri ; la propriété `Name` est non triée.

La commande `Sort-Object` accepte plusieurs propriétés pour effectuer un tri.

```
PS C:\> Get-Service | Select-Object Name,status | Sort-Object -Property status,name

Name                                      Status
----                                      ------
AarSvc_7ad9e                             Stopped
AJRouter                                 Stopped
ALG                                      Stopped
AppIDSvc                                 Stopped
AppMgmt                                  Stopped
AppReadiness                             Stopped
AppVClient                               Stopped
AppXSvc                                  Stopped
AssignedAccessManagerSvc                 Stopped
autotimesvc                              Stopped
AxInstSV                                 Stopped
BcastDVRUserService_7ad9e                Stopped
BDESVC                                   Stopped
BluetoothUserService_7ad9e               Stopped
BTAGService                              Stopped
bthserv                                  Stopped
```

Les services sont triés par leurs statuts et ensuite l'ensemble des services `Stopped` subissent un tri au niveau de leur nom.

© ENI – Tous droits réservés